Mythen und Legenden

Zum shared_ptr als formaler Parameter

Agenda

- Überblick Smart Pointer
- Atomkraft
- MESI Protokoll
- Barrieren
- Fazit

Smart pointer

- Was ist ein smart pointer
 - Shared pointer → std::shared_ptr
 - Unique pointer → std::unique_ptr
 - Auto pointer → std::auto_ptr
 - Scoped Pointer → boost::scoped_ptr
 - RAII
 - Automatisches Löschen des referenzierten Objectes beim verlassen des Scopes
 - Sinnvoll im Falle von Exceptions
 - ...
- Alle verschiedenen smart pointer sind Zeiger, intelligente Zeiger, aber dennoch Zeiger

Der Star des Abends

std::shared_ptr

Übergabe eines shared_ptr an eine Funktion/Methode

- Ein Zeiger wird im Allgemeine wie folgt übergeben
 - void my_function(Obj* obj)
- Ein shard_ptr verhält sich wie ein Zeiger, daher wird er per value übergeben, wie es guter C++11 Stil ist
 - void my_function(std::shared_ptr<Obj> obj)


Was ist ein shared_ptr (1)

- Der C++11 Standard sagt
 - The shared_ptr class template stores a pointer, usually obtained via new. shared_ptr implements semantics of shared ownership; the last remaining owner of the pointer is responsible for destroying the object, or otherwise releasing the resources associated with the stored pointer. A shared ptr object is empty if it does not own a pointer.
- Beispiel:

```
std::shared_ptr<Obj> p1(new Obj);
std::shared_ptr<Obj> p2 = p1;
std::shared_ptr<Obj> p3(p2);
```


Damit zeigen p1, p2 und p3 auf das selbe Object

Was ist ein shared_ptr (2)




- Das Object (Obj) lebt so lange bis der letzte shared_ptr der auf das Object (Obj) zeigt zerstört wird
- Also
 - delete p1 → Obj exisitiert noch
 - delete p3 → Obj exisitiert weiterhin noch
 - delete p2 → Nun wird auch Obj gelöscht


- Besteht prinzipiell aus zwei Elementen
 - 1) Zeiger auf das eigentliche Objekt
 - 2) Einem (gemeinsamen) Zähler




- Besteht prinzipiell aus zwei Elementen
 - 1) Zeiger auf das eigentliche Objekt
 - 2) Einem (gemeinsamen) Zähler



- Besteht prinzipiell aus zwei Elementen
 - 1) Zeiger auf das eigentliche Objekt
 - 2) Einem (gemeinsamen) Zähler



- Besteht prinzipiell aus zwei Elementen
 - 1) Zeiger auf das eigentliche Objekt
 - 2) Einem (gemeinsamen) Zähler



Übergabe per Value

 Bei der Übergabe eines std::shared_ptr in eine Funktion oder Methode wird eine temporäre Kopie erzeugt. Innerhalb der Funktion bzw. Methode wird mit dem std::shared_ptr gearbeitet, evtl. weitergereicht und am Ende der Funktion/Methode wieder zerstört.

Thorsten Wendt & Michael Wielpütz

- Bei einer Kopie wird
 - Der Zeiger kopiert und der (gemeinsame) Zähler erhöht
- Wird diese Kopie wieder zerstört
 - Wird der (gemeinsame) Zähler um eins vermindert und falls der Zähler nun Null ist, das Objekt auf das der interne Zeiger zeigt, ebenfalls zerstört
- Problem: Der Zähler muss geschützt werden, weil in einer Multithreaded Umgebung konkurrierend auf den std::shared_ptr manipulierend zugegriffen (kopiert, verschoben, getauscht, gelöscht) werden kann.

Schutz des Zähler eines std::shared_ptr

- Die Veränderung des Zählers kann durch ein Mutex geschützt werden
- Beispiel:

```
void inc()
{
    std::lock_guard<std::mutex> lock(p_mutex);
    ++p_cnt;
}
```

- Besser ist ein std::atomic
 - Sehr vereinfacht: Ein atomic führt eine Operation so durch, dass sie von allen Thread "gesehen" wird. Es kann also nicht sein, dass ein Thread einen veralteten Wert läd oder zwei Threads gleichzeitig versuchen den Wert zu aktualisieren und nicht "mitbekommen", dass der andere Thread ihm zuvorgekommen ist → race condition

std::atomic


- Auf einem realen Processor wird ein std::atomic mit einem sog. compare-and-swap (CAS) abgebildet (bei Intel IA32-64 LOCK CMPXCHG).
- Bei einer CAS Operation wird ein vorgegebener Wert, mit einem Neuen, nicht unterbrechbar, also atomar, getauscht oder nicht falls sich der Wert in der zwischenzeit geändert hat, somit ihm ein anderer Thread zuvorgekommen ist.
- Code Beispiel zum atomic

```
bool compare_and_swap(int *dest, int& oldval, int newval)
{    // Pseudo-Code!
    if (oldval == *dest) {
        *dest = newval;
        return true;
    } else {
        oldval = *dest;
        return false;
    }
}
```

Atomic! Alles klar?

- Wird ein std::shared_ptr per value übergeben, so wird der atomic zweimal verändert!
- Soweit alles klar?
- Was ist nun aber so schlimm am atomic ?

Symmetric Multiprocessor System



Warum Caches?

- CPU aus dem Jahr 2006 zehn Instructions pro Nanosekunde
- Speicherzugriffe mehr als 2 Größenordnungen langsamer
- Ungleichgewicht in Geschwindigkeit führte zu:
 - Multimegabyte Caches
 - Zugriff auf den Cache in wenigen "Cycles"

Cache-Misses



www.UShumor.com

Thorsten Wendt & Michael Wielpütz

Cache-Misses

- Cache besteht aus "Cache Lines"
 - Blöcke fester Länge
- Ist benötigtes "Data-Item" nicht im Cache spricht man von "cache-miss"
- Cache-misses führen zu CPU "stalls"
 - CPU kann mehrere hundert Cycles nicht arbeiten


Cache-Coherence Protokolle

- CCPs managen den Status von Cache-Lines
 - Koordinieren die Bewegung von Cache-Lines durch das System
- Vielzahl von komplexen Protokollen
- Für unsere Betrachtungen hier ist das MESI Protokoll ausreichend


MESI Protokoll besteht aus 4 Zuständen:


- 1. Modified
- 2. Exclusive
- 3. Shared
- 4. Invalid


MESI State Diagram





MESI State Diagram





























Write Stall





Store Buffer – Die Lösung?





Store Buffer – Die Lösung?


















Everyone wants to go to heaven, but nobody wants to die. Peter Tosh


- Durch Store Buffer kann es zu einem reordering von Änderungen kommen
- Hardware Designer wissen nicht wie Variablen zusammen hängen
- Daher gibt es "Memory Barriers"
 - Erlauben der Software die Sichtbarkeit von Änderungen in allen Caches zu erzwingen







































Invalidate Queues



Invalidate Queues – Memory Barrier

```
    void producer()
    {
    a = 1;
    smp_mb();
    ready = 1;
    }
    void consumer()
    {
    while(! ready) {
    smp_mb();
    assert(a == 1);
    }
```

Auch hier benötigen wir eine Barriere. Ansonsten merkt CPU 1 nicht, dass es "a" neu laden muss.

Atomic! Alles klar?

- Wird ein std::shared_ptr per value übergeben, so wird der atomic zweimal verändert!
- Soweit alles klar?
- Was ist nun aber so schlimm am atomic?

Gar nichts! Ein atomic ist nur teuer!

std::atomic

```
bool compare and swap(int *dest,
                       int& oldval,
                       int newval)
{ // Beware Pseudo-Code...
  smp mb(); // Read Barrier
  if (oldval == *dest) {
      *dest = newval:
      smp mb(); // Write Barrier
      return true;
  } else {
      oldval = *dest:
      return false;
```

Messung

shared ptr Übergabe "by value":

```
360977.690921 task-clock
                                               7.660 CPUs utilized
772,320,139,727 cycles
                                               2.140 GHz
                                                                              [83.39%]
728,438,855,520 stalled-cycles-frontend
                                              94.32% frontend cycles idle
                                                                              [83.27%]
633,864,803,337 stalled-cycles-backend
                                              82.07% backend cycles idle
                                                                              [66.55%]
117,720,264,553 instructions
                                               0.15 insns per cycle
                                               6.19 stalled cycles per insn [83.35%]
18,447,531,734 branches
                                              51.104 M/sec
                                                                              [83.43%]
5,290,863 branch-misses
                                               0.03% of all branches
                                                                              [83.37%]
47.127517406 seconds time elapsed
```

shared_ptr Übergabe "by reference":

```
9115.128729 task-clock
                                               6.424 CPUs utilized
22,671,956,627 cycles
                                               2.487 GHz
                                                                              [83.06%]
15,418,085,375 stalled-cycles-frontend
                                              68.01% frontend cycles idle
                                                                              [83.16%]
3,715,144,620 stalled-cycles-backend
                                              16.39% backend cycles idle
                                                                              [66.63%]
23,992,564,292 instructions
                                              1.06 insns per cycle
                                               0.64 stalled cycles per insn [83.17%]
3,208,273,085 branches
                                             351,972 M/sec
                                                                              [83.52%]
338,330 branch-misses
                                                0.01% of all branches
                                                                              [83.78%]
1.418994024 seconds time elapsed
```

- Messungen mit perf. Testprogramm wird auf die Webseite hochgeladen.
- Testprogramm wurde mit 8 Threads ausgeführt.

Fazit

- shared_ptr haben einen Preis
- Man kann Performance-Kosten minimieren durch Übergabe "by reference"
- Übergabe "by reference" hat auch Nachteile:
 - mangelnde Sicherheit
 - Ownership muss klar sein

Fazit:



Fragen?