"深度"定制自定义组件

1.1 知识解析

在 Android 中,可以用自定义的要求轻松地建立自定义组件,一般情况下,只需要根据需要继承现有的 view 并作出相关的修改即可。下面将简单介绍如何创造定制化组件:

最为通用的毫无疑问是 View 类(或者其子类,也可以像前面一样,使用 ViewGroup 及其子类),因此,最开始要建立一个基于此类的一个子类。

写一个方法从 XML 文件中取得属性和参数,当然也可以自行定义这些属性和参数。 可能有必要编写本身的事件监听器、修改方法和一些组件本身功能上的程序代码。

如果希望组件能够显示什么东西,可能会重载 onMeasure() /onDraw() 方法。当两个方法都用默认的,那 onDraw() 方法将不会做任何事情,并且预设的 onMeasure() 方法会自动的设定一个 100x100 的尺寸,这个尺寸可能并非我们所要的。

其他有必要重载的 on... 开头 系列方法都需要重新编写一次。

onDraw()方法将会传送一个 Canvas 对象,通过它即可在 2D 图形上做任何事情,包含其他的一些标准和通用的组件、格式化本文,任何可以想到的东西都可以通过它呈现。

但此不包含 3D 图形,如果想使用 3D 图形,应该把父类由 View 改为 SurfaceView 类, 并使用独立的线程。

改变自定义 view 属性后,需要重新绘制,则需要调用 requestLayout()和 invalidate()方法(注意顺序),让它通知系统重绘,不要自己去调用回调方法 onDraw()。

onMeasure()方法较为复杂一些,因为这个方法是呈现组件和容器互动的关键部分,onMeasure()应该重载,让它能够有效且准确的表现它所包含部分的大小的测量值。

onMeasure()方法会在绘制之前被调用,以便确定其大小

当一个 View 的父组件更新其大小的时候, View 的 onMeasure()方法会被调用。组件基于父组件的限制负责自己的大小的设置

一旦测量宽度和高度出来后,就要立即调用 setMeasuredDimension() 方法将其保存 onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec)方法的 2 个参数分别 用于指定父组件所需要的水平和垂直空间的设置,它被封装在 View. MeasureSpec 的静态 常量中:

- UNSPECIFIED:不具体指定大小, view 将会设置成任何可能的大小
- AT_MOST: view 将设置成小于或者等于给定的规格的大小
- EXACTLY: view 将设置成刚好给定的 size 大小

view 的大小在其内容大小的基础上,加上一定的 padding 即可,比较常见的就是要在 View 中放置图片或者文字:

图片(Drawable)的大小可以通过Drawable的getIntrinsicWidth()/getIntrinsicHeight()测量

文字宽度可以通过 Paint 的 measureText()方法计算, 高度比较繁琐, 通过Paint.FontMetrics, 通过它的属性 descent- ascent 计算。



1.2 功能演示



1.3 实战操作

```
// We were told how big to be
             result = specSize;
         } else {
             // Measure the text
             result = (int) mTextPaint.measureText(mText) + getPaddingLeft()
getPaddingRight();
             if (specMode == MeasureSpec.AT MOST) {
                  // Respect AT MOST value if that was what is called for by
                  // measureSpec
                  result = Math.min(result, specSize);
             }
         }
         return result;
    }
    private int measureHeight(int measureSpec) {
         int result = 0;
         int specMode = MeasureSpec.getMode(measureSpec);
         int specSize = MeasureSpec.getSize(measureSpec);
         mAscent = (int) mTextPaint.ascent();
         if (specMode == MeasureSpec.EXACTLY) {
             // We were told how big to be
             result = specSize;
         } else {
             // Measure the text (beware: ascent is a negative number)
             result = (int) (-mAscent + mTextPaint.descent()) + getPaddingTop() +
getPaddingBottom();
             if (specMode == MeasureSpec.AT MOST) {
```

1.4 职业素质

在 Android 中,可以用自定义的要求轻松地建立自定义组件,一般情况下,只需要根据需要继承现有的 view 并作出相关的修改即可。