Utiliser les données du Géoportail de l'urbanisme

NOTICE

LM 16-10-2026

I. Télécharger les données directement depuis le Géoportail 2


II. Utiliser le flux WFS du GPU dans Qgis 3

III. Charger un sous-ensemble d'un flux WFS du GPU dans Qgis 5


IV. Interpréter les données 7

I. Télécharger les données directement depuis le Géoportail

1) Rendez-vous sur l'interface cartographique du Geoportail de l'urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=2.424722&lat=46.76305599999998&zoom=6
2) Utilisez la barre de recherche pour rechercher la commune dont vous souhaitez télécharger le PLU(i) ou zoomez.




3) Par défaut, l'outil sélectionne une parcelle dont vous pouvez afficher l'ensemble des règlements d'urbanisme via l'onglet « fiche détaillée de la parcelle ».
4) Pour télécharger l'ensemble du PLU, déroulez la fenêtre à gauche de l'écran et cliquez sur « Téléchargez le document complet »



II. Utiliser le flux WFS du GPU dans Qgis


1) Ouvrez la fenêtre permettant d'ajouter de nouvelles connexions depuis le menu « *Couche* > *ajouter une couche* > *ajouter une couche WFS* ».



Créez une nouvelle connexion en sélectionnant « *Nouveau* ».




2) Renseignez le nom de la connexion et l'url du service : https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities) puis cliquez sur OK




3) Toutes les données de la Geoplateforme s'affichent par défaut. Pour appliquer un filtre sur les données du GPU, faites un tri sur la colonne « nom » et descendez jusqu'aux couches « wfs_du »

(pour les données des PLU), « wfs_scot » (pour les données des ScoT) et « wfs_sup » (pour les servitudes).




4) Sélectionnez la couche que vous souhaitez afficher sur Qgis et cliquez sur ajouter.



III. Charger un sous-ensemble d'un flux WFS du GPU dans Qgis

Si vous ne souhaitez charger qu'un sous-ensemble de la couche, répondant à des critères attributaires et/ou spatiaux, vous pouvez construire une requête SQL.


1) Sélectionnez la couche souhaitée et cliquez sur le bouton « *Construire une requête* »



2) Le constructeur de requêtes SQL s'ouvre alors et vous guide pour l'écriture de la requête. Il vous permet notamment d'avoir accès aux champs disponibles dans la couche, dans le menu déroulant *Colonnes*.

3) Remplir les différentes cases de l'interface vous permet ensuite de construire automatiquement la requête SQL affichée en haut de la page (que vous pouvez aussi renseigner manuellement) :

- la case Colonnes vous permet de restreindre les champs que vous souhaitez charger dans Qgis (SELECT) ;
- la case Table(s) vous permet de lister les tables que vous souhaitez charger (FROM) ;
- la case Jointure vous permet de construire une jointure sur la table et le champ renseignés (JOIN ON) ;
- la case Where vous permet de créer un filtre sur les entités chargées (WHERE);
- la case Order by vous permet de trier les entités chargées (ORDER BY).





Attention à bien se positionner dans la case « Where » avant de manipuler les colonnes, fonctions, prédicats spatiaux et opérateurs.

Dans l'exemple disponible ci-dessus, nous sélectionnons uniquement les zones U de tous les PLU(i) du département des Bouches-du-Rhône.

Validez la requête et cliquez sur « Ajouter » depuis le gestionnaire de sources de données de Qgis.

4) Par défaut, les requêtes passées au flux WFS GPU sans pagination renverront un maximum de 10 000 entités. Ainsi, si vous chargez une couche qui contient plus d'entités, seules les 10 000 premières seront affichées dans Qgis. Pour modifier ce paramètre, cliquez sur « Editer » et activez ou désactivez la pagination des objets.





IV. Interpréter les données

Les données des documents d'urbanisme sont une représentation du code de l'urbanisme. Cette valeur légale impose une uniformité des données, de leur structuration et de leur représentation sur l'ensemble du territoire national. De ce fait, elles font l'objets de standards de données disponibles ici : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/manuals/

Ces standards ont aussi pour vocation à être des « guides » pour les agents en charge de verser les données sur le GPU et pour les clients qui vont interpréter ces données. Il est donc fortement recommandé de s'en saisir en cas de difficulté d'interprétation.