基于小波变换的数字水印算法研究

张梅 芀铁牛 辽宁沈阳 110036) (辽宁大学信息学院

摘 要:基于小波变换的数字水印技术是当前很重要的研究热门,《基于小波变换的数字水印算法研究》系统分析和总结了基于小波域 的数字水印算法,并根据水印算法的特点对其进行了分类,详细分析了各类水印算法的各种嵌入和检测技术以及各自的优缺点,最后给出 了基于小波变换的数字水印算法的优点。

关键词: 小波变换 数字水印 水印算法 中图分类号: G633.67

保护版权 文献标识码: A

文章编号:1674-098x(2008)02(b)-0002-02

1 引言

随着计算机通信技术,多媒体传输及存储 技术的发展,数字产品的传输已经大面积的普 及,然而,盗版现象也跟随进入了计算机领域。 这样仅用低价的投入可以复制出未被授权的 数字产品,由于技术的粗糙,造成了对消费者 使用数字产品的不安全, 也给正版的数字产品 制造商带来了巨大的经济损失。数字产品的 版权所有者迫切的需要一种维权的措施。

为了达到保护版权的目的,信息隐藏技术 在 1995 年被正式提出。而数字水印技术就是 信息隐藏技术的一个分支,也是数字版权保护 技术的主要技术。它主要用于:阻止非法复制 (间接的)、确定所有权(作者、发行人、分发商、 合法的最终用户)、确定作品的真实性和完整 性(是否伪造、被篡改)、证实收件人、不可否 认的传送、法庭证据的验证、赝品甄别、识别 文件来源与版本、Web 网络巡逻监视盗贼等。

目前数字水印算法主要是基于空域和变 换域的。

空域算法有很多种,其中最普遍的是首先 把一个密钥输入一个 m- 序列发生器来产生水 印信号, 然后排列成二维水印信号, 按象素点 逐一嵌入到原始图象最不重要的像素位最低 位(LSB: least significant bits)。这可保证嵌 入的水印是不可见的。但是由于使用了图像 不重要的像素位,算法的鲁棒性差,水印信息 很容易被滤波、图像量化、几何变形的操作破 坏,因此不够强壮。

而变换域算法最主要的一种是方法通过改 变频域的一些系数的值,采用类似扩频图像的 技术来隐藏数字水印信息。主要有离散余弦变 换(DCT)、小波变换(WT)、付氏变换(FT 或 FFT)以及哈达马变换(Hadamard Transform) 等等。其中小波变换因其优良的多分辨率分析 特性,使得它广泛应用于图像处理。特别是2000 年新一代静止图像压缩编码标准JPEG2000(相 对于 JPEG, 它放弃了 JPEG 所采用的 DCT, 而 采用 DWT) 公布并开始实行, 使基于小波变换 的水印算法越来越引人瞩目。

2 小波变换

长期以来,傅里叶变换一直是信号处理领 域中最完美、应用最广泛的一种分析手段。

但傅里叶变换只是一种纯频域的分析方 法。在时域上无任何定位能力, 即无法提供 任何局部时间段上的频率信息。为了继承傅 里叶分析(余弦变换和正弦变换都可以视为傅 里叶变换的特例)的优点,同时又克服它的许多 缺点,人们一直在寻找新的方法。小波理论 是近年来兴起的新的学科,基本思想就是把图 像进行多分辨率分解,分解成不同空间、不 同频率的子图像,然后再对子图像的系数进行

处理。根据S.Mallat 的塔式分解算法,图像 经过小波分解后被分割成 4 个频带: 水平方 向、垂直方向、对角线方向以及低频部分, 其中低频部分可以继续分解。图像经过小波 变换后,产生LHi、HLi、HHi(i=1、2、 3)三个高频带系列和一个 LL3 低频带, 图像的 能量主要集中干低频部分,而水平、垂直和 对角线部分的能量则较少; 水平、垂直和对 角线部分表征了原图像在水平、垂直和对角 线部分的边缘信息,具有明显的方向特性[1]。

3 数字水印的设计需要考虑的几个方面

- (1)鲁棒性:是指被保护的信息经过某种改 动后抵抗隐藏信息丢失的能力。例如传输过 程中的信道噪音、滤波操作、重采样、有损编 码压缩、D/A或A/D转换、图像的几何变换 (如平移、伸缩、旋转、剪裁等)。
- (2)不可检测性(不可见性):是指隐蔽载体 与原始载体具有一致的特性。如具有一致的 统计噪声分布等,以便使非法拦截者很难判断 是否有隐蔽信息。
- (3)透明性:是指经过一系列隐藏处理后, 原始数据没有明显的降质现象。
- (4)安全性:要求隐藏算法有较强的抗攻击 能力(篡改、伪造、去除水印),使隐藏信息不 会被破坏。如:不因文件格式转换而丢失水 印,且未经授权者不能检测出水印。
- (5)自恢复性(自相似性):由于经过一些操 作或变换后,可能会使原数据产生较大的破坏, 如果只从留下的片段数据,仍能恢复隐藏信号, 而且恢复过程不需要原数据,这就是自恢复性。 3.6 水印容量

水印容量和鲁棒性之间是相互矛盾的。 水印容量的增加会带来鲁棒性的下降,对不可 见性也有影响。为抵抗各种变换, 水印通常 需要按照一定的排列方式反复加入多次,当水 印容量大时重复次数只好减少,而鲁棒性不好 就会导致检测结果的不可靠。

4 数字水印嵌入技术

与其他域的水印技术一样,小波域水印也 分为水印嵌入和水印检测两部分,其中水印嵌 入过程如图 1 所示[2]。

4.1 图像水印的嵌入法

图像数字水印技术是根据图像小波变换



图1 水印嵌入过程

后小波系数的特点,把一幅m×m×k bit

(k=8...24)的图像作为水印信息嵌入到图 像中,其中 m 表示图像的大小, k 表示颜色的 深度。图像水印嵌入的位置为载体图像小波 变换后的低频子带和高频子带中。

4.1.1 低频子带嵌入法

低频子带水印嵌入方法是在原图小波分 解后低频子带的系数中嵌入水印。由于低频子 带代表图像中平坦的部分,具有较高的感觉容 量,嵌入水印的鲁棒性强。 该类方法对高频 滤波、有损压缩都有较好的抗攻击性。 旧 同时正因为低频分量直接影响着图像的质量, 水印嵌入容量过大会直接影响图像的视觉效

该嵌入方法基本思想是:对原始图像进行 n1层小波变换,得到图像小波变换系数细节子 图 $p_s^l(x, y)$ (c 表示分解的层次, c=1, 2..., 其中 i=1,2,3分别代表水平方向、垂直方向和对 角线方向的三个细节子图,下同)和一个逼近子 图 $p_3^0(x,y)$;对水印图像进行n2层小波变换,得 到水印的小波变换系数 $\omega_{\epsilon}^{i}(x,y)$ (i和c的意义同 上),考虑到图像进行图像压缩的顽健性,水印 图像小波变换次数 n2 小于原始图像小波变换 次数 n1, 根据相应的策略, 把水印图像小波系 数矩阵 $\omega_{\epsilon}^{l}(x,y)$ 嵌入到某一 $p_{\epsilon}^{l}(x,y)$ 中。大多 算法采用如下嵌入公式[3]。

$$p'(x,y) = p(x,y) + \partial^* \omega(x,y)$$
 (1)

$$p'(x, y) = p(x, y) * (1 + \partial^* \omega(x, y))$$
 (2)

其中 ∂ 为水印嵌入的强度, ∂ 越大, 水印 的稳健性越好,但水印的可见性越差,反之, ∂越小,水印的可见性越好,但水印的稳健性 越差。对 p' 进行逆小波变换将得到嵌入水印 的图像.

4.1.2 重复嵌入法

为了提高水印嵌入的稳健性,该方法在低 频子带嵌入算法的基础上,采用低频重复嵌入 方法来提高水印的稳健性,即:

- (1)对大小M×M的原始图像X进行n(一 般取n=3)层小波分解,得到不同分辨率下的细 节子图 p_s^i 和一个逼近子图 p_s^0 ;
- (2)把所有的细节子图分割成互不重叠的 子图块,并且使每一子图块的大小与水印的大 小相同:
- (3)将水印中的数据分别与每一子图块依 次进行分块组合, 高频部分被反复的嵌入水 印, 而低频部分只嵌入一次水印, 嵌入公式可 参考公式(1)和公式(2);
- (4)把经过运算的子图块进行重新拼接得 完整的小波变换系数,再进行逆小波变换,即 可实现水印图像的嵌入。

4.1.3 位平面分解嵌入法

该方法在嵌入灰度图像不是像基于低频 域方法那样,其主要思想是先把灰度层水印 W (i,j)分解为N个二值位图平面[4],这些二值图 像相当于若干个0-1序列,在根据相关策略把 这些 0-1 序列嵌入到原始图像当中, 具体的嵌 入方法在下面介绍。

4.2 序列数字水印嵌入方法

序列数字水印技术是把要嵌入水印信息 (如作者的姓名、序列号等信息) 生成一个固 定长度的随机序列,主要包括0-1系列、满足 某种分布的随机序列以及二值图像等,再把该 序列嵌入到载体信息当中。

4.2.1 量化算法

该类方法通过修改载体图像的同一分辨 率层中三个不同方向的细节分量系数的幅度 关系,来嵌入一种二值水印。在其方案中,水 印是二值序列{0.1}。使用 Daubechies 小波 对原始图像进行三级分解。该算法在高频子 带中随机选择水印嵌入位置(当然选择系数的 个数不少于水印序列的个数,位置的选择可 设置密钥来控制),每一次在小波分解的每一 级的三个高频子带中各选择一个系数,即 $p_s^i(x,y)$ (c代表小波分解的第c级, i=1,2,3分 别表示水平垂直和对角线方向的高频子带)。 首先,将这三个系数按由小到大的顺序排列, 假设 $p_{\varepsilon}^{1}(x,y) = p_{\varepsilon}^{2}(x,y) = p_{\varepsilon}^{3}(x,y)$ 。然后,对 中间的系数 $p_{\varepsilon}^{2}(x,y)$ 进行量化用来代表一个水 印信息位 Wi。量化中, $p_{\varepsilon}^{1}(x,y)$ 到 $p_{\varepsilon}^{3}(x,y)$ 的范 围被等分为2°-1份,即每一份的宽度 $d = (p_c^3(x, y) - p_c^1(x, y))/(2^Q - 1)$,其中Q可以自 己定义,用来控制量化步长,Q越小,水印越鲁 棒,但同时带来更大的失真。量化公式为:

$$s(t) = p_c^1(x, y) + (t-1)^* d$$
 (3)
当要嵌入信息位"0"时,t 取偶数,当要

嵌入信息位"1"时,t取奇数,把s(i)量化成离 $p_{\varepsilon}^{2}(x,y)$ 值,再 $p_{\varepsilon}^{2}(x,y)$ =s(i)^[5]。

4.2.2 细节分量嵌入算法

小波变换后近似图像系数的分布是很均 匀的,大多数的系数接近于0,只有很少一部分 对应于图像边缘和纹理信息的系数具有较大 的峰值,含有较明显的能量。如果有水印信息 落在这些区域,那么在进行有损数据压缩时, 这部分水印会丢失。另外在进行低通滤波或 受到噪声干扰时,这些小系数也会受到较大影 响。所以在细节分量系数中可靠嵌入水印, 必须选择一些显著系数进行水印嵌入或者对 水印系数进行加权,以便在显著系数中嵌入更 多的能量。水印嵌入强度可以自适应于子带 能量,分解层和子带的方向。在一般的算法 当中,系数的显著性由系数和门限T的比较而

$$T(c,i) = \max\{|p_c^i(x,y)|\}/2$$
 (4

该门限值由第c分解层、方向为 i 的子带 的系数绝对值的最大值决定。另一改进的细 节分量水印算法为: 先对待嵌入的原始图像 f(x,y)进行三层小波变换,得到不同分辨率的 细节子图 $p_s^i(x,y)$ 和一个逼近子图 $p_3^0(x,y)$;对 $p_3^i(x,y)$ (i=1,2,3)子图分割成不重叠的4 x 4 的子图块, 然后查找大于阈值的子图块, 在该 子图块中嵌入水印。

5 数字水印检测技术

水印检测的过程为水印嵌入的逆过程。 根据水印检测时需要的信息,可分为非盲检 测、半盲检测和盲水印。非盲检测时需要原始 图像的参与来提取水印;半盲检测时需要一些 参考信息;而盲算法只需要嵌入水印的图像, 因此更加灵活,但是也更难实现。

5.1 非盲检测算法

非盲水印检测算法通常针对水印为数字 图像。水印提取时,采用嵌入的逆过程,提取

$$w = (p' - p)/a \tag{5}$$

$$w = (p'/p - 1)/a (6)$$

其中: p' 待检测图像点, p: 原始图像点。 非盲水印检测的缺点就是在水印检测时需要 原图的参与。

5.2 半盲检测算法

半盲水印的检测过程不需要原图,但需要 一些参考信息。一般的自适应水印属于这一 类型,此类算法需要通过阈值来筛选嵌入水印 的位置,往往生成一个定位水印位置的0-1矩 阵,1:代表嵌入,0:代表未嵌入;或产生一个一 维序列, 记录嵌入位置的坐标。

5.3 盲检测算法

盲水印检测是水印检测的最高标准,检测 过程不需原图或参考信息,它灵活,但算法较 复杂,主要是针对嵌入水印为随机序列的情 况,常将提取水印与嵌入水印进行相关性计 算,结果与阈值做比较,来检测水印是否存 在。先根据嵌入方法从载体中的相关分量中

提取水印信息w',再将w'和原始的水印信息 w来计算求出他们相关系数,相关系数的计算 主要公式有:

$$sim(\omega, \omega') = \frac{\omega'\omega}{\|\omega'\|^2}$$
 (7)

$$sim(\omega,\omega') = \frac{\sum_{\omega} w^* \omega'}{\sqrt{\sum_{\omega} \omega^2 \sqrt{\sum_{\omega} \omega'^2}}}$$
 (8)
再将相关系数 sim 与阈值 T 进行比较来判

断是否嵌入水印。还有一种就是不需提取水 印,他们的相关值计算是通过检测图像与原水 印进行计算,公式如下:

$$\rho(X',W) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} X'_{k,o}(u,v)\omega(i)$$
 (9)
$$X'_{k,o}$$
 表示 k 层 方向的图像。阈值 T 的

确定与虚警概率和漏警概率有关,减小T,漏 警概率降低而虚警概率提高,反之,增加工,虚 警概率降低而漏警概率提高。盲检测技术具 有非常广泛的应用前景,但由于阈值往往难以 给出,导致其实现起来难度较大。

6 结语

基于小波变换的数字水印方法具有可选择 性高,安全性强,良好的空间-尺度定位,且能 充分利用 HVS 的特性以及计算简单等特性,本 文对基于小波变换的数字水印算法进行系统全 面的分析,随着基于小波的图像编码技术的飞 速发展, 尤其是新一代图像压缩编码标准 JPEG2000 的公布,这一领域越来越受到关注。

参考文献

- [1] 张晓峰,等.基于小波变换的图象水印方法 [J]. 计算机工程与应用, 2004(11): 667-
- [2] 王炳锡,等.数字水印技术[M].西安:西安 电子科技大学出版社,2003.
- [3] 张冉,等.一种基于小波变换的灰度数字水 印嵌入技术[J].通信学报,2004(2):125-
- [4] 张军,等.数字图像的自适应公开水印技术 [J]. 计算机学报.2002(12):1371-1377.
- [5] 李宗志,等.基于图象小波变换的数字水印 [J]. 计算机工程, 2004(21): 109-110.

(上接1页) 由

 $E(|ch(n)|^k) = (2\delta^2)^{\frac{k}{2}}\Gamma(\frac{1}{2}(2+k)), k \ge 0$ [9], $\overline{\square}$ 以得到 $E(|ch(n)|^2) = 2\delta^2$, $E(|ch(n)|^4) = 8\delta^4$ 和 $E(|ch(n)|^6) = 48\delta^8$.

可以定义对信号u进行识别的两个参数为

$$m_{20} = \frac{M_{4,2}(u)}{M_{2,1}^2(u)} = 2k_{20}$$
 (18)

$$m_{30} = \frac{M_{6,3}(u)}{M_{2,1}^3(u)} = 6k_{30}$$
 (19)

2 仿真结果与分析

只考虑高斯噪声情况, 分别在 0 d B 和 10dB 的信道环境下,对单载波信号 BPSK, QPSK, 16QAM 和多载波 OFDM 信号, 采用四 阶高阶累积量进行50次蒙特卡罗仿真。其 中, OFDM 信号的子载波数为 64, 子载波采用 16QAM 调制。

仿真结果与理论值相符,具有很高的识别 率,见图1。

图1(c)为信号经过具有Rayleigh衰落的信 道环境时,单载波信号呈现在高斯性,仍然采用 高阶累积量的仿真结果,可以清楚的看到,此时 高阶累积量的识别方法已经失去意义。

此时采用联合高阶矩的方法对经过具有 Rayleigh衰落的信号进行识别,信噪比为10dB 的信道环境下,做50次蒙特卡罗仿真。从图1 (d)中可以得到与理论值相符的结果,本方法有 效。

本文针对信号在经过 Rayleigh 信道后单

载波信号出现高斯渐进性采用高阶累积量识 别算法的不足,采用了一种更加实用而且有效 的混合高阶矩的识别算法,通过理论分析与仿 真验证,对OFDM 信号具有很好的监测和识 别效果,具有很高的理论和实用价值。

参考文献

- [1] 吕新正.利用高阶累积量实现数字调制信 号的自动识别[J].电子对抗技术,2004,6.
- [2] Akmouche W . Detection of muhicarrier modulations using 4th-order eumulants[C]//Proc of IEEE MII -COM 99. Atlantic City, NJ, USA: IEEE, 1999: 432-436.
- [3] 张贤达.现代信号处理[M]2版.北京:清华 大学出版社,2002:282.