微控工具xposed模块SDK使用说明

1. 调用说明

首先下载安装<u>微控工具xposed模块</u>,如何安装请参照xposed模块安装,在此不再说明。在使用sdk的工程中加入sdk的接口动态库(libwtoolsdk.so)和接口调用jar包(wtoolsdk.jar)引入接口调用jar包,然后调用相关函数即可,接口类名: com. easy. wtool. sdk. WToolSDK,相关函数说明参见**接口说明**。

示例: Android Studio调用SDK示例

2. 接口说明

1) 接口函数返回说明

所有接口函数都返回一个ison格式的字符串,返回数据字段如下:

	I	J	
序号	字段名	类型	说明
1	result	整形	执行结果编码,必须
			0表示成功
			为负表示错误代码,具体含义见
			errmsg
2	errmsg	字符串	执行错误描述,可选
3	content	字符串	执行结果内容,可选,为json格式,
			具体字段见各接口说明。

示例:

执行成功返回: {"result":0,"errmsg":""}

执行失败返回: {"result":-2000,"errmsg":"SDK未初始化"}

2) SDK初始化

函数: String init(String authCode)

描述:在使用SDK前首先调用该接口进行初始化

参数:

authCode 授权码(向接口提供者获取,以下同)

返回:

见接口函数返回说明,无content。

3) 获取微信好友列表

函数: String getFriends(int pageIndex,int pageCount)

描述: 获取微信好友列表

参数:

pageIndex 页号(为0时获取所有) pageCount 每页条数(为0是获取所有)

返回:

见接口函数返回说明, content为好友列表, ison数组, 每条好友信息如下:

序号	字段名	类型	说明
1	wxid	字符串	好友wxid

			注:以下发消息中的wxid就是取
			于此
2	nickname	字符串	好友昵称
3	wxno	字符串	好友微信号,可能为空,暂无用
			处

示例:

{"result":0,"errmsg":"","content":[{"wxid":"wxid_k38weddox889","nickname":" 风之语"},{"wxid":"wxid_uw3656ydwq2qw","nickname":"飞啊飞"}]}

4) 获取微信群列表

函数: String getFriends(int pageIndex,int pageCount)

描述: 获取微信群列表

参数:

pageIndex 页号(为0时获取所有) pageCount 每页条数(为0是获取所有)

返回:

见接口函数返回说明, content为群列表, ison数组, 每条群信息如下:

序	字段名	类	说明
号	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	型	
1	wxid	字	群id,wxid
		符	注:以下发消息中的wxid就是取于此
		串	
2	nickname	字	群昵称
		符	
		串	
3	wxno	字	群微信号,可能为空,暂无用处
		符	
		串	
4	membernickna	字	群成员微信昵称列表,用中文标点、分隔
	mes	符	示例:
		串	风之语、飞啊飞、年后阳光
5	memberwxids	字	群成员wxid列表,与昵称对应,用英文分号;分隔
		符	示例:
		串	wxid_k38weddox889;wxid_uw3656ydwq2qw;wxid_6ye89
			e3ddi222

示例:

5) 发送文本消息

函数: String sendText(String talker,String text)

描述: 发送文本消息给微信好友或群

参数:

talker 接收者的wxid text 文本内容

返回:

见**接口函数返回说明**,无content。

6) 发送图片消息

函数: String sendImage(String talker,String imageFile)

描述: 发送图片给微信好友或群

参数:

talker 接收者的wxid

imageFile 图片文件(本地文件,包括全路径)

返回:

见接口函数返回说明,无content。

7) 开启消息监听

函数: String startMessageListener(String jsonMsgFilter)

描述: 开启消息监听,收到消息会通过回调函数返回,见设置消息监听回调

参数:

jsonMsgFilter 消息过滤设置,json格式,各字段说明如下:

编号	字段名	说明
1.	talkertypes	监控的消息来源,数组,整形,可选,为空时表示全部 1: 好友消息 2: 群消息
2.	froms	示例: " talkertypes":[1,2]
2.	iroms	监控的消息发送者的wxid列表,数组,字符串,可选示例: "froms":["wxid_xxxxxx"]
3.	msgtypes	监控的消息类型,数组,整形,可选,不设置表示全部 1: 文本 3: 图片 34: 语音 62: 视频 示例: "msgtypes":[1],表示只转发文本消息
4.	msgfilters	监控的消息过滤关键字,数组,字符串,可选示例: "msgfilters":["污染","天气"]

```
返回:
```

见接口函数返回说明,无content。

8) 停止消息监听

函数: String stopMessageListener()

描述: 停止消息监听, 停止后收到消息不再通知

参数:无

返回:

见接口函数返回说明,无content。

9) 设置消息监听回调

函数: void setOnMessageListener(OnMessageListener messageListener)

描述: 设置消息监听回调, 收到消息时通过回调接收

参数:

messageListener 回调接口

返回: 无

回调接口:

public interface OnMessageListener {
 public void messageEvent(MessageEvent event);
}

MessageEvent属性函数如下:

getMsgType() 消息类型,整形

getTalker() 消息来源wxid (好友wxid或群id),字符串

getFrom() 消息发送者wxid,字符串,若为好友消息则同talker,若为群消息

则为发送者的wxid

getContent() 消息内容,字符串

10) 获取SDK版本号

函数: String getVersion()

描述: 获取SDK版本号

参数: 无

返回:

版本号,如:1.0.0.0

3. end.