
cisco



4:VLAN 间路由



模块目标

模块主题: VLAN 间路由

模块目标: 在第3层设备上排除 VLAN 间路由故障

主题标题	主题目标
VLAN 间路由的工作方式	描述配置 VLAN 间路由的可用选项。
单臂路由器 VLAN 间路由	配置 VLAN 间单臂路由。
VLAN 间路由需要使用第 3 层交换机	使用第3层交换配置 VLAN 间路由。
排除 VLAN 间路由故障	排除常见的 VLAN 间配置问题。




4.1 VLAN 间路由操作



VLAN 间路由操作 什么是 VLAN 间路由?


VLAN 是广播域,所以如果没有路由设备的参与,不同 VLAN 上的计算机就无法通信。

VLAN间路由是使用路由设备将网络流量从一个 VLAN转发到另一个VLAN的过程。





VLAN 间路由操作 传统 VLAN 间路由



VLAN 间路由操作 单**臂路由器 VLAN** 间路由

1 router interface per VLAN

1 extra port on SW for router






Why don't we use Trunk?




VLAN 间路由操作 单**臂路由器 VLAN** 间**路由**




VLAN 间路由操作

单臂路由器 VLAN 间路由



allialia CISCO

■ 子接口




Single router interface for all VLANs



Single port used on switch for trunk

A single link for all VLAN traffics? Speed





IP:10.0.0.2 MK:255.0.0.0 GW:10.0.0.1 IP:20.0.0.2 MK:255.0.0.0 GW:20.0.0.1 IP:30.0.0.2 MK:255.0.0.0

GW:30.0.0.1 © 2010 总科和安县附属公司。被权所有。总科机密信息

No extra router needed




Route packet between VLAN as fast as switching






当今, 执行 VLAN 间路由的方法是使用第 3 层交换机和交换虚拟接口 (SVI)。如图所示, SVI 是配置在多层交换机上的一种虚拟接口。


注意:第3层交换机也称为多层交换机,因为它工作在第2层和第3层。但是,在本课程中,我们会使用第3层交换机这个术语。



VLAN 间路由操作

多层交换机 VLAN 间路由







Traditional VLAN Routing

1 router interface/VLAN1 extra switchport per VLANwaste too many ports





Router on a stick




no extra port needed per VLAN

Shared trunk bandwidth on trunk



Multilayer Switching

no extra router needed





4.2 单臂路由器 VLAN 间路由




配置传统 VLAN 间路由 **准备工作**

- 传统 VLAN 间路由要求路由器具有多个物理接口
- 各个路由器物理接口连接到唯一 VLAN
- 各接口也配置有与特定 VLAN 相关联的子网的 IP 地址
- 网络设备将路由器用作网关以访问连接至其他 VLAN 的设备

配置传统 VLAN 间路由


准备工作





配置传统 VLAN 间路由

交换机配置




172.17.10.1/24

路由器接口配置

```
R1(config) # interface g0/0
R1(config-if) # ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-if) # no shutdown
*Mar 20 01:42:12.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
*Mar 20 01:42:13.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if) # ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-if) # no shutdown
*Mar 20 01:42:54.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
*Mar 20 01:42:55.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
                                                                                     G0/0
R1(config-if)# end
                                                                          VLAN 10
                                                                                                  VLAN 30
R1# copy running-config startup-config
                                                                              172.17.10.21
```

检验子接口





172.17.30.1/24


172.17.10.1/24

准备工作

- 另一种传统 VLAN 间路由使用 VLAN 中继和子接口
- VLAN 中继允许单个物理路由器接口路由多个VLAN的流量
- 路由器的物理接口必须连接到相邻交换机上的TRUNK 链路
- 在路由器上,为网络上各个唯一 VLAN 创建子接口
- 各个子接口都分配了特定于其子网/VLAN 的 IP 地址,而且,配置子 接口是为了标记该 VLAN 的帧



交换机配置




路由子接口配置

```
Trunk
                                                                      VI AN 10
R1 (config) # interface g0/0.10
                                                                                               VLAN 30
R1(config-subif) # encapsulation dot1g 10
R1(config-subif) # ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif) # interface g0/0.30
R1 (config-subif) # encapsulation dot1q 30
                                                                          172.17.10.21
R1(config-subif) # ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if) # no shutdown
*Mar 20 00:20:59.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```




验证子接口





验证子接口


```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile,
       B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF,
      IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1,
      N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1,
      L2 - IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area, * - candidate default,
      U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP,
      1 - LISP
       + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
  172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
     172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     172.17.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
     172.17.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```



验证路由

Subinterfaces

G0/0.10: 172.17.10.1 G0/0.30: 172.17.30.1



PC1> ping 172.17.30.23

Pinging 172.17.30.23 with 32 bytes of data:

```
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=17ms TTL=127 Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=15ms TTL=127 Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=18ms TTL=127 Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=19ms TTL=127
```

Ping statistics for 172.17.30.23:

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Minimum = 15ms, Maximum = 19ms, Average = 17ms

PC1> tracert 172.17.30.23

Tracing route to 172.17.30.23 over a maximum of 30 hops:

```
1 9 ms 7 ms 9 ms 172.17.10.1
2 16 ms 15 ms 16 ms 172.17.30.23
```


Trace complete.

4.3 使用第 3 层交换机的 VLAN 间路由

第3层交换


第3层交换简介


- 单臂路由扩展性和**速度**具有 局限性,而且**故障点**较多。
- 在大型网络中,通常使用3层 交换技术进行VLAN间路由。
- 所有Catalyst 交换机均支持 两种第 3 层接口:
 - 路由端口
 - **SVI** (switched virtual interfaces)





带 SVI 的 VLAN 间路由(续)






带 SVI 的 VLAN 间路由

D1上的配置步骤如下:

- 1. 创建VLAN
- 2. 创建SVI VLAN 接口
- 3. 配置 access ports
- 4. 启用 IP routing





带 SVI 的 VLAN 间路由

```
创建SVI VLAN 接口
D1(config)# interface vlan 10
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.10.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
                                                                        G1/0/6
                                                                                       G1/0/18
                                                                      (VLAN 10)
                                                                                       (VLAN 20)
D1(config-if)# exit
D1(config)# interface vlan 20
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.20.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
                                                                192.168.10.10/24
                                                                                         192.168.20.10/24
                                                               Gateway: 192.168.10.1
                                                                                        Gateway: 192.168.20.1
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
D1(config)#
*Sep 17 13:52:16.053: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
```

*Sep 17 13:52:16.160: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

带 SVI 的 VLAN 间路由 D1 SVI SVI VLAN10 VLAN20 内部逻辑连接 G1/0/6 G1/0/6 G1/0/18 G1/0/18 (VLAN 10) (VLAN 10) (VLAN 20) (VLAN 20) PC1 PC2 PC1 PC2

192.168.20.10/24

Gateway: 192.168.10.1 Gateway: 192.168.20.1

192.168.10.10/24 Gateway: 192.168.10.1 192.168.20.10/24 Gateway: 192.168.20.1

D1 (config)# ip routing


192.168.10.10/24

带路由端口的 VLAN 间路由

- 路由端口是一种类似于路由器接口的物理端口
- 路由端口不与任何 VLAN 相关联
- 第 2 层协议(如 STP)在路由接口上不发挥功能
- Cisco IOS 交换机上的路由端口不支持子接口

要配置路由端口:

D1(config-if)#no switchport




4.4 排除 VLAN 间路由的故障



第 3 层交换配置问题

排除第 3 层交换故障


- VLANs
- SVIs
- 路由
- 主机






VLAN间路由故障排除


交换机端口问题








检验交换机配置





检验路由器配置







检验路由器配置

```
R1# show interface
<output omitted>
GigabitEthernet0/0.10 is up, line protocol is down (disabled)
 Encapsulation 802.1Q Virtual Lan, Vlan ID 100
ARP type :ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
Last clearing of "show interface" counters never
<output omitted>
R1#
R1# show run
Building configuration...
Current configuration: 505 bytes
<output omitted>
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 100
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.30
```

IP 地址和子网掩码错误



IP 地址和子网掩码错误





检验 IP 地址和子网掩码配置问题

```
R1# show run
Building configuration...
<output omitted>
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.30
<output omitted>
R1#
R1# show ip interface
<output omitted>
GigabitEthernet0/0.10 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.17.20.1/24
  Broadcast address is 255,255,255,255
<output omitted>
R1#
```

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC1> ip config
Invalid Command.
PC1> ipconfig
IP Address....: 172.17.20.21
Subnet Mask..... 255.255.255.0
Default Gateway....: 172.17.10.1
PC1>
           This PC1 should be in the VLAN 10 subnet.
           So this should be: 172.17.10.21 with a subnet mask
           of 255, 255, 255, 0
```



总结

本章描述并解释了以下概念:

- VLAN 间路由是在不同 VLAN 之间,使用专用路由器或多层交换机路由流量的过程。
- 传统、单臂路由器以及多层交换 VLAN 间路由。
- 第3层交换、SVI和路由端口。
- 如何使用路由器或第3层交换机对 VLAN 间路由进行故障排除。
- 常见错误包括 VLAN、中继、第 3 层接口和 IP 地址配置。



4.5 - 单元练习与测验

Packet Tracer – VLAN 间路由的挑战

在这个 Packet Tracer 练习中, 您需要展示并且强化自己实施 VLAN 间路由的能力, 包括配置 IP 地址、VLAN、中继和子接口。



实验 — 实施 VLAN 间路由

在本实验中, 您将完成以下目标:

- 第 1 部分:建立网络并配置设备的基本设置
- 第 2 部分: 创建 VLAN 并分配交换机端口
- 第3部分:在交换机之间配置一条802.1Q干道
- 第 4 部分:在 S1 交换机上配置 VLAN 间路由
- 第 5 部分:验证 VLAN 间路由是否正常工作



在这个模块中我学到了什么?

- VLAN 间路由是一个把网络流量从一个 VLAN 转发到另一个 VLAN 的过程。
- 三种可选项包括、传统方案、单臂路由器方案和使用 SVI 的第 3 层交换机方案。
- 要给交换机配置 VLAN 和中继,需要完成以下步骤:创建并命名 VLAN、创建管理接口、配置接入端口并配置中继端口。
- 单臂路由器的方法需要给每个可路由的 VLAN 都配置一个子接口。子接口是使用全局配置模式命令 interface interface_id subinterface_id 创建的。
- 要实现路由, 各路由器子接口需分配相应子网上的 IP 地址。在创建好所有子接口后, 必须使用接口配置命令 no shutdown 来启动这个物理接口。
- 企业园区局域网会使用第 3 层交换机来提供 VLAN 间路由。第 3 层交换机会使用基于硬件的交换来达到比路由器更高的数据包处理速率。
- 第3层交换机的功能包括能够使用多个交换虚拟接口(SVI),并且把第2层交换机端口转换为第3层接口, 来把流量从一个 VLAN 路由到另一个 VLAN。
- 要提供 VLAN 间路由, 第 3 层交换机需要使用 SVI。在配置 SVI 时, 需要使用在第 2 层交换机上创建管理 SVI 时使用的interface vlan vlan-id 命令进行配置。



在这个模块中我学到了什么?(续)

- 要给交换机配置 VLAN 和中继,需要完成以下步骤:创建 VLAN、创建 SVI VLAN 接口、配置接入端口并启用 IP 路由转发。
- 要在第3层交换机上启用路由转发,必须配置一个路由端口。要在第3层交换机上创建路由端口,需要禁用连接第3层设备的那个第2层端口的交换机端口特性。这个接口上可以配置IPv4来连接到一台路由器或者另一台第3层交换机。
- 要配置第 3 层交换机, 让它使用路由器进行路由, 需要执行以下步骤: 配置路由端口、启用路由转发、配置路由、 验证路由并验证连通性。
- VLAN 间配置无法正常工作的理由有很多。所有这些都与连通性问题有关,例如缺失 VLAN、交换机中继端口问题、交换机接入端口问题和路由器配置问题。
- · 如果没有创建 VLAN, VLAN 被意外删除, 或者干道链路上没有放行这个 VLAN, 都可能导致缺少 VLAN 的问题。
- VLAN 间路由的另一个问题包括交换机端口配置错误。
- 在传统的 VLAN 间路由解决方案中, 当建立连接的那个路由器没有划分到正确 VLAN 中时, 可能就会产生交换机端口错误配置的问题。



在这个模块中我学到了什么?(续)

- 在单臂路由器解决方案中, 最常见的问题是中继端口配置错误。
- 如果怀疑交换机接入端口配置存在问题,可以使用 ping 和 show interfaces interface-id switchport 命令来判断问题的原因。
- 单臂路由器的路由器配置问题往往和子接口配置错误有关。使用命令 show ip interface brief 验证子接口的状态。



