## 計算機構成論 第6回

一命令セットアーキテクチャ(3)一

大連理工大学・立命館大学 国際情報ソフトウェア学部 大森 隆行

#### 講義内容

- ■命令形式
  - ■R形式、I形式とは
  - ■命令と機械語の対応
  - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
- ▶ 分岐処理に対応するアセンブリコード
- ■無条件分岐とJ形式
- ■大小比較命令
- ■アドレシング・モード

## 分岐処理

■ C言語の条件判定、<mark>ループ(</mark>if, while, for等)を 実現する際に使用

**beq \$s0, \$s1, L1** …\$s0と\$s1の値が等しいとき、 ラベルL1が付いた命令へ ジャンプ (branch on equal)

**bne** \$s0, \$s1, L1 …\$s0と\$s1の値が異なるとき、 ラベルL1が付いた命令へ ジャンプ (branch on not equal) I形式 rt imm. þp 6bit 5bit 5bit 16bit (imm.) beq (rs), (rt), 符号付き16bit整数で (rt), (rs), (imm.) bne

阳阳的 16位置数人 加对地址 分岐処理 

beq \$s0, \$s1, 1000

L1: 1024

I形式 rt imm. op rs 6bit 5bit 5bit 16bit

命令操作コード op: 第1ソースオペランド 16<sub>10</sub> rs: 17<sub>10</sub> 第2ソースオペランド rt:

プログラムカウンタ immediate: 即値オペランド を20+4進める 000100 10000 10001 0000000000000101

#### 分岐処理

- ■プログラムカウンタ
  - ■PC: program counter 程序计数器
  - ■現在実行中の命令が格納されている アドレスを保持するレジスタ
    - 汎用レジスタ32種類の中にはない 不在32分が流中 在より
  - ■MIPSの命令は32ビット(4バイト)なので、 現在のPCが2048なら、次の命令の番地は…2052
  - 通常、1命令実行時に、<u>PC=PC+4</u>という 動作を行っている **ぬ**あいる
  - ■ただし、J命令が来ると、PCの下位 28ビットを指定された値で置き換える

#### 講義内容

- ■命令形式
  - ■R形式、I形式とは
  - ■命令と機械語の対応
  - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
  - ■分岐処理に対応するアセンブリコード
- ■無条件分岐とJ形式
- ■大小比較命令
- ■アドレシング・モード

#### 無条件分岐


- ■無条件でジャンプ 飛件跳转
  - **j L1** …無条件でラベルL1が付いた命令へジャンプ

■J形式

ор	address	
6bit	26bit	
■ ор	: 命令操作コード	这个地址是多地址
ad	dress: 絶対アドレス 後対地址	不是字中地址
	<u></u> ただし、実際のアドレスの1	./4の値 <del>、×</del> 4
	(何番目の命令かを示す)	

实的就构药第八新版

#### 無条件分岐



## 分岐処理に対応するアセンブリコード

(例) if(i==j) f=g+h; else f=g-h;

```
bne $s3, $s4, Else
add $s0, $s1, $s2
j Exit
```

Else: sub \$s0, \$s1, \$s2

Exit:

f: \$s0 g: \$s1 h: \$s2 i: \$s3 j: \$s4

#### 確認問題

以下のようにwhile文と、それに対応するアセンブリコードがある。アセンブリコード中の空欄を埋めよ。

(例) while(i!=a[j]) { i=i+1; }

```
Loop: (1) $t0, $s2, 2
add $t0, $t0, $s1
lw $t1, 0($t0)
(2) $s0, $t1, Exit
(3) $s0, $s0, (4)
(5) (6)
```

i: \$s0 a: \$s1 j: \$s2

## 確認問題

ラベルLoopの付いた命令文のアドレスは768<sub>10</sub>だと仮定する。これらの命令を2進数で表したとき、<u>赤字</u>で示したExit, Loopに対応する値は何になるか。それぞれ、16ビット、26ビットの2進数で答えよ。

#### 講義内容

- ■命令形式
  - ■R形式、I形式とは
  - ■命令と機械語の対応
  - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
  - ■分岐処理に対応するアセンブリコード
  - ■無条件分岐と〕形式
- ▶■大小比較命令
  - ■アドレシング・モード

### 大小比較

```
<u>いか)</u>
■ < に対応する比較命令
```

```
slt $t0, $s0, $s1 …$s0が$s1より小さいとき、りなこしまいでなければのに設定。 を) なこしてでなければのに設定。
slti $t0, $s0, 5 …$s0が5より小さいとき、 りこの $t0を1に設定。
```

slt (rd), (rs), (rt) R形式 slti (rt), (rs), (imm.) I形式

そうでなければ0に設定。 をめ かもつ

#### 大小比較

```
(例) while(i>=0) i=i-1;
Loop: slt $t0, $s1, $zero
      bne $t0, $zero, Exit
       addi $s1, $s1, -1
           Loop
 Exit:
```


## 大小比較

- slt, sltiではなぜ直接分岐しないのか
  - ■→ 命令が複雑になりすぎるから 因为说明太复杂了
  - ■→ クロックサイクル時間の延長などが 因为说明太复杂了 必要になる
- >, >=等に対応する命令は? <sup>▶総</sup> 擬似命令として用意されている ©被准备为伪指令
- - ■アセンブラが同じ働きの命令列に変換

blt (branch less than), bgt (- greater than), ble (branch less or equal), bge (- greater -)

#### 講義内容

- ■命令形式
  - ■R形式、I形式とは
  - ■命令と機械語の対応
  - ■配列の使用に対応するアセンブリコード
  - ■分岐処理に対応するアセンブリコード
  - ■無条件分岐とJ形式
  - ■大小比較命令



## アドレシング・モード

寻址模式

## 不同描述,据作数以解释不同

操作数的解释因指令而异

- 命令によってオペランドの解釈のしかたが異なる
  - →命令が操作の対象とするもの、

(例如,在添加指令的情况下要添加的值)

(e.g., add命令の場合の加算する値)

命令が必要とするアドレス

(例如j指令的跳转目标地址)

(e.g., j命令のジャンプ先アドレス) 子 は 様式

が命令によって異なる

→指令的操作目标,指令所需的地址根据指令而有所不同

■ それらの解釈の方法をアドレシング・モードと呼ぶ

我们将这些解释方法称为寻址模式

- アドレシング・モードの種類 <sub>寻址模式的类</sub>
  - レジスタ・アドレシング (register addressing) <sub>寄存器寻址</sub>(寄存器寻址)
  - ベース相対アドレシング (base addressing)
  - 即値アドレシング (immediate addressing)
  - PC相対アドレシング (PC-relative addressing)
  - 擬似直接アドレシング (pseudo direct addressing)

伪直接寻址(伪直接寻址)

# 

add \$t0, \$s0, \$s1

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
000000	10000	10001	01000	00000	100000
add	\$s0	\$s1	\$t0		add

# ベース相対アドレシング 基地子世様式

■ 指定したレジスタの中身+定数 のメモリアドレスの内容をオペランドにする

lw \$t0, 12(\$s0) 基址是战上か一个保留重新经地址 公投作数

 ор	rs	rt	immediate
100011	10000	01000	00000000001100
lw	\$s0	\$t0	+12

## 即値アドレシング

这即数子业模拟

■指定した定数をオペランドにする

andi \$s1, \$s0, 24

50 和2Y 国龙取and 所络键表到5)

	ор	rs	rt	immediate
	001100	10000	10001	00000000011000
•	andi	\$s0	\$s1	+24

# PC相対アドレシング PC根23子は上

1 (PC+4)+(指定した定数×4)のアドレスを示す3 当前からを 1 らせんx4 (比めが35分、, 5x4)

bne \$t0, \$s0, Label

	ор	rs	rt	address
	000101	010000	10000	00000000001100
•	bne	\$t0	\$s0	+12

#### 擬似直接アドレシング

■ PCの上位4ビット と 指定した定数×4 を つなげたアドレスを示す > 这个数关乘4. 即左移2位(海岛中2行。) 再把PC的前4些科到开始 j Label (为3让你不要说太压) address op 000010 0000000000010011100010000 6bit 老克训《公农应 26bit 用)》 00101100000000000010011100010000 のとき、上記命令のジャンプ先は、 00000000000001001110001000000

## 32ビットの即値オペランド



■ 命令長は32ビット →32ビットのオペランドは扱えないが… 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

上位16ビット = 6110 下位16ビット = 230410

■ 上位、下位に分けて、2命令で読み込む

**lui \$s0, 61** 50% 高化分析之…\$s0の上位16ビットに load up

定数を読み込む 森電波入\$50的高16位 (load upper immediate)

0000 0000 0011 1101 0000 0000 0000 0000 ori \$s0, \$s0, 2304 ···or演算 必被企2504承的通 (or immediate)

000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

#### 32ビットの即値オペランド

```
-6555210
   1111 1111 1111 1110 1111 1111 1111 0000
     上位16ビット = -210
                      下位16ビット = -1610
                          …$s0の上位16ビットに
lui $s0, -2
                            定数を読み込む
                            (load upper immediate)
                1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000
ori $s0, $s0, -16 …or演算
                            (or immediate)
                1111 1111 1110 1111 1111 1111 0000
```

#### 確認問題

- それぞれの文はどのアドレシングモード を説明したものか答えよ。
  - 【1)指定したレジスタの中身+定数 のメモリアドレスの内容をオペランドにする
  - ■(2)(PC+4)+(指定した定数×4) のアドレス を示す
  - ■(3) 指定したレジスタの中身をオペランドに する
  - 【(4) PCの上位4ビット と 指定した定数×4 を つなげたアドレスを示す
  - ■(5) 指定した定数をオペランドにする

#### 参考文献

- ■コンピュータの構成と設計 上 第5版 David A.Patterson, John L. Hennessy 著、 成田光彰 訳、日経BP社
- ■山下茂 「計算機構成論1」講義資料