C-Lodop 技术手册

Ver 2.0.9.0

Email: gungho999@sina.com

QQ: 932131686

梦泰尔软件(中国)

MTSoftware(CN)

目 录

一、	概述	3 -
_,	安装	5 -
	C-Lodop 的 32 位安装文件:	5 -
	C-Lodop 的 64 位安装文件:	5 -
	C-Lodop 的 32 位安装文件(适应 https 协议):	5 -
	安装后的运行文件:	5 -
	安装后的设置窗口	6 -
	安装后的欢迎页面	7 -
三、	调用:	
	加载云打印 JS 文件的简单方法	8 -
	动态加载云打印 JS 文件	8 -
	云打印 JS 文件的优先级	8 -
	加载多个云打印 JS 文件	9 -
	获取 LODOP 对象	9 -
四、	功能函数 1	0 -
	Create_Printer_List 1	0 -
	Create_PageSize_List 1	0 -
	On_Return 1	0 -
	On_Return_Remain1	1 -
	On_CLodop_Opened 1	1 -
	demoCreateCLodopJSscript1	2 -
	PREVIEW 1	2 -
五、	升级1	3 -
六、	https 调用 C-Lodop1	5 -
	安装文件1	5 -
	服务端口 1	5 -
	进入 https 服务欢迎页1	5 -
	安装后的运行文件1	6 -
	判断 https 服务 1	7 -
七、	特注1	7 -


一、概述

C-Lodop 云打印是梦泰尔软件(MTSoftware)推出的一款精巧快捷的云打印服务产品,以 Lodop 功能语句为基础,开创了 JS 语句实现远程打印的先河,为"移动设备+Wifi+普通打印机+集中打印"奠定了编程基础。

C-Lodop 对客户端浏览器要求很低,几乎支持任何现代浏览器,除了 Windows 平台上的 Chrome(谷歌)、FireFox(火狐)、Opera、Safari、IE、edge 几大系列及其外壳浏览器(如 QQ 浏览器、搜狗、360、UC 等等)之外,客户端还支持"平板电脑"和"智能手机(无需安装 APP)"以及 Linux、OS (Mac)上的浏览器。


C-Lodop 可扮演两种角色,第一种是在 Windows 客户端 PC 本机上安装,从而替代 Lodop 控件功能,这也是常见基本用法;另一种角色是单独部署云服务器,适合后台集中打印。在第一种角色中,建议"云打印+控件"组合搭配使用。

1) C-Lodop 与 Lodop 搭配示意图:



(图 1-1)

2) C-Lodop 独立部署示意图:



访 问 设 备 (客户端/所有浏览器)

(图 1-2)

二、安装

C-Lodop 的 32 位安装文件:

文件名是 CLodopPrint_Setup_for_Win32NT.exe 可同时在 32 位和 64 位 Windows 操作系统上安装,适应面较广。

C-Lodop 的 64 位安装文件:

文件名是 CLodopPrint_Setup_for_Win64NT.exe 只能在 64 位 Windows 操作系统上安装,性能较高,适合单独部署。

C-Lodop 的 32 位安装文件(适应 https 协议):

文件名是 CLodop_Setup_for_Win32NT_https.exe 可同时在 32 位和 64 位 Windows 操作系统上安装,适应面较广。

安装后的运行文件:

以32位文件为例:

1、文件路径:

Program Files (x86)\MountTaiSoftware\CLodop32

2、云打印服务主文件:

CLodopPrint32.exe

3、免登录启动服务文件:

CLodopService32.exe

4、样例目录

Program Files (x86)\MountTaiSoftware\CLodop32\Rootdir\CLodopDemos 样例中有一个 LodopFuncs.js 文件很关键,建议尽量分析理解透彻。


安装后的设置窗口

正常安装成功后,首先会弹出如下提示窗口:



(图 2-1)

这也是管理设置窗口,以后可以从 Windows 如下菜单重新进入以上界面。



(图 2-2)

在管理设置界面中,通过"设置->端口设置"菜单进入下面的对话窗口进行端口设置,默认端口是8000和18000:



(图 2-3)

安装后的欢迎页面

点击以上(图 2-1)圈定的按钮链接,进入如下欢迎页面:

欢迎使用C-Lodop打印服务系统 The Cloud Web Service System for Lodop HTML Prin
使用说明:
一、C-Lodop是云打印服务,可接受JS语句实现远端输出,它是因满足平板电脑和手机浏览器打印而诞生的,由于其轻巧便捷,
所以也可以安装在PC本地,是打印控件Lodop的升级产品。其在保持打印性能的同时,能适应所有浏览器的各种版本。
引用C-Lodop很简单,在页面head中添加如下路径的js文件,就可以向本服务发打印请求了:
<pre><script src="http://192.168.1.4:8000/CLodopfuncs.js"></script></pre>
如果C-Lodop服务安装在PC本地,页面则用localhost或127.0.0.1向其发送打印请求:
<script src="http://localhost:8000/CLodopfuncs.js"></script>
页面引用以上js之后,就可以调用Lodop传统功能,点 <u>打印预览</u> 执行如下经典语句(注意区分大小写)看看效果:
var strHTML=document.getElementsByTagName("html")[0].innerHTML; LODOP.PRINT_INITA(1,1,770,660,"则试预览功能"); LODOP.ADD_PRINT_TEXT(10,60,300,200,"这是测试的纯文本,下面是超文本:"); LODOP.ADD_PRINT_HTM(30,5,"100%","80%",strHTML); LODOP.PREVIEW();
下面是远程打印的常见四步骤:
第一步选择云主机√本机方式1: http://localhost:8000/CLodopfuncs.js ✓
第二步选择打印机: M740lxs V
第三步选纸张类型 Tabloid V
最后是打印预览,或者不预览而直接打印
二、默认情况下,只要能访问本页,都可以通过本服务控制打印机输出,为了阻止陌生请求,
管理者可以从这里为guest用户 <u>设置一个密码</u> (设置前需用admin身份登录,初始密码皆空)。
三、这是一个免费打印服务软件,您可以长期使用,但不能用来 <u>商用</u> 谋利。
四、如果出现故障,可以点这里查看系统信息
五、最后欣赏用其实现 Lodop全部传统例子>>

(图 2-4)

如(图 2-4)红框中连接进入,可验证全部传统例子在 c-lodop 中的应用情况。

三、调用:

加载云打印 JS 文件的简单方法

调用 C-Lodop 很简单,在页面 head 中添加如下路径的 js 文件,就可以向其发打印请求了,如下几个例子都可以在欢迎页面或 Lodopfuncs.js 这个样例文件里找到:

```
<script src="http://Host 地址:8000/CLodopfuncs.js"></script>
```

这里的红色部分是固定内容,Host 地址是指安装 C-Lodop 的主机地址,可以是其 IP 地址或域名,如果是本地(第二种角色)打印,该值用 localhost、127.0.0.1 或主机名代替,端口默认是8000 冗余 18000 端口(单独部署时,可以自行指定自己的端口),如:

```
var head = document.head || document.getElementsByTagName("head")[0] || document.documentElement; |
var oscript = document.createElement("script"); |
oscript.src = http://localhost:8000/CLodopfuncs.js?priority=1"; |
head.insertBefore(oscript,head.firstChild); |

//引用双端口(8000和18000) 避免其中某个被占用: |
oscript = document.createElement("script"); |
oscript.src = http://localhost:18000/CLodopfuncs.js?priority=0"; |
head.insertBefore(oscript,head.firstChild); |

**Script src="http://192.168.1.1:8000/CLodopfuncs.js"></script>

**Script src="http://Localhost:8000/CLodopfuncs.js"></script>
```

动态加载云打印 JS 文件

为了方便控制或兼容老程序,以上静态方法可以用如下动态语句替代,效果一样:

```
var\ oscript = document.createElement("script"); \\ oscript.src = "http://localhost:8000/CLodopfuncs.js?priority=1"; \\ var\ head = document.head \parallel document.getElementsByTagName("head")[0] \parallel document.documentElement; \\ head.insertBefore(\ oscript,head.firstChild\ ); \\ \end{cases}
```

云打印 JS 文件的优先级

<script src="http://Localhost:8000/CLodopfuncs.js? priority=1"></script>

以上引用方法的参数 priority 设置的是**优先级**,优先级值是从 0 开始的阿拉伯数字,数字越大,优先级越高,默认是 0。当一个页面按后续章节同时引用多个云主机时,优先级设置很关键,否则会按下载顺序来处理。

加载多个云打印 JS 文件

如果一个页面通过以上语句同时引用了俩云主机,通常后一个引用会覆盖前一个引用, 其先后顺序是以下载 js 速度快慢为准,此时如果页面希望其中一个引用有更高的优先级,可 以用 url 参数 priority 来控制,该参数值越大优先级越高,默认值为 0,例如:

```
<script src="http://192.168.1.6:8000/CLodopfuncs.js"></script>
<script src="http://Localhost:8000/CLodopfuncs.js? priority=1"></script>
```

这也是 C-Lodop 默认安装例子演示时,既可以让手机浏览器访问,也可以让电脑访问的神奇原因。如果希望页面的两个引用同时存在(不相互覆盖),则需要用 url 的参数 name 来区分,例如:

```
<script src='http://192.168.1.1:8000/CLodopfuncs.js?name=LODOPA'></script>
<script src='http://192.168.1.2:8000/CLodopfuncs.js?name=LODOPB'></script>
```

此时调用打印时,不再用 LODOP 这个默认的 JS 变量名,而是用 LODOPA 或 LODOPB,二者分别 向不同的云主机发打印指令,LODOPA 指向 192. 168. 1. 1,而 LODOPB 指向 192. 168. 1. 2,以此 类推。

获取 LODOP 对象

引用以上 js 文件后,就可以在页面程序里通过 getCLodop(注意: 如果C-Lodop 与 Lodop 按图 1 搭配使用,要使用 Lodopfuncs. js 示中的 getLodop, 其中就包含了 getCLodop 语句的调用) 函数获取主对象,赋值给一个普通 JS 变量,为了兼容已经开发好的打印程序,仍然统一用 LODOP 这个变量名:

```
var LODOP=getCLodop();
有了该对象之后,就可以调用云打印功能语句了,如
LODOP. PRINT();
```

LODOP. PREVIEW();

LODOP. PRINT DESIGN();

更多语句参考后面的功能函数介绍。

四、功能函数

C-Lodop 的功能函数几乎涵盖了 Lodop 的所有语句,它们的详细功能说明参考《WEB 打印控件 Lodop 技术手册》。除此之外,新增了部分与页面整合相关的函数和属性,还有个别语句的参数值有所扩展,详解如下:

Create_Printer_List

作用: C-Lodop 函数之一, 获得云主机链接的所有打印机名单, 并添加到当前页面某个 Select 标签元素中

格式: Create_Printer_List(oElement);

参数: oElement 目标对象(已经存在的某个 Select 标签元素)

举例: CLODOP.Create_Printer_List(document.getElementById('Select01'));

Create_PageSize_List

作用: C-Lodop 函数之一,获得目标打印机所拥有的纸张类型名单,并添加到当前页面某个 Select 标签对象元素中

格式: Create_PageSize_List(oElement, iPrintIndex);

参数: oElement 目标对象(已经存在的某个 Select 标签元素) iPrintIndex 目标打印机在 windows 系统内的序号

(操作系统对所添加打印机的顺序编号,从0开始)

举例: CLODOP.Create_PageSize_List(document.getElementById('Select03'), 2);

On_Return

作用: C-Lodop 属性之一,设置那些需要返回结果的动作语句在获得结果时触发的回调函数

格式: On_Return=function(TaskID, Value){...};

说明: 和 Lodop 相比, C-Lodop 的动作语句不再立即返回执行结果, 而是返回一个任务编号, 页面程序在回调函数中通过该编号来区分是哪个语句返回的结果, 并根据结果值在该 回调函数中进行下一步的处理。

参数: TaskID 后续动作语句的任务编号,进一步参考后面 On_Return_Remain 的使用。 Value 该动作语句返回的结果值,类型为逻辑真假值或字符串值。

举例:

```
LODOP.On_Return=function(TaskID,Value){
    if (Value) alert("已发出实际打印命令!"); else alert("放弃打印!");
};
LODOP.PRINTA(); //这是一个典型的动作语句
```

On Return Remain

```
作用: C-Lodop 属性之一,让所设置的回调函数持续保留,对后续多个动作都有效
格式: On_Return_Remain=真假值;
说明:正常情况下,回调函数执行完毕后会自动销毁(也就是本属性默认值是 false),而本
    属性设置为真值就可以阻止其销毁,从而让后面的所有动作语句都触发同一个回调函
    数,在回调函数中用 TaskID 的值来区分是哪个动作触发的回调。
举例:
     var TaskID1, TaskID2
     LODOP. On_Return_Remain=true;
     LODOP.On_Return=function(TaskID, Value){
        if (TaskID== TaskID1) {
              alert("判断是否打印成功的结果是: "+ Value)
        } else if (TaskID== TaskID2) {
              alert("判断打印任务是否还存在的结果是: "+ Value)
        };
     };
     TaskID1=LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_OK",P_ID);
     TaskID2=LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_EXIST",P_ID);
```

On_CLodop_Opened

```
作用: C-Lodop 属性之一,该事件在页面 websocket 建立完毕并准备好时触发。
格式: On_CLodop_Opened =function();
说明: 页面程序可以把调用打印的过程放在该事件中,避免因为过早打印造成"C-Lodop 未准备好"的频繁提示,同时也能尽快打印。事件触发正常工作之后,建议重置该属性为 null。
举例:

if (needCLodop()) {
    window.On_CLodop_Opened=function() {
        OpenPreview(); //执行打印预览
        window.On_CLodop_Opened=null;
        };
    } else
    window.onload = function(){OpenPreview();};
```

demoCreateCLodopJSscript

名称: C-Lodop 典型例子函数之一,在当前页面动态引入 C-Lodop 的 js 文件 CLodopfuncs.js,

引入时清理掉此前的其它引用,从而唯一选择云主机。

格式: demoCreateCLodopJSscript(strSrc);

参数: strSrc 参数值为目标云主机的 script 标签, 其格式为:

<script src='http:// Host 地址:端口/CLodopfuncs.js'></script>

也可以仅是 src 值部分:

http://Host 地址:端口//CLodopfuncs.js

举例:

demoCreateCLodopJSscript ("<script src='http://192.168.0.8:8000/CLodopfuncs.js'></script>");

demoCreateCLodopJSscript ("http://192.168.0.8:8000/CLodopfuncs.js");

与前面说的在页面能同时引用多个云主机相比,本函数的动态选择比较常见,毕竟客户 输出的目标打印机往往是很明确的。

PREVIEW

作用: 打印预览语句扩展了三个参数 oView,iW,iH

格式: PREVIEW(oView,iW,iH) 功能: 以某种样式进行打印预览。

参数:参数值及其含义

oView: 让预览窗口**内含**在当前页面内(而不是弹窗),这里的"内含"不同于插件"内嵌"模式,进一步的内含样式有如下几种可选:

_dialog:弹出对话框

_blank:新窗口

_self:在本窗口

top:新窗口

_parent:本窗口

具体 ID 值:在某个现有 iframe 元素内 (需要提前在页面内增加该 iframe)

iW: 预览窗口显示时的宽度值(px);

iH: 预览窗口显示时的高度值(px);

举例: LODOP.PREVIEW("_blank "); //在新的浏览器窗口显示打印预览

(注意浏览器阻止设置对其仍然有效)

LODOP.PREVIEW("001"); //在 ID 等于 "001" 的 iframe 元素内显示打印预览

五、升级

Lodop 6205 发行包里包含 "install_lodop32.exe"、 "install_lodop64.exe"、 "CLodopPrint_Setup_for_Win32NT.exe" 这 3 个安装文件和 50 个小例子及其 JS 文件。

文件 "CLodopPrint_Setup_for_Win32NT. exe"是云打印 "C-Lodop"的主安装文件,如果是配合部署需三个文件(见图 1),如果单独部署只需这一个文件。

由于云打印兼容控件传统语句,所以开发者要把自己的 web 系统由 Lodop6.1xx 升级到新版本(6.2xx+云打印)还是比较容易的,升级主要步骤有三个:

第一、更新 Lodopfuncs. js 这个文件。这虽说是一个 js 例子,但对多数人来说最好直接使用它,此前已经自行编写 getLodop 过程的开发者需要理解本次变化后充实改进一下。其变化主要是增加了判断哪些浏览器调用传统控件,哪些浏览器调用 C-Lodop 云打印,并动态添加支持云打印的新 js 文件。

如果升级为全面采用云打印(不再使用控件),即单独部署 C-Lodop 云打印,可修改如下函数直接返回 true

源代码如下(注意红色代码变化):

```
//====判断是否需要安装CLodop云打印服务器:====

function needCLodop() {
    try {
      var ua=navigator.userAgent;
      if (ua.match(/Windows\sPhone/i) !=null) return true;
      if (ua.match(/iPhone|iPod/i) != null) return true;
      ...
      ...
      };
      return false;
    } catch(err) {return true;};
};
```

修改后如下:

```
//====判断是否需要安装CLodop云打印服务器:====

function needCLodop() {
    try {
        return true;
        } catch(err) {return true;};
};
```

第二、C-Lodop 语句对字母大小写敏感,要求大写。此前控件例子中虽然都是大写,但小写或混合也是勉强可以的,但现在不行了,必须全是大写,例如LODOP. PRINT()写成LODOP. print()是非法的。

第三、云打印语句返回结果的方式不一样,要指定回调函数。此前控件语句本身会"同步返回结果",而新的云打印前后指令不在同一个程序进程里,所以采用"异步回调函数",函数名叫 On_Return。这个改动涉及面稍广,但做起来也不难,参考如下举例(样例 4),只需在原来(蓝色)代码前面增加这段新(红色)代码,如此以来就可以让页面程序同时兼顾老版本控件和新的云打印:

六、https 调用 C-Lodop

C-Lodop 云打印支持 https 协议,需要安装特殊版本,该版本的安装和端口详情如下:

安装文件

文件名称: CLodop_Setup_for_Win32NT_https_2.060.exe; 注意文件名称中包含 https 字样。

服务端口

默认情况下 http 服务和 https 服务的端口差值 443, 即:

http 服务端口默认 8000;

https 服务端口默认 8443;

端口8443与其他服务冲突时,自动变大。

页面引用方式举例如下:

<script src="https://localhost:8443/CLodopfuncs.js"></script>

注意其中域名必须是 localhost (不能是 127.0.0.1 或具体 ip 地址);

引用方式也可以动态添加, 动态加载方法可参考 第三部分"调用"。

进入 https 服务欢迎页

进入欢迎首页参考图 2-1、2-2,如果出现如下图 6-1 所提示的红框,则说明 C-Lodop 云打印 https 服务已启动。



(图 6-1)

安装后的运行文件

在 http 标准运行文件(参考第5页)基础上增加了5个文件,如下:

- 1. 证书管理和安装: certmgr32.exe;
- 2. SSL 证书 key: localhost32.key;
- 3. SSL 证书文件: localhost32.crt;
- 4. https 服务辅助文件: libeay32.dll;
- 5. https 服务辅助文件: ssleay32.dll 。

判断 https 服务

页面程序通过 CLODOP.HTTPS_STATUS 属性判断是否安装 https 服务: 0-没安装 1-已安装 2-安装且已启动。

例如:

```
if (CLODOP.HTTPS_STATUS==undefined || CLODOP.HTTPS_STATUS<1) {
    alert("请安装C-Lodop的https服务版本(特别版本)!");
}
```

七、特注

由于运行在云端,所以 C-Lodop 不支持预览或设计窗口的前端**内嵌**功能,需要这项功能的业务系统,升级时最好兼顾"控件(插件)+云打印",以便操作者根据需要选用支持插件的浏览器。尽管有此缺憾,但 C-Lodop 构思巧妙,未来前景远大,以后会发布带更多精彩功能的版本,甚至让最终用户能直接使用,满足"移动设备+Wifi+普通打印"的迫切需要。

〈完〉