


ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

Основные принципы Составляющие элементы процесса работы планировщика задач



Основные принципы Запуск пользовательских и рабочих потоков


```
static void Main()
 Action IsPool = () =>
   Console.WriteLine(Thread.CurrentThread.IsThreadPoolThread);
 };
 Console.WriteLine("Parallel.Invoke");
 Parallel.Invoke(IsPool, IsPool, IsPool, IsPool, IsPool);
 Console.WriteLine("Parallel.For");
 Parallel.For(0, 5, i => IsPool());
 Console.WriteLine("Task");
 Task.Factory.StartNew(IsPool).Wait();
 Console.WriteLine("Thread");
 new Thread(() => IsPool()).Start();
```

Основные принципы Глобальная и локальные очереди задач


Глобальная очередь задач



Рабочий поток №1



Рабочий поток №2



Основные принципы Родительская и вложенные задачи


```
Task t = Task.Factory.StartNew(() =>
  // готовим данные для подзадачи 1
  data1 = f1(data);
  // добавляем в очередь подзадачу 1
  Task t1 = Task.Factory.StartNew(() => { work(data1); });
  // готовим данные для подзадачи 2
  data2 = f2(data);
  // добавляем в очередь подзадачу 2
  Task t2 = Task.Factory.StartNew(() => { work(data2); });
  // готовим данные для подзадачи 3
  data3 = f3(data);
  // добавляем в очередь подзадачу 3
  Task t3 = Task.Factory.StartNew(() => { work(data3); });
  // ожидаем завершения подзадач
  Task.WaitAll(t1, t2, t3);
});
```

Опция PreferFairness

```
static void Main()
 Task tMain = Task.Factory.StartNew(() =>
   var t1 = Task.Factory.StartNew(() => ...);
   var t2 = Task.Factory.StartNew(() => ...);
   var t3 = Task.Factory.StartNew(() => ...,
         TaskCreationOptions.PreferFairness);
   var t4 = Task.Factory.StartNew(() => ...,
         TaskCreationOptions.PreferFairness);
 });
```

Стратегии планировщика Work Stealing

Локальная очередь потока



Стратегии планировщика Inlined Execution

```
static void Main()
{
   Task tParent = Task.Factory.StartNew(() =>
   {
     var tChild1 = Task.Factory.StartNew(() => ...);
     var tChild2 = Task.Factory.StartNew(() => ...);
     tChild1.Wait();
   });
}
```

Планировщик фиксирует вызов *Wait* и передает управление ожидаемой задаче *tChild1*.

Стратегии планировщика Thread Injection

Применяются два механизма динамического изменения числа рабочих потоков:

- планировщик добавляет еще один рабочий поток, если не наблюдает прогресса при выполнении задачи;
- добавляет или удаляет рабочие потоки в зависимости от результатов выполнения предыдущих задач.