GIS专业主干课 : 21905001

### 计算机图形学

**Computer Graphics** 

林伟华 中国地质大学(武汉)信息工程学院 lwhcug@163.com

### 目录

- 计算机图形系统
- 计算机显示设备
- 计算机输入设备
- 图形软件标准
- 坐标系统

### 研究对象

**图形与图像**:从客观世界中抽象出来的带有颜色及形状信息。

- —点阵表示(图像)
  - -枚举出图形中所有的点
  - -简称为图像(数字图像)
  - -或叫点阵图或位图图像


a11	a12	a13	a14	a15
a21	a22	a23	a24	a25
a31	a32	a33	á34	a35
a41	a42	a43	a44	a45
a51	a52	a53	a54	a55

灰度或颜色 信息

5×5图象


### —参数表示(**图形**)

- -形状参数+属性参数
- -简称为图形
- -或叫矢量图形或参数图形



### 图形系统工作过程

计算机图形系统是一个由软、硬相互结合的有机整体



计算机图形系统:计算机硬件+图形输入输出设备

+计算机系统软件+图形软件


### 图形系统组成

显示器 • 系统硬件示意图 显示处理器 刷新存储器 本地计算机 交互装置 硬拷贝装置 主机

**本地计算机**: 生成显示文件; 图形互换。 **主机**:语言的解释或编译, 数据库管理等。

### 图形系统组成

### • 系统软件示意图



**应用程序**:需要执行的指令序列

数据结构/模型:全面描述对象的特点


**图形系统**:完成实际功能,是与硬件的接口

## 图形输设备

- **图形显示**指的是在屏幕上输出图形,如各类显示器。
- **图形绘制**通常指把图形画在纸上,也称硬拷贝, 打印机和绘图仪是两种最常用的硬拷贝设备。

# 阴极射线管

阴极射线管CRT(Cathode Ray Tube)是一种真空器件,它利用电磁场产生高速的、经过聚焦的电子束,偏转到屏幕的不同位置轰击屏幕表面的荧光材料而产生可见图形。



## 阴极射线管

- **余辉时间**:持续发光时间,电子束离开某点后,该点的 亮度值衰减到初始值。
- 刷新(Refresh):为了让荧光物质保持一个稳定的亮度值
- 刷新频率:每秒钟重绘屏幕的次数


某种CRT产生稳定图像所需要的最小刷新频率 =1秒/荧光物质的持续发光时间 (例如)=1000/40=25Hz

- **像素(Pixel)**:构成屏幕(图像)的最小元素
- 分辨率(Resolution): CRT在水平或竖直方向单位长度上能识别的最大像素个数;单位通常为dpi(dots per inch)

如640\*480,800\*600,1024\*768,1280\*1024等

### - 射线穿透法

• 原理




• 应用: 画线显示器

• 优点:成本低

• 缺点:只等产生有限几种颜色

### - 影孔板法

影孔板被安装在荧光屏的内表面,用于精确定位像素的位置。



### - 影孔板的类型

• 点状影孔板(荫罩式) 代表:球面显像管

• 栅格式影孔板(荫栅式)


代表:柱面显像管


日本索尼公司的特丽珑管(Trinitron)


三菱公司的钻石珑管(Diamondtron)

• 沟槽式影孔板


代表:LG的Flatron显像管








- 点状影孔板(荫罩法)工作原理
  - •红、绿、兰三基色
  - 三色荧光点
  - •三个电子枪






如果每个电子枪有256个等级,则显示器能同时显示256\*256\*256=16M种颜色,称为真彩系统

### 随机扫描显示器

向量(vector)显示器 笔划(Stroke writing)显示器




### 特点:

- 数据表示:矢量表示,只有端点信息,无线段中间点。
- 扫描方式:电子束像一支快速移动的画笔,可随意移动,只扫描荧屏上要显示的部分,与示波器工作原理类似。
- 显示图形:几何属性(geometric attribute)为主,线架图
- 优点:扫描速度快,分辨率高,线条质量好,易修改,交互性好,动态性能好。
- 缺点:价格贵,只能显示线画图形,应用于军事、CAD领域; 不能显示逼真场景、和电视标准不一致、驱动系统也较复杂。


- 将屏幕分成由像素构成的光栅网格,其中像素具有灰度和颜色;
- 电子束按照固定的扫描线和扫描顺序从左到右、自上 而下进行扫描;
- 若光栅扫描显示器有N条扫描线,每条扫描线有M个象素,通常N\*M称为该显示器的分辨率;
- 图像是由像素点阵组成,显示一幅图像所需要的时间 等于显示整个光栅所需的时间,而与图像的复杂程度 无关。

### • 帧缓冲存储器(帧缓存)

- 实现光栅CRT图形显示器的最常见方法是使用**帧缓存**;
- 帧缓冲存储器是一块连续的存储空间,光栅中的每个像素在帧缓存中至少要有1位(bit),每个像素1位的存储容量称为位面(bit)
   plane),画面就是由帧缓存中的这些位信息组成的;
- 帧缓存是数字设备,光栅显示器是模拟设备,要把帧缓存中的信息 在光栅显示器屏幕上输出必须经过数字/模拟转换,这个工作由视 频控制器完成。




- 图形在计算机中是一位一位产生的,每一个存储位只有0或1两个状态,因此一个位面的帧缓存只能产生黑白图形;



具有1位帧缓存的黑白光栅显示器结构图


- 光栅图形显示器需要有足够的位面才能反映图形的颜色和灰度等级。



具有N位帧缓存的黑白灰度光栅显示器结构图


### • 颜色查找表

 采用颜色查找表可以提高灰度级别,如下图所示,帧 缓存中的位面号为颜色查找的索引,颜色查找表必须 有2N项,每一项具有W位字宽。



具有N位帧缓存和W位颜色查找表的光栅显示器结构图

- 三个位面实现一个简单的彩色帧缓冲存储器。RGB帧缓存、数模转换器(DAC)、三个电子枪和CRT光栅组成。



一个简单的彩色帧缓冲存储器

### • 主要性能参数

- 分辨率
  - 指显示器在屏幕水平(垂直)方向可显示多少像素
  - 分辨率越高,显示的字符或图像越清晰

#### - 亮度等级数目和色彩

- 指单种颜色亮度可变化的数目
- 亮度等级范围的提升可使图像看上去更柔和自然

#### - 点距

• 指相邻像素点之间的距离(即像素的直径)

#### - 显示速度


• 指显示字符、图形,特别是动态图像的速度

### • 液晶的物理特性

- 液晶即液态晶体,具有线状结晶结构的分子,可象液体那样流动;
- 液晶分子的排列柔软易变形,受电场、磁场、温度、 应力等外部条件作用时会重新排列;
- 当通电和不通电时液晶分子处于两种不同的排列,一种排列光线容易通过,而另一种排列阻止光线通过。


### • 单色液晶显示器的原理

如果两个极化滤光器互相垂直,穿过第一个极化滤光器的光线,经过扭曲的液晶后,光线被扭曲90°,正好可以穿过第二个极化滤光器。



光线穿透示意图

但若为液晶加一个电压,液晶分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,将被第二个滤光器挡住。总之,加电光线将被阻断,不加电光线将射出。



光线阻断示意图

### • 液晶显示器的特点

#### - 优点:

- 工作电压低、功耗小;
- 无辐射,对人体健康无损害;
- 完全平面,无闪烁、失真,可视面积大,又薄又轻,能大量节省空间;
- 抗干扰能力比CRT显示器强得多。


#### - 缺点:

• 视角太小、亮度和对比度不够大。

### 等离子显示器


### • 气体放电显示器

- 气体(氖气)混合物 填充在两块玻璃板; Glass Plate
- 水平和垂直导电带施加点火电压,使其放电发出紫外光;
- 紫外光撞击莹光体发 出可见光成像。



### 显卡

- 显卡根据CPU提供的指令和有关数据将程序运行过程 和结果进行相应的处理、并转换成显示器能够接受的 文字和图形显示信号,通过屏幕显示出来。
- 显示器必须依靠显卡提供的显示信号才能显示出各种字符和图像。
- 常见显卡的结构中包括:显卡BIOS芯片、图形处理芯片、显存、数模转换器(RAMDAC)芯片、接口等。



显卡工作原理图

### 图形输入设备

- 1、键盘 (Keyboard) 7、数据手套(Data Glove)
- 2、鼠标(Mouse) 8、数字化仪(Digitizer)
- 3、光笔(Light Pen) 9、图像扫描仪(Scanner)
- 4、触摸屏(Touch Screen) 10、声频输入系统
- 5、操纵杆(Joystick) 11、视频输入系统
- 6、跟踪球(Trackball)和空间球(Spaceball)

# 光笔 (Light Pen )

- 一种检测装置,靠检测荧光屏上的发光点来选择屏幕的位置坐标。
- 功能:定位、拾取、笔划跟踪。




图2-2 光笔的结构

# 触摸屏(Touch Screen)

以手指触摸的方式选择屏幕位置。



红外线式触摸屏 光学

电阻式触摸屏 电子

电容式触摸屏 电子

声波(声音探测式)触摸屏 声音

# 操纵杆 ( Joystick )

由一根小的垂直杠杆组成的可摇动装置,装配在四周可移动的底座上用来控制屏幕光标。







另:压力检测操纵杆

手柄不可移动,

压力 -> 位移

# 跟踪球&空间球

■ 跟踪球:二维



■ 空间球:三维



## 数据手套(Data Glove)

#### 戴在手上的传感器,可以用来抓住"虚拟对象"


- 可测量出手的位置和形状,从而实现环境中的虚拟手及其对虚拟物体的操纵。
- 数据手套通过手指上的弯曲、扭曲传感器和手掌上的 弯度、弧度传感器,确定手及关节的位置和方向。











# 数字化仪(Digtizer)

#### 把图形变成一种计算机能接收的数字形式的专用设备。

- 工作原理:电磁感应技术;
- 性能指标:最大有效幅面;数字化速率;最高分辨率。
- 工作方式:点方式、连续方式(流方式)、相对坐标方式











## 图象扫描仪(Scanner)

用来在所作的画或对象上扫描,并输入一组坐 标位置,相互以直线段连接,以逼近曲线或表 面形状。



大型 (滚筒式)

#### 分类

支持的颜色: 单色 彩色

电荷耦合 MOS电路 紧贴型 固态器件:

扫描宽度和操作方式: 大型 台式 手动



九台

#### 评价指标

A0 A1 A4 幅面:

分辨率: 300dpi~1000dpi(Dot per Inch)

支持颜色(灰度等级):4、8、24位面颜色



## 声频输入系统

采用话音识别器作为输入设备,以接收操作 者的命令。




例:IBM公司的Viavoice语音识别系统





# 视频输入系统



数据信号处理芯片(DSP)

### 其他图形输入设备

- 用于虚拟现实环境的显示器类型
- 头盔式显示器
- 空间沉浸式显示器







- 头盔式显示器
- 将观察者的头部位置及运动方向告诉计算机,计算机就可以调整观察者所看到的图景,使得呈现图像更趋于真实感绝大多数头盔式显示器使用两个显示器;
- 利用特殊光学设备对图像进行处理,使图像看上去立体感更强;
- 把用户的视觉、听觉和其他感觉封装起来,产生一种身在虚拟环境中的错觉。

# 硬拷贝设备


- 打印机:点阵针式打印机、喷墨打印机、激光打印机、 热敏打印机、热转印打印机;
- 绘图仪





### 图形软件标准

- GKS(Graphical Kernel System) : ISO
- PHIGS(Programmer's Hierarchical Interactive Graphics Standard): GKS扩充
- OpenGL



# 图形软件类型

### ■ 通用软件包

用现有某种计算机语言写成的子程序包。如:GKS、 OpenGL……

### ■ 基于通用语言的扩展图形软件

扩充某种计算机语言使其具有图形生成和处理功能,例如:Fortran、Pascal、Basic (Visual Basic)、 C、C++ (Visual C++)、AutoLisp......

### ■ 专用图形软件包

针对某一种设备或应用,设计/配置专用的图形生成语言或函数集,例如:场景描述:Open Inventor;建立虚拟世界的三维模型:VRML;生成三维Web显示:Java3D;创建Java applet中的二维场景:Java 2D;光照模型下的场景:Renderman Interface(Pixar)

• • • • •

# OpenGL简介

# OpenGL是一个开放的三维图形软件包,它独立于窗口系统和操作系统

- 1、**建模**:提供基本的点、线、多边形以及复杂的三维物体(球、锥、多面体、茶壶等)以及复杂曲线和曲面绘制函数。
- 2、变换:基本变换和投影变换。
- 3、颜色模式设置:RGBA模式和颜色索引。
- 4、光照和材质设置:辐射光、环境光、漫反射光和镜面光。
- 5、纹理映射
- 6、位图显示和图象增强图象:图像拷贝和像素读写,以及融合、反走样和雾的特殊图象效果处理。
- 7、双缓存动画:后台缓存计算场景、生成画面,前台缓存显示后台缓存已画好的画面。

### 坐标系统


■ 为描述对象、构造场景或完成图形变换,需要不同的坐标系

- 模型坐标系: 定义对象

- 世界坐标系:定义对象与外界环境的关系

- 设备坐标系:定义图形显示的位置、大小

- 规范化坐标:为保证互换性(与设备无关)而定义的辅助坐标



**设备坐标 绘图仪** 

其它输出设备

Device Coordinate Screen Coordinate

Modeling Coordinate Local Coordinate Master Coordinate

**World Coordinate** 

Normalized Coordinate

### VC++坐标系统

- 窗口:规范化坐标(逻辑坐标系)上用户设置的一个区 域。
- 视口:设备坐标系(实际输出设备)上用户设定的一个 区域。
- 相关函数

```
SetWindowOrg(HDC hdc,int x,int y) //设置窗口原点
SetViewportOrg(HDC hdc,int x,int y) //设置视口原点
```

SetWindowExt(HDC hdc,int nHeight,int nWidth)
//设置窗口区域,用来设置比例
SetViewportExt(HDC hdc,int nHeight,int nWidth)
//设置视口区域,用来设置比例

# VC++坐标系统

 映射模式:定义了将逻辑坐标转为设备坐标的度量单位 以及设备的x、y方向。

### 相关函数:

SetMapMode(hdc,nMapMode); //设置映像模式 nMapMode=GetMapMode(hdc); //得到映像模式

### • 映射参数:

映像模式 将一个逻辑坐标映像为 坐标系设定

MM\_ANISOTROPIC XY比例可异 x向右y向下
 MM\_ISOTROPIC XY比例相同 x向右y向下
 MM\_HIENGLISH 0.001英寸 x向右y向上
 MM\_HIMETRIC 0.01毫米 x向右y向上

- MM LOENGLISH 0.01英寸 x向右y向上

- MM\_LOMETRIC 0.1毫米 x向右y向上

- MM\_TEXT 1个像素 x向右y向下

- MM\_TWIPS 1/1440英寸 x向右y向上

# VC++坐标系统

### • 绘图方法

1、构建画笔或画刷

```
CPen( int nPenStyle, int nWidth, COLORREF crColor ); CBrush( COLORREF crColor );
```

2、选入画笔:将该画笔选入到设备环境中

```
CPen * SelectObject(CPen * pPen)
```

CBrush \* SelectObject(CBrush \* pBrush)

#### 3、获取设备环境

- 使用GetDC()函数

```
CDC *CWnd GetDC(); int ReleaseDC(CDC * pDC)
```

直接构造CDC对象 CClientDC dc(CWnd \*)

#### 4、设置映射模式

CDC::SetMapMode ( MM TEXT)

#### 5、调用绘图函数

CDC::Ellipse(100,100,500,300)

### VC++绘图演示

### MM TEXT模式绘图

### MM ANISOTROPIC模式绘图

- pDC->SetMapMode(MM\_ANISOTROPIC);
- pDC->SetWindowOrg(100,100);等价pDC->SetViewportOrg(-100,-100);?
- pDC->Rectangle(100,100,500,500);
- pDC->SetWindowExt(1,1); pDC->SetViewportExt(2,4);
- pDC->SetWindowExt(100,100); pDC>SetViewportExt(200,400);
- 两组效果相同?

### MM\_ISOTROPIC模式绘图

- pDC->SetWindowExt(1,1); pDC->SetViewportExt(3,2);
- pDC->SetWindowExt(1,1); pDC->SetViewportExt(2,3);
- XY方向比例不同?两组效果相同?

## VC与GIS中绘图函数

#### • 1、获取设备环境函数

```
    VC:
        CDC *CWnd GetDC(); int ReleaseDC(CDC * pDC)

    MapGIS:
        MyDC _GetMyDC(); _DeleteMyDC(MyDC *pMyDC)
```

#### • 2、设置映射模式

- VC:

```
void DPtoLP(LPPOINT lpPoints) const;
void LPtoDP(LPPOINT lpPoints) const;
```

- MapGIS:

```
void _LpToDp(float x, float y, int *pfx, int *pfy);
void _DpToLp(int x, int y, double *pfx,double *pfy);
```

#### • 3、调用绘图函数

- VC:
- Rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2);
- MapGIS:

\_Rect(MyDC mdc,double x1,double y1, double x2,double y2);

#### 1、声明基类

```
class CBaseTool
public:
    CBaseTool(CView * ownerObj);
    virtual ~CBaseTool();
public:
    //鼠标消息 , 处理多种鼠标消息
   virtual short ProcMouse(UINT msg,CPoint * xy,UINT keyFlags){return
1;};
    //键盘消息:ProcKey在KeyDown中处理
    virtual short ProcKeyDown(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT
nFlags){return 1;};
    //在KeyUp中处理
    virtual short ProcKeyUp(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT
nFlags){return 1;};
   //处理重画消息
    virtual void ProcPaint(CDC *pDC){};
    virtual short Running(){return 1;};
};
```

• 2、声明派生类

```
class CRectTool: public CBaseTool
{public:
    CMyTool(CView * ownerObj);
    virtual ~CMyTool();
 public:
    virtual short ProcMouse(UINT msg,CPoint * xy,UINT keyFlags);
    //处理重画消息
    virtual void ProcPaint(CDC *pDC);
    virtual short Running();
private:
    CView * m pView;
};
short CRectTool ::ProcMouse(UINT msg,CPoint * xy,UINT keyFlags)
    switch(msg)
           case WM LBUTTONDOWN: ..... break;
           case WM RBUTTONDOWN: ..... break;
            default: return 1;
```

3、修改CView类 class CDemoToolView: public CView {public: void SetTool(CBaseTool \*pTool); CBaseTool \* GetCurTool(){ return m pTool;} protected: CBaseTool \*m pTool; void CDemoToolView::SetTool(CBaseTool \*pTool) if(m pTool) delete m pTool; m pTool = pTool;

在消息响应函数中调用 CBaseTool:: ProcMouse(),把消息传递到 CBaseTool对象中

4、绘制图形工具调用

```
//响应菜单命令消息
void CMainFrame::OnMenuitemRectangle()
    CDemoToolView* pView = (CDemoToolView *)GetCurActiveView();
    if(!pView)
            return;
    CMyTool* pTool = new CMyTool(pView);
    if(!pTool)
            return;
    pView->SetTool(pTool);
    if(pView->GetCurTool()->Running() < 1)</pre>
            return;
```

# 思考

- 1、试解释VC中函数SetMapMode, SetWindowExtEx SetViewportExtEx, SetWindowOrgEx的功能,这些功能是为了达到什么目的?
- 2、在 MapGIS 的二次开发函数中有输入点的函数 \_Append(..., double x, double y...), VC的MFC中有输入点函数 SetPixel(..., int x, int y,...), 为何\_Append不直接由 SetPixel代替?

# 谢 谢!