

Chapter 9 TRAP 程序和子程序

系统调用

系统调用于实现特定操作,这些操作需要程序员具备某些 不熟悉专业领域的知识,或者为了安全性而需要保护的操作。

- 专业性:比如对外部设备操作时需要了解外部设备的工作原理,内部的 I/O寄存器以及对它们的操作顺序。这些都和具体硬件相关,不同的外部设备可能要求不一样。
- 安全性: 多个用户程序可能共享某个外部设备资源,用户编写程序直接操作外部设备,一个小错误可能会影响到很多其它的用户程序。

并不是每个程序员知道(或者想知道)这个层次的技术细节。

解决方法:

提供服务子程序或者系统调用(通常作为操作系统的一部分) ,用户通过这些子程序或者系统调用来安全和方便的实现底层 操作。

理解:

系统调用

- 1. 用户程序使用系统调用
- 2. 操作系统执行调用操作
- 3. 结束后将控制权返回给用户程序

在LC-3里,通过TRAP机制来实现系统调用。

LC-3 TRAP 机制

1.包括一组服务子程序.

- 操作系统的一部分 服务程序起始固定的内存地址 LC-3中实现的服务子程序位于系统代码区 (below x3000)
- 最多支持 256个服务子程序

2.起始地址表.

- 存放在 x0000 到 x00FF 的内存中(256x16bit)。每16位存放一个系统服务子程序的起始地址。
- 在别的系统中可能称为为"系统控制块",或"陷入矢量表"
- 3. TRAP 指令.
- 用户程序通过TRAP指令来实现系统调用。操作系统将以用户程序身份 执行某个特定的服务程序,并在执行结束后将控制权返回
- · LC-3: TRAP指令通过指令中8-bit的 trap vector来指示调用256个服务子程序中的哪一个。

4.链接回到用户程序.

• 提供从服务程序返回到用户程序的机制

TRAP指令

Trap 向量

- 指示调用哪个系统服务程序(x00-xff)
- 通过8位trapvect8索引*起始地址表,获得对应系统调用的入口地址* ØLC-3实现的方法:

起始地址表存放在内存的 0x00000 – 0x00FF处,8-bit trap vector 通过高位0扩展成16位的内存地址,该内存地址处存放的就是相应调用的入口地址


如何执行

• 从起始地址表查找服务程序地址,加载到PC中

如何返回

· 将下一条指令的地址(当前的PC值)保存到R7

TRAP



注: PC在指令获取阶段已经执行加1操作指向了当前指令的下一条指令

RET (JMP R7)


如何返回用户程序?即回到trap指令的下一条指令继续运行

执行trap指令时将PC保存在R7

- · 服务程序使用JMP R7就可以返回到用户程序
- LC-3 汇编语言使用 RET (return) 助记符来取代 "JMP R7".

因此:必须保证服务程序没有改变R7,否则无法返回.

TRAP 机制流程



Ex: 输入大写字母转换为小写字母, 输入'7'结束

```
.ORIG x3000
                 R2, TERM ; Load negative ASCII '7'
           LD
           LD R3, ASCII ; Load ASCII difference
           TRAP x23
                          ; input character
AGATN
           ADD R1, R2, R0; Test for terminate
           BRz
                EXIT
                            : Exit if done
           ADD R0, R0, R3; Change to lowercase
           TRAP \times 21
                               ; Output to monitor...
           BRnzp AGAIN
                               ; ... again and again...
                         ; -'7'
            FILL xFFC9
TERM
            .FILL x0020 ; lowercase bit
ASCII
           TRAP \times 25
                              : halt
EXIT
            END
```

Example: Output Service Routine

```
.ORIG x0430
                        ; syscall address
              R7, SaveR7 ; save R7 & R1
            ST
            ST
              R1, SaveR1
: ---- Write character
TryWrite
           LDI R1, CRTSR ; get status
           BRzp TryWrite ; look for bit 15 on
           STI RO, CRTDR ; write char
WriteIt
: ---- Return from TRAP
           LD R1, SaveR1; restore R1 & R7
Return
           LD R7, SaveR7
           RET
                              back to user
            FILL xF3FC
CRTSR
                                        stored in table,
CRTDR
           .FILL xF3FF
SaveR1
           .FILL 0
                                         location x21
SaveR7
            .FILL 0
            - END
```

TRAP Routines and their Assembler Names

vector	symbol	routine		
x 20	GETC	read a single character (no echo)		
x21	OUT	output a character to the monitor		
x 22	PUTS	write a string to the console		
x 23	IN	print prompt to console, read and echo character from keyboard		
x 25	HALT	halt the program		

```
Service Routing
 01
                                       ; Save the values in the registers
                      ×04A0
 02
               ORIG
                      R1, SaveR1
                                       that are used so that they
 03
               ST
       START
                       R2, SaveR2
 04
                                       ; can be restored before RRT
               ST
                       R3. SaveR3
 05
               ST
 04
                       R2 Newline
 07
               LD.
                                       , Check DDR -- is it free?
                       R3, DSR
 08
               LDI
       LI
 0.9
                       Ll
                                       ; Move cursor to new clean line
               BREP
 DA
                       R2, DDR
               STI
 OB
                                        ; Prompt is starting address
 OC
                       R1. Prompt
               LEA
                                        ; of prompt string
 OD
                                        : Get next prompt character
 OE
                       RO, R1, #0
               LDR
                                       ; Check for end of prompt string
1F
       Loop
                       Input
               BRZ
10
                       R3, DSR
               LDI
       1.2
11
               BRZP
12
                                        ; Write next character of
                       RO, DDR
               STI
13
                                       ; prompt string
14
                                        ; Increment prompt pointer
                       R1.R1.#1
               ADD
15
               BRnzp
                       Loop
16
17
                                        ; Has a character been typed?
                       R3, KBSR
               LDI
       Input
18
                       Input
               BRZD
19
                                        ; Load it into RO
                       RO, KBDR
               LDI
18
                       R3, DSR
18
       L3
               LDI
10
                       L3
               BRZP
                                        : Echo input character
                       RO. DDR
1D
               STI
                                        ; to the monitor
1E
1F
20
       L4
               LDI
                       R3, DSR
21
               BRZD
                       L4
                                        ; Move cursor to new clean line
22
               STI
                       R2,DDR
                                        ; Service routine done, restore
23
               LD
                       R1.SaveR1
                                        ; original values in registers.
24
               LD
                       R2, SaveR2
25
               LD.
                       R3, SaveR3
                                        : Return from trap (i.e., JMP R7)
26
               RET
27
28
      SaveR1 .BLKW
29
       SaveR2
              .BLKW
2A
      SaveR3 .BLKW
28
      DSR
               FILL
                       xPE04
               FILL
                      XPE06
20
       KBSR
               .FILL
                       XFE00
28
       KHDR
               FILL
                       xFE02
27
      Newline .FILL
                       ADDOX
                                        ; ASCII code for newline
30
      Prompt .STRINGZ "Input a character>"
31
                         图9-4 字符输人服务程序
```

```
ORIG
                              XFD70
                                       ; Where this routine resides
                    ST
                             R7, SaveR7
                            R1, SaveR1 / R1: a temp for MC register
 02
                    ST
                            RO, SaveRO ; RO is used as working space
 03
                    ST
 04
      print message that machine is halting
 05
 06
 07
                             RO, ASCIINEWLine
                    LD
 08
                    TRAP
                             x21
 09
                    LEA
                             RO, Message
 OA
                    TRAP
                             x22
 OB
                    LD
                             RO, ASCIINewLine
 OC
                    TRAP
                             x21
 OD
    ; clear bit 15 at xFFFE to stop the machine
 10 7
                    LDI
                             R1, MCR
                                        ; Load MC register into R1
 11
                             RO, MASK
                    LD
                                       ; RO = x7FFF
12
                             RO, R1, RO ; Mask to clear the top bit
                    AND
 13
                             RO, MCR ; Store RO into MC register
                    STI
14
 15 ;
16 ; return from HALT routine.
17 ; (how can this routine return if the machine is halted above?)
18 ;
                             R1, SaveR1; Restore registers
                    LD
19
                             RO, SaveRO
                    LD
1A
                             R7, SaveR7
18
                    LD
                                         ; JMP R7, actually
10
                    RET
10 :
18 ; Some constants
1F ;
20 ASCIINewLine
                             x000A
                    .FILL
21 SaveRO
                    . BLKW
22 SaveR1
                    BLKW
23 SaveR7
                    .BLKW
                               "Halting the machine."
24 Message
                    .STRINGZ
                                         ; Address of MCR
                                         ; Mask to clear the top bit
25 MCR
                             XFFFE
                    .FILL
26 MASK
                            ×7FFF
                    .FILL
27
                    . END
```

```
: This service routine willes a
      ; It services the PUTS service call (TRAP x22).
02
      ; Inputs: RO is a pointer to the string to print.
03
04
                                         : Where this ISR resides
                         x0450
                  ORIG
05
                                         : Save R7 for later return
                         R7, SaveR7
                  ST
06
                                          ; Save other registers that
                         RO, SaveRO
                  ST
07
                         R1, SaveR1
                                         ; are needed by this routine
                  ST
08
09
                         R3, SaveR3
                  ST
OA
      ; Loop through each character in the array
OB
OC
OD
      Loop
                  LDR
                         R1, R0, #0 ; Retrieve the character(s)
OE
                  BRZ
                         Return
                                   ; If it is 0, done
OF
                 LDI
                         R3, DSR
10
                  BRzp
                         L2
11
                  STI
                         R1, DDR
12
                                       ; Write the character
                 ADD
                         RO, RO, #1
13
                                       ; Increment pointer
                 BRnzp
                         Loop
14
                                         ; Do it all over again
15
     ; Return from the request for service call
16
                         R3, SaveR3
17
                 LD
                         R1, SaveR1
                      LD
                              RO, SaveRO
    18
                              R7, SaveR7
                      LD
    19
                      RET
    1A
    18
          ; Register locations
    1C
                      .FILL xFE04
    1D
          DSR
                              xFE06
                      .FILL
    1E
          DDR
                      .FILL
                             x0000
    1F
          SaveR0
                      FILL
                            x0000
    20
          SaveR1
                              x0000
    21
                      .FILL
         SaveR3
                              x0000
                      .FILL
    22
          SaveR7
    23
                      . END
                   图9-9 LC-3的PUTS服务程序(续)
```

寄存器内容的保存和恢复

在以下情况,必须要保存寄存器的内容:

- 如果该寄存器的内容会被系统调用使用
- 并在后续操作中将修改该寄存器...

谁保存?

- 调用服务程序的程序(调用者保存)?
 - Ø需要知道系统调用会修改或使用那些寄存器什么,但实际可能不知道服务程序会使用和修改哪些寄存器
- 被调用的服务程序(被调用者保存)?
 - Ø知道自己修改的内容,但不知道调用程序后面需要什么
 - Ø全部保存

Example

```
LEA R3, Binary
          LD R6, ASCII; char->digit template
          LD R7, COUNT; initialize to 10
          TRAP x23 ; Get char
AGAIN
          ADD R0, R0, R6; convert to number
          STR R0, R3, #0; store number
          ADD R3, R3, #1; incr pointer
          ADD R7, R7, -1; decr counter
          BRp AGAIN
                          ; more?
          BRnzp NEXT
                        What's wrong with this routine?
ASCII
          .FILL xFFD0
          .FILL #10
                           What happens to R7?
COUNT
Binary .BLKW #10
```

寄存器内容的保存和恢复

被调用者保存-- "callee-save"

- 在开始之前,保存可能被修改的寄存器内容(除非调用程序预先知道会被修改-EX.参数)
- 在返回前,恢复这些寄存器内容

调用者保存-- "caller-save"

针对将被调用程序或被调用程序(如果知道的话)修改的寄存器,如果 其内容后面需要,将其内容保存下来

Ø在TRAP之前保存R7

Ø在TRAP x23 (input character) 之前保存R0

• 或者避免使用那些寄存器

保存在哪里: 内存

Question

一个服务程序能否调用另一个服务程序?

如果可以的话,调用程序需要做什么?

用户代码

服务程序提供3个主要功能:

- 1. 程序员与系统相关的细节隔离
- 2. 频繁使用的代码只需要写一次
- 3. 保护系统资源免受恶意/笨拙的程序员影响

对用户程序是否可以提供类似的功能?

子程序

- 一个子程序是一个满足以下条件的程序片段:
 - 在用户空间运行 lives in user space
 - 执行一个预定义好的任务
 - 被另一个用户程序调用
 - 执行完毕后,将控制权返回给调用程序

与服务程序类似,但不是操作系统的一部分

- 不与受保护的硬件资源打交道
- 不需要特权

为什么需要子程序?

- 重用有用的(调试好的!)代码
- 在多个程序员之间划分任务
- 使用供应商提供的代码库

JSR指令

JSR 0 1 0 0 1 PCoffset11

保存当前的PC(下一条指令的地址)到R7,跳到一个指定的位置(PC相对寻址)。


- · 保存返回地址叫做 "linking"
- 目标地址是 PC-relative (PC + Sext(IR[10:0])) -1024~+1023
- · 第11个bit位定义寻址模式:

Ø如果为1, PC相对寻址: 目标地址 = PC + Sext(IR[10:0])

Ø如果为0,寄存器寻址:目标地址 = 寄存器内容IR[8:6]


能用BRnzp 指令取代吗?

JSR



NOTE: PC has already been incremented during instruction fetch stage.

JSRR Instruction




和JSR相似,除了寻址模式不同

- 目标地址是寄存器基址
- 第11个bit位定义了寻址模式

思考: JSSR具备的什么特征是JSR指令没有的?

JSRR



NOTE: PC has already been incremented during instruction fetch stage.

子程序返回

和系统调用类似: RET (JMP R7)

Example: 对R0的数求反+1

```
2sComp NOT R0, R0 ; flip bits

ADD R0, R0, #1 ; add one

RET ; return to caller
```

To call from a program (within 1024 instructions):

```
; need to compute R4 = R1 - R3
ADD R0, R3, #0 ; copy R3 to R0

JSR 2sComp ; negate
ADD R4, R1, R0 ; add to R1

...
```

Note: RO是否需要保存?

思考: 子程序定义的位置?

01		OKIG	X04A0		DCD	.FILL	YEDGY
02	START	ST	R7, SaveR7	21	DSR DDR	FILL	xFE06
03		JSR	SaveReg	22	DDW		
04		LD	R2,Newline	23 24	ReadChar	LDI	R3, KBSR
05		JSR	WriteChar	25	ACA-	BRzp	ReadChar
06		LEA	R1, PROMPT	26		LDI	RO, KBDR
07				27		RET	
08			The same of the sa	28	KBSR	.FILL	xFE00
09	Loop	LDR	P2 P1 H2	29	KBDR	.FILL	xFE02
0A	200E	BRz	R2,R1,#0 ; Get next prompt char	2A	7	-	D1 7
OB		JSR		2B	SaveReg	ST	R1, SaveR1
OC		ADD	WriteChar	20		ST	R2, SaveR2
			R1,R1,#1	2D		ST	R3, SaveR3
OD	THE THIS IS	BRnzp	Locp	28		ST	R4, SaveR4
OE	Tuesday	700		2F		ST	R5, SaveR5
OF	Input	JSR	ReadChar	30		ST RET	R6,SaveR6
10		ADD	R2,R0,#0 ; Move char to R2 for writing	31 32		KEI	
11		JSR	WriteChar ; Echo to monitor	33	RestoreReq	LD	R1,SaveR1
12	1			34	vescoreved	FD	R2,SaveR2
13		LD	R2, Newline	35		LD	R3,SaveR3
14		JSR	WriteChar	36		TD	R4,SaveR4
15		JSR	RestoreReg	37		LD	
16		LD	R7, SaveR7	38		LD	R5, SaveR5
17		RET	; JMP R7 terminates	39	14	RET	R6, SaveR6
18	;		the TRAP routine	3A	SaveR1	FILL	x0000
19	SaveR7	.FILL	x0000	3B	SaveR2	FILL	
1A	Newline	FILL	x000A	3C	SaveR3	FILL	
18	Prompt	STRING	A ALLEY TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF	3D	SaveR4	FILL	
10	·	.SIKING	a input a some	3E	SaveR5	FILL	
1D	WriteChar	TOT	DO DOD	3F	SaveR6	FILL	STATE OF THE PARTY
13	uricecuar	FDI	R3,DSR	40		END	x0000
17		BRzp	WriteChar			1400	
20		STI	R2,DDR ; JMP R7 terminates subroutine		1510 O	Im m	

子程序的参数及返回值

参数

- 传递给子程序的值, 称为参数
- 子程序需要利用该值来完成任务
- Examples:

Ø在 2sComp 程序中, R0存放需要取负+1的数 Ø在输出服务程序中, R0存放需要被打印的字符 Ø在 PUTS服务程序中, R0存放打印字符串的起始地址

返回值

- 由子程序输出的值, 称为子程序的返回值,
- 是子程序的计算结果
- Examples:

Ø在2sComp程序中,取负+1的结果保存在 R0 Ø在GETC服务程序中,由键盘输入的字符保存在 R0

如何使用子程序

为了使用子程序,程序员必须知道:

- 子程序调用地址(子程序标号: 入口指令的标号)
- 功能(what does it do?)

Ø注:程序员不需要知道子程序如何工作,但需要知道子程序运行后机器的状态会发生什么变化

- 参数(怎么传递数据给子程序,如果需要)
- 返回值 (怎么获取子程序的计算结果,如果有的话)

保存和恢复寄存器

由于子程序和服务程序类似,如果有必要的话,也需要保存和恢复寄存器内容

- 一般情况使用"被调用者模式",除了返回值
 - 保存任何子程序内部将修改,但子程序返回时不应该改变的值
 - 一般情况下,返回后恢复输入的参数为初始值(除非被返回值修改)

注意: 如果调用任何子程序或服务程序,必须保存R7

• 否则,将不能返回调用程序

Example

(1)编写一个子程序 FirstChar,实现以下功能:


找到一个给定字符(字符ASCII码保存在R0)在一个字符串(R1指向字符串首地址)中第一次出现的位置;返回所在内存地址信息在R2(内存位置如果指向NULL表示没有该字符出现)。

(2)使用FirstChar来实现算法CountChar,实现以下功能:

计算一个给定字符(保存在R0)在一个字符串(R1指向)中的出现次数;结果保存在在R2。

可以在不知道FirstChar实现的情况下写CountChar算法。

CountChar Algorithm (using FirstChar)




CountChar Implementation

RET

: CountChar: subroutine to count occurrences of a char CountChar ST R3, CCR3; save registers ST R4, CCR4 R7, CCR7; JSR alters R7 ST ST R1, CCR1; save original string ptr AND R4, R4, #0; initialize count to zero JSR FirstChar; find next occurrence (ptr in R2) CC1 LDR R3, R2, #0; see if char or null BRz CC2 ; if null, no more chars ADD R4, R4, #1 ; increment count R1, R2, #1; point to next char in string ADD BRnzp CC1 R2, R4, #0; move return val (count) to R2 CC2 ADD ; restore regs LD R3, CCR3 LDR4, CCR4 R1, CCR1 LD LDR7, CCR7

: and return

FirstChar Algorithm



FirstChar Implementation

; FirstChar: subroutine to find first occurrence of a char

```
FirstChar
           R3, FCR3; save registers
      ST
           R4, FCR4; save original char
      ST
      NOT R4, R0 ; negate R0 for comparisons
      ADD R4, R4, #1
     ADD R2, R1, #0 ; initialize ptr to beginning of string
     LDR R3, R2, #0 ; read character
FC1
     BRz FC2 ; if null, we're done
      ADD R3, R3, R4; see if matches input char
      BRz FC2 ; if yes, we're done
           R2, R2, #1 ; increment pointer
      ADD
     BRnzp FC1
           R3, FCR3; restore registers
FC2
     LD
      LD R4, FCR4
                        : and return
      RET
```

例子: 计算标量积

标量积的定义: DP=sum (X[i] * Y[i]) for i=0 to n-1 调用子程序PROD完成: Mutliply R4 by R5 and add the result to R0

数据区定义;

```
COUNT
           .FILL #6
Χ
           .FILL #31
                      ; X[0]
           .FILL #-12 ; X[1]
           .FILL #65
                      ; X[2]
           .FILL #27
                      ; X[3]
           .FILL #34
                      ; X[4]
           .FILL #-43
                     ; X[5]
Υ
           .FILL #22
                      ; Y[0]
           .FILL #-8
                       ; Y[1]
           .FILL #-57 ; Y[2]
           .FILL #33
                      ; Y[3]
           .FILL #70
                      ; Y[4]
           .FILL #-53
                      ; Y[5]
DOTPROD .FILL #0
```

Example code:

```
.orig x3000
        AND R0,R0,#0; Zero dot product
        LEA R2,X
        LEA R3,Y
        LD R1,COUNT
        ADD R1,R1, #-1; Start i at n-1
        BRN DONE; Check for n=0
        ADD R2,R2,R1
        ADD R3,R3,R1
LOOP
        LDR R4,R2, #0
        LDR R5,R3, #0
        JSR PROD
        ADD R2,R2, #-1
        ADD R3,R3, #-1
        ADD R1,R1, #-1
        BRZP LOOP
        ST R0,DOTPROD
DONE
        HALT
```

课后研究以下乘法代码,适合负数乘法吗,自己仿真运行下

```
PROD
       ST R7, PSAVER7
       ST R6, PSAVER6
       AND R6,R6,#0
       ADD R6,R6, #1; R6 is mask reg
PLOOP AND R7,R6,R4
       BRZ PZERO
       ADD R0,R0,R5
PZERO ADD R5,R5,R5; Double R5 (shift left 1)
       ADD R6,R6,R6; Double R6 (shift left 1)
       BRNP PLOOP
       LD R6,PSAVER6
       LD R7,PSAVER7
       RET
PSAVER6
               .FILL #0
PSAVER7
               .FILL #0
```

求平均-分析以下代码,完成子程序的设计

	.orig x300	0		分析:				
	LEA RO,VE							
	LEA RO, VECTOR LD R1,COUNT JSR SUMVEC LD R1,COUNT JSR DIVIDE ST R4,AVG HALT			SUMVEC:				
COUNT	.FILL	#14		DIVIDE: 假设除数和被除数都为正,商为整数,余数不				
VECTOR	.FILL	#63	; VEC[0]	处理				
	.FILL	#21	; VEC[1]	入口参数 R2à除数,R2>0				
	.FILL	#-90	; VEC[2]	R1->被除数				
	.FILL	#32	; VEC[3]	返回参数: R4				
	.FILL	#312	; VEC[4]					
	.FILL	#114	; VEC[5]					
	.FILL	#20	; VEC[6]					
	.FILL	#-3	; VEC[7]					
	.FILL	#201	; VEC[8]					
	.FILL	#34	; VEC[9]					
	.FILL	#21	; VEC[10]					
	.FILL	#111	; VEC[11]					
	.FILL	#53	; VEC[12]					
	.FILL	#601	; VEC[13]					
	AVG	.FILL	#0					
	.end			g				

入口参数 R0a数组指针

R1->数组大小

返回参数: R2->数组和

SUMVEC ST R3, PSAVER3

AND R2,R2,#0

SUMLOOP LDR R3,R0,0

ADD R2,R2,R3

ADD R0,R0,1

ADD R1,R1,-1

BRP SUMLOOP

LD R3, PSAVER3

RET

PSAVER3 .FILL 0

DIVIDE AND R4,R4,#0

NOT R1,R1

ADD R1,R1,1

ADD R2,R2,#0

BRNZ ENDDIV

DIVLOOP ADD R4,R4,1

ADD R2,R2,R1

BRP DIVLOOP; P 继续

BRZ ENDDIV; Z 整除

ADD R4,R4,-1; N 不够除

ENDDIV RET

入口参数

R2除R1

返回参数:

R4 商

库程序

开发者可能提供包含有用的子程序的目标文件

- 不想提供源代码- 知识产权的问题
- 汇编器/链接器必须支持外部符号(或程序起始地址必须给用户)

```
.EXTERNAL SQRT
```

• • •

LD R2, SQAddr ; load SQRT addr

JSRR R2

• • •

SQAddr .FILL SQRT

用JSRR, 因为不知道SQRT是否在1024条指令范围内。

作业

Ex 9.2, 9.4, 9.5, 9.11

Ex 9.17, 9.18

Ex 9.8, 9.12, 9.13