# 认识图像

## 灰度图

	Column 0	Column N-1				
Row 0	100	l <sub>01</sub>		I <sub>0 N-1</sub>		
Row 1	I <sub>10</sub>	I <sub>11</sub>		I <sub>1 N-1</sub>	二维数组	
Row M-1	I <sub>M-10</sub>	I <sub>M-11</sub>		I <sub>M-1 N-1</sub>		

单通道:

255-白色


0-黑色

存储 (二维数组):

矩阵形式 (M\*N) —— M-行 N-列

从0开始索引

## 彩色图像



	Column 0		Column 1		Column		Column m					
Row 0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1				$0,  \mathrm{m}$	0, m	0, m
Row 1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1				1, m	1, m	1, m
${\rm Row}\ \dots$	,0	,0	,0	,1	,1	,1				, m	, m	, m
${\rm Row}\ {\rm n}$	$_{n,0}$	$_{\rm n,0}$	n,0	$_{n,1}$	$_{\rm n,1}$	n,1	n,	n,	n,	n, m	n, m	n, m

三个通道 (蓝-B、绿-G、红-R)

存储形式:

三维数组

矩阵的每个位置含三个值

#### 装载,显示和存储图像

#### 三个常用头文件

#include <opencv2/core.hpp>

**core.hpp 核心功能模块**。主要包含了opencv基本数据结构,动态数据结构,绘图函数,数组操作相关函数,辅助功能与系统函数和宏。

#include <opencv2/imgproc.hpp>

imgproc.hpp 图像处理模块。主要包换了图像的变换,滤波直方图相关结构分析,形状描述。

• #include <opencv2/highgui.hpp>

highgui.hpp 高层\*\*GUI图像交互模块\*\*。主要包换了图形交互界面,媒体I/O的输入输出,视频信息的捕捉和提取,图像视频编码等。

#### cv::Mat 结构

cv::Mat 相当于一个数据类

```
cv::Mat image;
//image是图片变量, cv::Mat是数据类型

// 头部
int cols;
//图像列数

int rows;
//图像行数

int channels;
//图像通道数

uchar *data
// 指向存储图像数据块的指针
```

### 装载图像

```
// 创建一个空图像
    cv::Mat image;

// 检查图像尺寸
    image.cols
image.cols

// 检查图像通道数
    image.channels()

// 读取输入图像
    image = cv::imread("1.JPG", cv::IMREAD_GRAYSCALE); // 单通道灰度图像
    image = cv::imread("1.JPG", cv::IMREAD_COLOR); // 三通道彩色图像
    image = cv::imread("1.JPG"); // 第二个参数为空,按图像的原本情况读入

// 错误处理
    image.empty() // 如果图像是空,返回1
```

#### 显示, 存储图像

```
      // 定义窗口
      cv::namedwindow("original Image"); //窗口名, 为了区分不同窗口

      // 显示图像
      cv::imshow("original Image", image);


      // 创建另一个空的图像(用作输出图像)
      cv::Mat result;

      // 翻转图像
      cv::flip(image, result, 1); // image:输入图像: result:输出图像: int: 翻转水平 正数-水平翻转, 0-垂直翻转, 负数-水平和垂直都翻转

      // 保存图像到本地磁盘,默认路径即源代码所在位置 cv::imwrite("output.JPG", result);

      //控制台窗口,会在main函数结束时关闭(图像直接关闭),下面的函数可以等待用户按下任意键后再结束程序 cv::waitKey(0); // 0--表示永远地等待按键(默认值),直到用户按下键盘任意键 // 键入正数表示等待的毫秒数
```

## 在图像上点击



原则: 先进先出

消息: 鼠标、键盘等的操作

```
static_cast<new_type>(ecpression)
    // static_cast支持指向基类的指针和指向子类的指针之间的互相转换:
    // static_cast跟传统转换方式几乎一致

cv::EVENT_LBUTTONDOWN: // 鼠标左键按下事件
cv::EVENT_RBUTTONDOWN: // 鼠标右键按下事件
cv::EVENT_MOUSEMOVE: // 鼠标移动事件

-> // 重载箭头操作符

at的用法
    image.at(i,j) // 灰度图 i行j列
    image.at(i,j)[k] // 彩色图 k通道 i行j列
```

## 在图像上绘图

```
// 画圆
  cv::circle(
                       // 目标图像
     image,
     cv::Point(155, 110), // 圆心坐标
                       // 半径
     65,
                       // 颜色(此处黑色)
     0,
     3
                       // 厚度
  );
  // 图像上标注文本
  cv::putText(
                      // 目标图像
     image,
     cv::FONT_HERSHEY_PLAIN, // 字体类型
                       // 字体大小
     2.0,
     255,
                       // 字体颜色(此处白色)
                       // 文本厚度
  );
```

# 创建图像

```
/* 灰度图像的创建 */
    // 创建一个240行 *320列的新灰度图像
    // 1
    Cv::Mat image1(240, 320, CV_8U, 100); // 所有点像素都为100
    // 2
    cv::Mat image1(240, 320, CV_8U, cv::Scalar(100)); // scalar--定义最多四个元素的向量值
    // 3
    cv::Mat image1(240, 320, CV_8U);
    image1 = 100;

/* 彩色图像的创建 */
    // 创建一个红色的彩色图像,用cv::size(320, 240)以提供图像的尺寸信息
    // 1
```

```
cv::Mat image2(cv::Size(320, 240), CV_8UC3, cv::Scalar(0, 0, 255)); // 通道次序为BGR Size-->可有两个参数(平面)也可有三个(三维立体) 常用 // 2 cv::Mat image2(cv::Size(320, 240), CV_8UC3); image2 = cv::Scalar(0, 0, 255);
```

#### 图像类型

```
// U: 表示无符号整数 unsigned int
// S: 表示有符号整数 signed int
// F: 表示浮点数 float


// C: 表示通道数 channel
// 无C/C1: 单通道,灰度图像
// C3: 三通道,彩色图像 (BGR)

// 8bit(位) = 1Byte(字节)
// 8bit: char
// 16/32bit: int
// 32/64bit: float
```

### 图像的重分配

```
// 重新分配一个新的图像(原来的内容会先被释放)
// 如果新的尺寸和类型与原来相同,就不会重新分配内存
// 相当于修改原图像大小或类型
image1.create(200, 200, CV_8U);
image1 = 200; // 初始化图像
```

## 深拷贝和浅拷贝



```
cv::Mat image3 = cv::imread("1.JPG");

// 浅拷贝,所有图像都指向一个数据块
    cv::Mat image4(image3); // 浅拷贝1
    image1 = image3; // 浅拷贝2

// 深拷贝,这些图像是源图像的副本
    image3.copyTo(image2); // 深拷贝1
    cv::Mat image5 = image3.clone(); // 深拷贝2
```

### 从函数中获取图像

## 图像的转换

# 处理小矩阵

```
// 3*3双精度型矩阵1
   cv::Matx33d matrix( // 并不是所有矩阵都可以这样定义
       3.0, 2.0, 1.0,
       2.0, 1.0, 3.0,
       1.0, 2.0, 3.0
   );
// 3*3双精度型矩阵2 最原始的定义方式
   cv::Matx<double, 3, 3> matrix1(
       3.0, 2.0, 1.0,
       2.0, 1.0, 3.0,
       1.0, 2.0, 3.0
   );
// 3*1矩阵1(即列向量)
   cv::Matx31d vector(5.0, 1.0, 3.0);
//3*1矩阵2
   cv::Matx<double, 3, 1>
// 矩阵相乘
   cv::Matx31d result = matrix * vector; //(3 \times 3) * (3 \times 1)
```

## 定义感兴趣的区域 (ROI)

```
// 在图像的右下角定义一个ROI(初始化),放置logo的位置
// ROI 实际上就是一个cv::Mat对象,它与它的父图像指向同一个数据缓冲区,并在头部指明ROI的坐标
// 定义ROI1
   // 初始化的时候直接赋值
   cv::Mat imageROI(
      image,
                                                         // 读入的图像
      cv::Rect(image.cols - logo.cols, image.rows - logo.rows,
                                                         // ROI左上角
坐标
          logo.cols, logo.rows));
                                                         // ROI大小
(宽度和高度)
// 定义ROI2
   // 在图像的右下角定义一个ROI (赋值)
   imageROI = image(
      cv::Rect(image.cols - logo.cols, image.rows - logo.rows,
                                                        // ROI左上角
坐标
              logo.cols, logo.rows));
                                                         // ROI大小
(宽度和高度)
// 定义ROI3
   // ROI 还可以用行和列的值域来描述
   imageROI = image(cv::Range(image.rows - logo.rows, image.rows) // ROI 行
(高度) 范围
                    cv::Range(image.cols - logo.cols, image.cols)); // ROI
列(宽度)范围
// 插入logo,将logo这幅图像拷贝到image上定义的一个ROI(imageROI)中去
   logo.copyTo(imageROI);
// 使用图像掩码
   // 把标志作为掩码(必须是灰度图像)
   cv::Mat mask(logo); // 浅拷贝, mask和logo指向同一幅图像
   // 插入标志,只复制掩码mask中不为0的位置
   logo.copyTo(imageROI, mask);
   // logo/mask是同一幅图像,都是二值图像,即像素不是0就是255,只由黑白构成
   // 这里相当于只复制logo中值为255的像素
```