

Trendy a inovace ve vinařství

Udržitelnost, digitalizace a nové styly v kontextu změny klimatu



1. Adaptace na změnu klimatu: posun fenologie, vodní stres a stínění



Schéma 1 ke kapitole: Adaptace na změnu klimatu: posun fenologie, vodní stres a stínění




Schéma 2 ke kapitole: Adaptace na změnu klimatu: posun fenologie, vodní stres a stínění

Změna klimatu se v českém i širším evropském vinařství projevuje především posunem fenologie, častějším výskytem vodního stresu a vyšší frekvencí epizod extrémních teplot. Dopad na kvalitu hroznů i profil vína je komplexní: mění se poměr cukrů a kyselin, průběh akumulace fenolických látek, obsah aromatických prekurzorů i mikrobiální dynamika na slupkách. Adaptace proto musí kombinovat rozhodnutí ve vinici (odrůda, klon, vedení, listová stěna, půda a voda) s úpravami ve sklepě (technologie zpracování, řízení oxidace, práce s kyselinami a fenolickou, fermentační strategie) tak, aby výsledná sensorika odpovídala stylu apelace či značky a zároveň byla dlouhodobě udržitelná.

Posun fenologie je dnes jedním z nejlépe měřitelných signálů oteplování. V praxi jde o dřívější rašení, kvetení, zaměkání a sklizeň, často o 10–25 dní oproti historickým průměrům, s velkou variabilitou podle ročníku a polohy. Dřívější rašení zvyšuje riziko poškození jarními mrazy, které v kontinentálních oblastech střední Evropy nezmizely, pouze se posunuly do situace, kdy jsou pupeny citlivější. Dřívější zaměkání a sklizeň pak probíhají při vyšších teplotách, což ovlivňuje kinetiku dozrávání: cukry narůstají rychleji než fenolická a aromatická zralost, kyseliny (zejména jablečná) se odbourávají intenzivněji a pH moštu roste. Výsledkem mohou být vína s vyšším alkoholem, nižší svěžestí, „měkčím“ kyselinovým profilem a někdy s oddělenou, méně integrovanou tříslovinou, zejména u červených odrůd. V degustaci se to projevuje plnější strukturou a teplejším dojmem, ale při nedostatku kyselin i kratším dozvukem a menší definicí aromatické.

Vhodná adaptace fenologie začíná výběrem materiálu: později rašící klon, podnože s vyšší tolerancí k suchu a s odlišnou dynamikou vegetativního růstu, a také promyšlená skladba odrůd. Ve střední Evropě se vedle tradičních odrůd (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Frankovka) znovu hodnotí jejich lokální klony a mikroklimatické chování; zároveň se zvyšuje zájem o odrůdy s pozdějším dozráváním nebo s vyšší

přirozenou aciditou. Změnu lze částečně řídit i agrotechnikou: pozdní řez (nebo dvoufázový řez) oddálí rašení o několik dní a sníží riziko mrazů; regulace násady a práce s listovou plochou ovlivňuje poměr zdroj–sink a tím i rychlost cukernatění. U vysoce exponovaných poloh je účinné posunout cílový termín sklizně na základě senzoriky semen a slupek, nikoli jen cukernatosti, a současně mít připravený sklepní plán pro práci s kyselinami a alkoholem.

Vodní stres se stává limitujícím faktorem zejména na lehčích půdách a v ročnících s dlouhými periodami bez srážek. Réva na vodní deficit reaguje uzavíráním průduchů, poklesem fotosyntézy a zmenšením bobulí. Mírný, kontrolovaný stres může zvýšit koncentraci fenolických látek a zlepšit poměr slupka/dužnina, ale při silném stresu dochází k blokaci dozrávání, k nevyrovnané fenolické zralosti a k nárůstu rizika spálení hroznů. Pro bílé odrůdy je typické rychlé zvyšování pH a pokles kyselin při teplých nocích; pro červené odrůdy může nadměrné teplo a sucho vést k rychlé extrakci, ale zároveň k tvrdším, sušším tříslovinám a k aromatické posunuté do přezrálých tónů.

V evropských podmínkách není zavlažování vždy legislativně nebo ekonomicky dostupné, proto je klíčová vodní bilance půdy. Praktická opatření zahrnují zvýšení organické hmoty (kompost, mezplodiny s následným mulčováním), omezení zhutnění půdy a podporu hlubšího kořenění vhodnou volbou podnože a řízením konkurence v meziřadí. Krycí porost může v suchu vodu konkurovat, ale při správném managementu (druhovú skladba, seč, pásové zatravnění) stabilizuje půdní strukturu, snižuje odpar a zlepšuje infiltrační schopnost při přívalových srážkách. V českých vinicích se osvědčuje kombinace pásového zatravnění s mulčovaným pásmem ve výsadbové řadě, doplněná o monitoring vodního potenciálu listů nebo alespoň o kontinuální sledování půdní vlhkosti pomocí sond.

Kde je zavlažování možné, největší přínos má deficitní strategie: cílem není maximalizovat výnos, ale udržet révu v optimální funkční zóně tak, aby dozrávání nebylo zastavené a listová plocha zůstala aktivní do sklizně. V teplých letech je často účinnější menší dávka v kritických fázích (po odkvětu a v období růstu bobulí) než pozdní „záchranné“ zavlažení, které může rozředit mošt a zvýšit tlak chorob. Z hlediska chemie vína je stabilní vodní režim důležitý i pro dusíkatou výživu: při stresu klesá přijatelnost dusíku a roste riziko reduktivních tónů při kvašení. Proto se ve sklepě častěji pracuje s měřením YAN a cílenou výživou kvasinek, aby se zabránilo zastavenému kvašení a vzniku sirných aromat.

Stínění a práce s listovou stěnou jsou třetí pilíř adaptace, protože přímo ovlivňují teplotu hroznů, expozici UV a světelný režim pro syntézu aromatických a fenolických sloučenin. Tradiční odlistění zóny hroznů, které v chladnějších dekádách pomáhalo proti hnilobám a k lepší vyzrálosti, může být v horkých ročnících kontraproduktivní: hrozny se přehřívají, dochází k degradaci některých aromatických prekurzorů (např. thiolových u aromatických bílých), k vyšší oxidativní zátěži a k riziku spálení. Moderní přístup proto rozlišuje expozici podle strany řádku a načasování: časná a silná odlistění na západní straně je v teplých oblastech rizikové, zatímco mírná, cílená odlistění na východní straně může zlepšit osychání po rose bez výrazného nárůstu teploty hroznů.

Stínění lze řešit i konstrukčně: vyšší listová stěna, širší koridor, změna výšky kmínku, případně aplikace stínících sítí v nejkritičtějších týdnech. Stínící síť a kaolinové nástřiky snižují teplotu povrchu bobulí a listů a mohou zlepšit vodní status, ale vyžadují ekonomické vyhodnocení a přizpůsobení ochrany proti chorobám. Důležité je sledovat, jak stínění mění fenoliku: u červených odrůd může nadměrné zastínění snížit syntézu antokyanů, zatímco u bílých může naopak chránit citlivé aroma před degradací a omezit růst pH. Optimální je

„difuzní světlo“: dostatek záření pro fotosyntézu, ale omezené špičky teploty a přímého slunečního záslahu na hrozen.

V technologii výroby vína se adaptace na teplejší ročníky projevuje především ve třech oblastech: práce s kyselinami a pH, řízení extrakce a oxygenace, a volba fermentačního režimu. Vyšší pH zhoršuje mikrobiální stabilitu, podporuje růst nežádoucích bakterií a zvyšuje riziko „ploché“ chuti. V praxi se proto častěji provádí úprava kyselin (povolenými enologickými postupy) a důslednější řízení volného SO₂ s ohledem na pH. U bílých vín pomáhá rychlé odkalení, ochrana před oxidací (inertní plyny, askorbová kyselina s rozvahou, práce s glutathionem) a fermentace při nižších teplotách pro zachování primární aromaticity. U červených je klíčové nepřetěžít mošt extrakcí: při vyšším alkoholu se třísloviny extrahují snadněji a mohou působit suše; vhodné je jemnější přečerpávání, kratší macerace, případně částečná karbonická macerace pro ovocnost. Mikrooxygenace nebo řízené provzdušnění může pomoci polymerizaci tříslovin, ale vyžaduje analytickou kontrolu (fenolický profil, rozpuštěný kyslík) a senzometrické ověření.

V degustaci se úspěšná adaptace pozná podle rovnováhy: i v teplých ročnících zůstává definovaná kyselina, alkohol je integrovaný a aromatika není jen „marmeládová“, ale vrstevnatá a odrůdově čitelná. U bílých vín je cílem zachovat napětí a délku, často pomocí práce na kalech, jemného míchání a vhodného výběru kvasinek, které produkují méně těkavé acidity a podporují tvorbu esterů. U šumivých vín je klíčové plánování sklizně podle kyselin a pH; teplejší ročníky mohou vyžadovat dřívější sběr, selekci parcel a důslednou ochranu proti oxidaci už při lisování.

Pro české a evropské vinařství je prakticky nejúčinnější přístup založený na datech: propojit fenologické záznamy, meteorologii, půdní vlhkost, výnos a analytiku moštů s následnou senzorskou evaluací vín. Tím vzniká lokální „mapa rozhodnutí“, která umožní každoročně volit správnou kombinaci zásahů: posun řezu a zelených prací, cílené stínění, hospodaření s vodou a včasnou volbu termínu sklizně a sklepních postupů. Adaptace na klimatickou změnu tak není jednorázová investice, ale kontinuální optimalizace systému vinice–sklep s cílem udržet typičnost, stabilitu a konkurenceschopnost evropských vín v nových podmínkách.

Tabulkové shrnutí:

Praktická opatření adaptace a jejich dopad na víno (příklady z evropské praxe)

Oblast | Opatření | Očekávaný přínos | Rizika / poznámky pro sklep

Fenologie | Pozdní nebo dvoufázový řez | Oddálení rašení a částečně i dozrávání; | Může zpozdit vyzrání dřeva; nutné hlíd


Voda a půda | Mulč + zvýšení organické hmoty v pásu řá | Nižší odpar, lepší infiltrace, stabilně | Vyšší tlak některých škůdců; ve sklepech

Stínění | Cílené odlistění podle strany řádku | Osychání hroznů bez přehřívání; lepší zd | Při přehnaném odlistění riziko spálení a

Sklizeň | Sběr podle pH/kyselin a fenolické zralos | Lepší rovnováha alkoholu a svěžesti; typ | Vyžaduje častější vzorkování; u červených

Sklep | Jemnější extrakce a řízená oxygenace u č | Měkčí tříslovina, integrovanější struktura | Při vyšším pH vyšší mikrobiální riziko;

Modelový posun termínu sklizně při oteplování (střední Evropa)



Praktická opatření adaptace a jejich dopad na víno (příklady z evropské praxe)

Oblast	Opatření	Očekávaný přínos	Rizika / poznámky pro sklep
Fenologie	Pozdní nebo dvoufázový řez	Oddálení rašení a částečně i doz	Může zpozdit vyžrávání dřeva; nutné hlí
Voda a půda	Mulč + zvýšení organické hmoty	Nižší odpar, lepší infiltrace, stabil	Vyšší tlak některých škůdců; ve sklepe h
Stínění	Cílené odlistění podle strany řádk	Osychání hroznů bez přehřívání;	Při přehnaném odlistění riziko spálení a
Sklizeň	Sběr podle pH/kyselin a fenolické	Lepší rovnováha alkoholu a svěž	Vyžaduje častější vzorkování; u červený
Sklep	Jemnější extrakce a řízená oxyge	Měkčí tříslovina, integrovanější s	Při vyšším pH vyšší mikrobiální riziko;
Sklep	Cílená úprava kyselin a práce na	Stabilnější pH, delší dochuť, lepš	Nutná senzorická kontrola; riziko „tvrdé

2. Precizní vinohradnictví: dálkový průzkum, NDVI a variabilní zásahy




Schéma 1 ke kapitole: Precizní vinohradnictví: dálkový průzkum, NDVI a variabilní zásahy




Schéma 2 ke kapitole: Precizní vinohradnictví: dálkový průzkum, NDVI a variabilní zásahy

Precizní vinohradnictví představuje soubor postupů, které převádějí prostorovou variabilitu vinohradu do měřitelných dat a následně do cílených zásahů. V českých a evropských podmínkách se nejčastěji opírá o dálkový průzkum Země (satelitní i letecký), senzory v porostu, polohopisné a půdní mapy a o systém řízení zásahů (variabilní dávky hnojení, regulace závlahy, cílená ochrana, selektivní sklizeň). Smyslem není „technologie pro technologii“, ale stabilnější kvalita hroznů, lepší řízení rizik (sucho, choroby, mrazové kotliny) a ekonomicky i environmentálně přiměřené dávkování vstupů. Pro vinařství zaměřená na špičková vína je zásadní, že precizní přístup umožňuje rozlišit zóny s odlišným potenciálem pro aromatu, fenolickou zralost či kyselinovou strukturu a tomu přizpůsobit sklizeň i následné vinifikační kroky.

Dálkový průzkum v praxi stojí na několika zdrojích. Satelity (např. Sentinel-2) přinášejí pravidelná multispektrální data ve vhodném časovém kroku a bez přímých nákladů na snímkování; limitem je oblačnost a prostorové rozlišení. Drony doplňují detail v metrech až decimetrech, zejména když je potřeba zachytit heterogenitu v řádcích, výpadky sazenic, lokální stres či poškození krupobitím. V evropských vinohradech se osvědčuje kombinace: satelit pro sezónní trend, dron pro cílené kampaně (po odkvětu, před zaměkáním, před sklizní). Do obrazu se přidávají pozemní senzory (vlhkost půdy, teplota a vlhkost vzduchu, listová vlhkost) a data z mechanizace (výnosové mapy z sklízecích strojů, záznamy o rychlosti a průtoku postřiku). Klíčové je georeferencování a jednotný souřadnicový systém, aby byla data mezi sebou slučitelná a dlouhodobě porovnatelná.

Nejrozšířenějším „jazykem“ vegetačních map je index NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), počítaný z odrazivosti v blízké infračervené a červené části spektra. Zjednodušeně řečeno, zdravý list s vyšším obsahem chlorofylu více pohlcuje červené světlo a více odráží NIR, takže NDVI roste. Ve vinohradu

se NDVI často používá jako proxy vigor (bujnost), listová plocha a částečně i vodní stres. Je však nutné zdůraznit, že NDVI není přímým měřením kvality hroznů. Vysoký NDVI může znamenat výbornou fotosyntetickou aktivitu, ale také nadměrnou bujnost, stínění hroznů a vyšší tlak houbových chorob. Naopak nízký NDVI může indikovat žádoucí mírný stres u některých stylů, ale i problém s výživou, utuženou půdou, poškozením kmínků nebo deficitem vody.

Praktická interpretace NDVI vyžaduje kontext fenologické fáze a lokálních podmínek. V rané sezóně NDVI pomáhá odhalit nerovnoměrné rašení a slabá místa po zimě. V období před zaměkáním (veraison) se mapy často nejlépe vztahují k rozdílům ve vigor a výnosovém potenciálu. Před sklizní mohou NDVI mapy pomoci s plánem selektivní sklizně, ale je vhodné je doplnit o měření technologické zralosti (cukernatost, pH, titrační kyseliny), případně o fenologickou zralost (semena, slupky) zejména u modrých odrůd. Důležitá je i geometrie snímání: meziřadí s travním porostem, půdní pokryv či stíny mohou hodnoty zkreslovat. Z tohoto důvodu se u dronů běžně používá maskování meziřadí a analýza pouze nad keřovou stěnou.

V evropské praxi se stále více uplatňují i alternativní indexy a vrstvy. NDRE (využívající red-edge) bývá citlivější při vysoké listové ploše, kdy NDVI saturuje. Termální snímkování umožňuje odhadovat stres z nedostatku vody podle teploty koruny; to je relevantní zejména v sušších oblastech nebo na lehkých půdách jižní Moravy, Rakouska či severní Itálie. V kombinaci s mapami půdní elektrické vodivosti (ECa) a reliéfu lze lépe rozlišit, zda je variabilita dána texturou půdy, hloubkou profilu, odtokem vody či rozdílným mikroklimatem.

Zásadní posun přichází ve chvíli, kdy se z map stane rozhodnutí. Postup je typicky následující: (1) sběr dat v klíčových termínech, (2) vytvoření stabilních zón (management zones), (3) ověření v terénu (ground-truthing), (4) definice zásahů a jejich provedení variabilní technikou, (5) vyhodnocení dopadu na výnos a parametry moštu/vína. Stabilní zóny lze odvodit z dlouhodobého průměru NDVI/NDRE, z výnosových map a z půdních vrstev; cílem je vyhnout se přeceňování jednorázových extrémů (např. lokální škody po bouři). V terénu se zóny ověřují rychlým odběrem listů na analýzu N, měřením vodního potenciálu, stanovením LAI nebo alespoň vizuální kontrolou hustoty listové stěny a zdravotního stavu.

Variabilní zásahy mají ve vinohradnictví několik úrovní. U hnojení se často začíná dusíkem, protože jeho nadbytek vede k bujnosti, řidšímu vyžívání pletiv a většímu riziku botrytidy. Variabilní dávky N lze navrhnout tak, aby nízkovigorové zóny dostaly mírnou podporu a vysokovigorové zóny naopak méně, čímž se srovnává růst a zlepšuje prosvětlení hroznů. U draslíku a hořčíku je vazba na kvalitu vína přímější přes acidobazickou rovnováhu: nadbytek K může zvyšovat pH moštu a snižovat vnímanou svěžest, což je citlivé zejména u bílých aromatických vín. Proto je vhodné spojit mapy vigor s půdními rozborů a listovou diagnostikou a cílit doplňování živin jen tam, kde je skutečný deficit.

V ochraně proti chorobám je precizní přístup slibný, ale vyžaduje opatrnost. Mapy vigor a mikroklimatu pomáhají odhadnout rizikové zóny pro peronosporu, padlí či botrytidu: hustší listová stěna a vlhčí místa mívají vyšší tlak. Variabilní aplikace postřiku (VRA) může snížit spotřebu přípravků a omezit drift, zejména při použití senzorů, které detekují přítomnost vegetace a upravují průtok v reálném čase. V evropském kontextu, kde se zpřísňují limity na měď a důraz roste na integrovanou produkci, je účinné propojit modely infekčního tlaku (z meteostanic) s mapami vigor a plánovat zásahy tak, aby byly cílené a načasované, nikoli plošně „pro jistotu“.

Zvláštní kapitolou je selektivní sklizeň a řízení vinifikace. Pokud zóny vykazují rozdíly ve zralosti, lze plánovat

samostatné sběry a oddělené šarže. To má přímý dopad na senzorický profil: zóna s nižší bujností a mírným vodním stresem často dává menší bobule s vyšším poměrem slupka/šťáva, vyšší koncentrací fenolů a intenzivnější aromatickou; zóna s vysokým vigor může poskytovat vyšší výnos a jemnější strukturu, ale někdy i vyšší pH a nižší aromatickou koncentraci. Ve sklepě pak lze přizpůsobit maceraci, teplotu kvašení, práci s kalem či použití dřeva. U bílých vín může separace zón umožnit část produkce vést na svěží styl s nižším pH a část na plnější styl s batonáží. U červených vín lze rozdílně řídit extrakci a délku macerace podle fenolické zralosti.

Chemie vína zde hraje roli jako „most“ mezi mapou a sklenicí. Vysoké pH souvisí s vyšším obsahem draslíku a částečně s degradací kyselin v teplejších mikrostaništích. Vodní stres ovlivňuje syntézu anthokyanů a taninů, ale i dusíkatý status moštu (YAN), který je klíčový pro průběh fermentace a tvorbu aromat. Precizní přístup proto nemá končit u NDVI, ale měl by vést k cílenému odběru vzorků moštu v jednotlivých zónách: cukry, pH, TA, YAN, K, případně aromatické prekursorů u vybraných odrůd. Taková data pak umožní rozhodnout o nutnosti výživy kvasinek, volbě kmene, strategii odkalení či o případné korekci kyselin v mezích legislativy.

Implementace v českých podmínkách typicky začíná jednoduchým pilotem na jedné trati: satelitní NDVI série za 2–3 roky, základní půdní rozbor, ruční ověření několika bodů a vytvoření dvou až tří zón. Následuje praktický zásah, který lze zvládnout i bez plně automatizované techniky: například rozdílná intenzita odlistění, rozdílné načasování zelených prací, cílené podsadby v slabých místech nebo oddělená sklizeň. Teprve při prokázaném přínosu dává smysl investovat do variabilních aplikátorů, RTK navigace a komplexního farm management systému. V evropském prostoru je zřetelný trend sdílených služeb: data a mapování zajišťují specializované firmy nebo družstva, zatímco vinař se soustředí na rozhodnutí a provedení.

Nejčastějšími chybami jsou přecenění jedné mapy, ignorování meziroční variability a nedostatečné ověření v terénu. NDVI je výborný start, ale bez znalosti půdy a bez degustace výsledných šarží zůstane přínos omezený. Smysluplná praxe spojuje: stabilní zóny (půda + NDVI trend), měření zralosti (technologická i fenolická), řízené zásahy (výživa, listová stěna, ochrana) a následné vyhodnocení ve sklepě (analytika + senzorika). Vinař, který takto pracuje, získává nejen vyšší kontrolu nad kvalitou, ale i lepší argumentaci pro udržitelnost: dokumentované snížení vstupů, cílené použití vody a transparentní sledovatelnost od parcely až po šarži ve sklepě. Precizní vinohradnictví se tak stává praktickým nástrojem inovace, který propojuje krajinu, technologii výroby a výsledný chuťový zážitek v evropském kontextu, kde je terroir stále klíčovou hodnotou.

Tabulkové shrnutí:

Příklady rozhodnutí na základě map vigor a jejich dopad na sklepní praxi

Situace v zóně | Indikace z dat (NDVI/ostatní) | Doporučený zásah ve vinohradu | Doplnění ve sklepě / analytika

Nízký vigor na písčitých půdách | Trvale nižší NDVI; vyšší teplota koruny | Šetrné odlistění, omezení zelené sklizeň | Kontrola YAN a cukernatosti; případná vý

Vysoký vigor v hlubších půdách | Vysoký NDVI/NDRE; hustá listová stěna; v | Intenzivnější zóna odlistění v zóně hroz | Sledovat pH a K; řídit extrakci (u modrý

Nepravidelné pásy slabého růstu | Mozaikovitý NDVI; korelace s ECa a relié | Mechanické kypření jen v pásu,

cílené do | Oddělené vinifikace jen pokud rozdíl v

Zóna s pozdní zralostí | NDVI střední, ale pomalejší pokles před | Posun termínu sklizně pro zónu, případně | Oddělený sběr pro zachování kyselin; mož

Zóna s rizikem botrytidy | Vysoký vigor + vysoká listová vlhkost; o | Cílené odlistění, redukce zátěže, VRA fu | Rychlé zpracování, selekce hroznů, monit

Příklady rozhodnutí na základě map vigor a jejich dopad na sklepní praxi

Situace v zóně	Indikace z dat (NDVI/ostatní)	Doporučený zásah ve vinohradu	Doplnění ve sklepě / analytika
Nízký vigor na písčitých půdách	Trvale nižší NDVI; vyšší teplota k	Šetrné odlistění, omezení zelené	Kontrola YAN a cukernatosti; případná v
Vysoký vigor v hlubších půdách	Vysoký NDVI/NDRE; hustá listov	Intenzivnější zóna odlistění v zón	Sledovat pH a K; řídit extrakci (u modrý
Nepravidelné pásy slabého růstu	Mozaikovitý NDVI; korelace s EC	Mechanické kypření jen v pásu, c	Oddělené vinifikace jen pokud rozdíl v
Zóna s pozdní zralostí	NDVI střední, ale pomalejší pokle	Posun termínu sklizně pro zónu,	Oddělený sběr pro zachování kyselin; m
Zóna s rizikem botrytidy	Vysoký vigor + vysoká listová vlh	Cílené odlistění, redukce zátěže,	Rychlé zpracování, selekce hroznů, mor

3. Regenerativní a ekologické postupy: půdní uhlík, biodiverzita, krycí plodiny




Schéma 1 ke kapitole: Regenerativní a ekologické postupy: půdní uhlík, biodiverzita, krycí plodiny




Schéma 2 ke kapitole: Regenerativní a ekologické postupy: půdní uhlík, biodiverzita, krycí plodiny

Regenerativní a ekologické postupy ve vinohradnictví se v posledních letech posouvají od „minimalizace škod“ k aktivní obnově půdních funkcí. V českém a širším evropském kontextu to znamená práci s půdním uhlíkem, biodiverzitou a krycími plodinami tak, aby se současně zlepšila odolnost vůči suchu a přívalovým srážkám, snížila potřeba vstupů a stabilizovala kvalita hroznů pro výrobu sensoricky čistých a terroirově čitelných vín. Tyto postupy nejsou oddělenou „zelenou“ nadstavbou; promítají se do vodního režimu, výživy, zdravotního stavu révy, fenolické zralosti i do chemie moštu a následně do průběhu kvašení.

Půdní uhlík je praktickým ukazatelem dlouhodobé úrodnosti a stability půdy. U vinohradů je klíčové rozlišovat mezi celkovým organickým uhlíkem (TOC) a jeho frakcemi, zejména stabilnějšími humifikovanými složkami a aktivní, rychle se měnící frakcí (partikulární organická hmota), která více reaguje na management. V evropských vinohradech na svazích je častým problémem eroze a ztráta jemných částic s organickou hmotou; u sprašových a jílovitých půd se pak přidává utužení v kolejších a periodická hypoxie kořenové zóny. Regenerativní praxe se snaží uhlík nejen „přidávat“ (kompost, mulč, biochar), ale také udržet na místě (krycí porosty, omezení holé půdy) a stabilizovat prostřednictvím agregace a biologické aktivity.

Krycí plodiny jsou v tomto systému hlavním nástrojem. V podmínkách jižní Moravy, Čech i řady evropských regionů se uplatňuje buď trvalé zatravnění v meziřadí, nebo střídání sezónních směsí s cílenou likvidací (seč, válcování, podmítka). Volba závisí na vodní bilanci a na cíli: v suchých ročních období může trvalý porost konkurencí pro révu, naopak v úrodných půdách s bujným růstem pomáhá snížit vigor a zlepšit vyžrávání hroznů. Směsi s převahou bobovitých (vikve, jetel, vojtěška) podporují biologickou fixaci dusíku, ale zvyšují riziko vyšších dusíkatých látek v moštu (YAN) a s tím související rychlejší kinetiky kvašení. To může být pozitivní pro bezpečné dokvašení, ale u aromatických odrůd může změnit profil esterů a vyšších alkoholů;

vinař by proto měl cíleně sledovat YAN a volit výživu kvasinek s ohledem na požadovaný styl.

Naopak směsi bohaté na trávy a obilniny (oves, žito, kostřavy) obvykle více „vytahují“ dusík a snižují bujnost, čímž mohou zvýšit koncentraci fenolů u modrých odrůd, zlepšit poměr slupka/dužnina a posunout fenolickou zralost. Z hlediska degustace se to často projeví pevnější tříslovinovou strukturou, lepší barvou u červených vín a vyšší aromatickou čistotou díky zdravějším hroznům (nižší tlak botrytidy při lepším provzdušnění zóny hroznů). Medonosné a kvetoucí druhy (svazenka, pohanka, brutnák, koriandr) se přidávají pro podporu užitečného hmyzu a vizuální i krajinotvornou hodnotu; současně mohou zvyšovat predaci škůdců (obaleči) a nepřímo snížit potřebu zásahů.

Biodiverzita ve vinohradu se týká nejen druhové pestrosti porostu v meziřadí, ale i prostorové struktury: remízky, keřové pásy, kamenné zídky, květnaté okraje a vodní prvky. V evropské praxi roste význam integrované ochrany rostlin a biologické regulace; podporuje se habitat pro parazitoidy a predátory, ale i pro půdní makrofaunu (žížaly), která zlepšuje infiltraci a tvorbu agregátů. Vinohrad s funkční biodiverzitou bývá stabilnější vůči extrémům, přičemž přínos se projeví i technologicky: rovnoměrnější dozrávání usnadňuje rozhodnutí o termínu sklizně a snižuje potřebu korekcí v moštu.

Z pohledu chemie vína je klíčovým spojovníkem mezi půdou a sklepem dusíkový režim a vodní stres. Při dlouhodobém suchu se zvyšuje obsah některých fenolických látek a koncentrace cukrů, zatímco klesá kyselina jablečná (respirace při vyšších teplotách). Krycí plodiny mohou mírnit teplotní extrémy v povrchové vrstvě půdy a zlepšit infiltraci, čímž snižují prudké výkyvy vodního stresu. Stabilnější vodní režim často vede k vyrovnanějšímu poměru cukru/kyseliny a k jemnějším tříslovinám. U bílých odrůd může lepší mikroklima a zdraví hrozni umožnit delší visení bez nárůstu botrytidy, což se projeví komplexnější aromatickou při zachování kyselin.

Praktická implementace regenerativních postupů vyžaduje měření a práci s kompromisy. Uhlík v půdě se nemění rychle; realistické cíle jsou spíše postupné zvýšení organické hmoty a zlepšení infiltrace, než dramatické „sekvestrační“ skoky. Pro české a evropské vinaře je použitelný balíček ukazatelů: obsah organické hmoty/TOC, poměr C:N, pH a kationtová výměnná kapacita, infiltrace (např. jednoduchý infiltrometr), penetrometrická odolnost (utužení), počet žížal v monolitu, a dále výnosové a kvalitativní parametry hroznů (cukernatost, titrační kyseliny, pH, YAN, fenolika u modrých odrůd). Ve sklepech pak souvisí i management SO₂ a čistota fermentace: zdravější hrozni s nižší mikrobiální zátěží obvykle vyžadují méně korektivních zásahů, což se promítá do senzorky.

Krycí porost je třeba řídit v čase. Jarní porost podporuje strukturu půdy a konkuruje révě v období bujného růstu; v suchých lokalitách se proto často volí časnější seč nebo válcování, aby se uvolnila voda pro révu během zaměkání. Mulč z posečené hmoty funguje jako povrchový štít proti výparu a přívalovému dešti, přičemž zvyšuje přísun snadno rozložitelného uhlíku pro mikroorganismy. V chladnějších oblastech je důležité hlídat, aby porost nezvyšoval vlhkost a tlak plísní; zde pomáhá nízký porost, přerušování pásů a dobré provzdušnění keřů listovou stěnou.

Další vrstvou jsou organické vstupy: komposty a kompostované hroznové výlisky, případně digestát (s opatrností kvůli solím a rychle dostupnému dusíku). Kvalitní kompost zvyšuje stabilní uhlík, dodává mikroprvky a podporuje půdní mikrobiom. Biochar se v Evropě zkouší jako stabilní nosič uhlíku a sorbent; jeho přínos bývá vyšší při „nabíjení“ kompostem či moštovými kaly, aby neodebíral dusík z půdy. U všech vstupů je zásadní sledovat obsah těžkých kovů a hygienu.

Dopad na styl vína se nejlépe hodnotí dlouhodobě, s paralelními mikrovínifikacemi. V praxi se ukazuje, že vyrovnanější vodní a dusíkový režim vede k menší variabilitě mezi ročníky a k přesnějšímu řízení extrakce a oxidace ve sklepech. U červených vín může být díky lepší fenolické zralosti možné snížit intenzitu mechanické extrakce (méně délestage, kratší macerace) a dosáhnout jemnější struktury. U bílých vín se často zlepšuje čistota aromat a stabilita, protože hrozny přicházejí s nižšími nároky na selekci a s menším podílem poškozených bobulí. Regenerativní přístup tedy není jen agronomická strategie, ale součást řízení kvality od půdy po sklenici.

V evropských podmínkách je třeba počítat i s legislativou a dotačními rámci (ekoschéma, agroenvironmentální opatření) a s praktickými limity: mechanizace v úzkých sponových tratích, riziko mrazu v uzavřených polohách či tlak zvířete. Přesto je společným jmenovatelem úspěchu systematický management: jasně definovat cíle (eroze, voda, vigor, uhlík), vybrat směsi krycích plodin na míru půdě a klimatu, řídit jejich terminaci, a průběžně měřit dopady v půdě, na révě i ve sklepech. Takový přístup zvyšuje ekologickou stabilitu vinohradu a současně vytváří předpoklady pro vína s čitelným původem, čistou aromatickou a předvídatelným technologickým chováním při vinifikaci.

Tabulkové shrnutí:

Příklady krycích plodin ve vinohradu a očekávané agronomické a enologické dopady

Směs / typ porostu | Hlavní přínos v půdě | Rizika / co hlídat | Možný dopad na mošt a víno

Trávy (kostřava, jílek) + obilniny (oves) | Zlepšení struktury, snížení dostupného N | Konkurence o vodu v suchu, utužení v kol | Nižší YAN, pomalejší kvašení bez výživy;

Leguminózy (vikve, jetel, vojtěška) | Biologická fixace N, podpora mikrobiomu, | Přílišný vigor révy na úrodných půdách, | Vyšší YAN může zrychlit fermentaci; pote

Kvetoucí druhy (svazenka, pohanka) v pás | Podpora užitečného hmyzu, lepší habitat, | Nerovnoměrný porost, potřeba termínování | Nepřímé zlepšení zdravotního stavu hrozn

Směs krycích plodin s válcováním (roller) | Mulč snižuje výpar, zvyšuje infiltraci, | Příliš silný mulč může chladit půdu na jaře | Vyrovnanější dozrávání; stabilnější poměr

Kompost + mírné ozelenění (kombinace) | Zvýšení stabilního C, mikroprvky, lepší | Kvalita kompostu (solí, hygienizace), dá | Nižší stres révy, obvykle rovnoměrnější

Příklady krycích plodin ve vinohradu a očekávané agronomické a enologické dopady

Směs / typ porostu	Hlavní přínos v půdě	Rizika / co hlídat	Možný dopad na mošt a víno
Trávy (kostřava, jílek) + obilniny	Zlepšení struktury, snížení dostupného N	Konkurence o vodu v suchu, utužení v kol	Nižší YAN, pomalejší kvašení bez výživy;
Leguminózy (vikve, jetel, vojtěška)	Biologická fixace N, podpora mikrobiomu	Přílišný vigor révy na úrodných půdách	Vyšší YAN může zrychlit fermentaci; potřeba
Kvetoucí druhy (svazenka, pohanka)	Podpora užitečného hmyzu, lepší habitat	Nerovnoměrný porost, potřeba termínování	Nepřímé zlepšení zdravotního stavu hrozn
Směs krycích plodin s válcováním (roller)	Mulč snižuje výpar, zvyšuje infiltraci	Příliš silný mulč může chladit půdu na jaře	Vyrovnanější dozrávání; stabilnější poměr
Kompost + mírné ozelenění (kombinace)	Zvýšení stabilního C, mikroprvky	Kvalita kompostu (solí, hygienizace)	Nižší stres révy, obvykle rovnoměrnější

4. Nízkointervenční vinifikace: spontánní kvašení, omezení SO a rizika




Schéma 1 ke kapitole: Nízkointervenční vinifikace: spontánní kvašení, omezení SO a rizika

Účinnost SO ₂				
pH	3,1	3,3	3,5	3,7
10	 Nízká	 Nízká	 Nízká	 Nízká
20	 Střední	 Střední	 Nízká	 Nízká
30	 Vysoká	 Vysoká	 Střední	 Vysoká
	O ₂ 	O ₂ 	 Střední	 Střední

 Mikroby

 Ochrana

O₂ O₂

Schéma 2 ke kapitole: Nízkointervenční vinifikace: spontánní kvašení, omezení SO a rizika

Nízkointervenční vinifikace se v posledních letech stala jedním z nejviditelnějších trendů evropského vinařství a v českých podmínkách se prosazuje zejména u menších a středních producentů, kteří chtějí zdůraznit původ hroznů, ročník a „rukopis“ sklepa. Pod tento pojem se obvykle řadí spontánní kvašení (bez inokulace selektovanými kvasinkami), omezení nebo odložení síření, minimalizace technologických zásahů (enzymy, živiny, klarifikace, filtrace) a preference šetrných postupů při manipulaci s moštem a vínem. Nízkointervenční přístup není absence technologie; je to vědomé řízení rizik s menší oporou o standardní stabilizační nástroje a s vyšší náročností na hygienu, monitoring a rychlé rozhodování.

Spontánní kvašení je mikrobiální sukcese, v níž se uplatní kvasinky a bakterie přítomné na slupkách, v prostředí sklepa a na technologii. V úvodu často dominují ne-Saccharomyces rody (Hanseniaspora, Metschnikowia, Pichia, Candida), které mohou přinášet zvýšenou tvorbu esterů a vyšších alkoholů, ale zároveň i volatilní kyseliny nebo prchavých fenolů při nevhodných podmínkách. Postupně se prosadí Saccharomyces cerevisiae (často více kmenů), které obvykle dokvasí na nízký zbytkový cukr. Výsledek může být aromaticky vrstevnatější, někdy s menší „uniformitou“ než u čistých kultur, ale i s vyšší variabilitou mezi nádobami. V českém a středoevropském kontextu se spontánní kvašení často spojuje s odrůdami jako ryzlink rýnský, veltlínské zelené, tramín, pinoty či frankovka, kde vinaři hledají kombinaci minerálního projevu, textury a fenolické struktury.

Klíčové technologické předpoklady spontánního kvašení jsou zdravé hrozny, rychlé zpracování, přiměřená ochrana před oxidací a především precizní sanitace. Pokud se snižuje SO, musí se zvyšovat kontrola ostatních bariér: teplota, pH, redoxní podmínky, dostupnost živin a management kyslíku. Důležitým faktorem je pH: při vyšším pH (typicky nad 3,5 u bílých nebo nad 3,6–3,7 u červených) prudce klesá antimikrobiální

účinnost volného SO a roste riziko růstu *Brettanomyces*, *Lactobacillus* a dalších nežádoucích mikroorganismů. V teplejších ročnících na Moravě se proto nízkointervenční styl často opírá o včasný sběr, práci s kyselinami v moštu (přípustné úpravy dle legislativy a ročníku), pečlivý výběr parcel a omezení macerace u aromatických bílých.

Omezení SO je nejcitlivější částí nízkointervenční vinifikace, protože oxid siřičitý plní současně antioxidační, antioxidačně-redukční a antimikrobiální roli. V praxi se strategie liší: někdo síří jen při lahvování, jiný používá nízké dávky po dokvašení, další pracují se „zónovým“ sířením (např. pouze u šarží s vyšším pH nebo delší eleváží). Důležité je rozlišovat celkový a volný SO a u volného dále odhadnout podíl molekulární formy (účinné proti mikrobům), který je funkcí pH. Například při pH 3,2 může i relativně nízký volný SO poskytovat významnou mikrobiální ochranu, zatímco při pH 3,7 je stejná hodnota výrazně méně účinná. V nízkointervenčním sklepu se proto běžně monitoruje pH, volný SO (a jeho vývoj v čase), rozpuštěný kyslík (DO) a hladiny těkavých kyselin.

Rizika spontánního kvašení začínají už v moštu: pomalý náběh fermentace zvyšuje šanci na oxidaci a rozvoj nežádoucí mikroflóry. V praxi tomu lze předcházet chlazením moštu, rychlým odkalením (ne však na příliš nízký obsah kalů), ochranou inertním plynem a citlivým managementem výživy. Příliš čistý mošt může vést k výživovým deficitům a vzniku reduktivních tónů (HS, merkaptany), naopak příliš vysoký podíl hrubých kalů může zvyšovat riziko mikrobiálních vad a nestability. V nízkosířeném režimu má význam i volba nádoby: nerez s řízenou teplotou poskytuje bezpečnější prostředí než starší dřevo bez perfektní hygieny; na druhou stranu sud, amfora či beton mohou přispět k mikrooxidaci a textuře, pokud je vinař schopen udržet mikrobiální čistotu.

Zásadní technologické riziko představuje zastavené nebo vleklé kvašení. U spontánních fermentací bývá vyšší rozptyl kvasinkové vitality, a pokud se k tomu přidá vysoký cukr, nízký obsah asimilovatelného dusíku (YAN) nebo teplotní stres, roste pravděpodobnost nedokvašení. Zbytkový cukr pak vytváří podmínky pro refermentaci v lahvi, zvýšení CO₂, zákal a tlakové defekty. Prevencí je měření YAN, sledování kinetiky kvašení (hustota, teplota), případně včasné „záchranné“ opatření: provzdušnění na začátku fermentace, přídavek organických živin v malých dávkách, případně řízené dokvašení robustním kmenem, pokud to filozofie vinařství připouští. Řada nízkointervenčních producentů v EU připouští pragmatický přístup: spontánní start, ale možnost technického zásahu, pokud se fermentace dostane do rizikového pásma.

Specifickým problémem červených vín je *Brettanomyces*, který může produkovat 4-ethylfenol a 4-ethylguajakol, tedy tóny „koňské stáje“, „kůže“ a „kvasnicového sklepa“. Nízké dávky SO, vyšší pH a delší zrání v porézních materiálech zvyšují riziko. Brett se často neprojeví okamžitě; může „dozrávat“ v lahvi a změnit charakter vína po uvedení na trh. Monitoring zahrnuje senzorickou kontrolu, mikrobiologické testy (kultivace, qPCR) a sledování prchavých fenolů. V evropské praxi se jako kompromis používá přísná hygiena sudů, pravidelné dolévání (minimalizace kyslíkových kapes), udržování nízkého pH a cílené síření u šarží s vyšším rizikem.

Další oblastí rizik je malolaktická fermentace (MLF). U některých stylů je žádoucí (červená, část plnějších bílých), u jiných je vnímána jako ztráta svěžesti a aromaticity (např. ryzlink). Bez SO může MLF proběhnout spontánně i tam, kde ji vinař nechce. To může snížit kyselinu jablečnou, zvýšit pH a vytvořit podmínky pro další mikrobiální aktivitu. Nežádoucí vedlejší produkt může být diacetyl (máslové tóny) nebo biogenní aminy (histamin, tyramin) při přítomnosti některých bakteriálních kmenů, zejména při vyšším pH a špatné hygieně.

V nízkointervenčním režimu se proto doporučuje rozhodnout se brzy: buď MLF podpořit (teplota, přítomnost jemných kalů, případně inokulace *Oenococcus oeni*), nebo ji potlačit (nižší teplota, včasné síření, filtrace) – přičemž druhá cesta je bez SO výrazně obtížnější.

Oxidace je nejčastější senzorická výtka vůči nízkosířeným vínům, ale zároveň může být i záměrným stylistickým prvkem, pokud je kontrolována. Klíčový je rozdíl mezi „zráním s kyslíkem“ a nekontrolovanou oxidací. Nízkointervenční sklepy často pracují s delším zráním na jemných kalech, batonáží a uzávěry s definovanou propustností. Chemicky se sleduje volný SO, acetaldehyd, barva (zejména u bílých) a vývoj polyfenolů. Někteří producenti používají taniny nebo glutathion (přímo či nepřímo přes ochranu moštu) jako doplňkovou antioxidační bariéru; jiní sází na reduktivní práci s inertními plyny a minimalizaci přečerpávání. Pro degustaci je typické, že kontrolovaně nízkosířená vína mohou mít širší aromatický registr (bylinné, čajové, sušené ovoce), ale při překročení prahu oxidace se objeví plochost, oříškové až sherry tóny mimo záměr, ztráta ovocnosti a rychlejší senzorická únava.

Z hlediska komunikace na evropském trhu je důležité, že „nízkointervenční“ není legislativně jednotná kategorie. Spotřebitel očekává autenticitu, ale zároveň stabilitu a opakovatelnost. Praktická odpověď je systematické řízení rizik: práce s analytikou (pH, VA, SO, cukr, jablečná kyselina), čistota technologie, logika dávkování SO podle pH a fáze výroby, a transparentní degustace šarží před lahvováním včetně zátěžových testů (teplo, kyslík). V českých podmínkách, kde se výrazně liší ročníky a dostupnost perfektně vyzrálých, zdravých hroznů, je nízkointervenční vinifikace nejúspěšnější tam, kde je pevně provázána s vitikulturou: selekce hroznů, rychlá logistika sklizně a rozhodování podle ročníku, nikoli podle ideologie. Výsledkem může být víno s výrazným terroirovým profilem a vysokou gastronomickou hodnotou, ale jen tehdy, když se minimalismus chápe jako disciplína, ne jako rezignace na kontrolu.

Tabulkové shrnutí:

Typické vady a preventivní kroky v nízkointervenčním režimu (praxe EU/ČR)

Riziko | Typický projev v degustaci | Časté spouštěče | Prevence / zásah s nízkým dopadem

Oxidace | ztráta ovoce, ořech, plochost | vysoký O₂ při stáčení, nízký SO₂, teplo | inertní plyn, plné nádoby, rychlá práce,

Těkavé kyseliny (VA) | octový tón, pálivost | pomalý start, teplo, kontaminace | chlazení moštu, hygiena, rychlé dokvašení

Brettanomyces | stáj, kůže, kouř | vyšší pH, sudy, dlouhé zrání, nízký SO₂ | sanitace sudů, dolévání, monitoring, u r

Zastavené kvašení | sladkost, nestabilita, refermentace | nízký YAN, stres teplotou, vysoký cukr | měření YAN, postupné živiny, řízení tepl

Nechtěná MLF | měkčí kyselina, máslo, vyšší pH | nízký SO₂, teplo, aktivní bakterie | časně rozhodnutí: buď podpořit a dokončit

Typické vady a preventivní kroky v nízkointervenčním režimu (praxe EU/ČR)

Riziko	Typický projev v degustaci	Časté spouštěče	Prevence / zásah s nízkým dopadem
Oxidace	ztráta ovoce, ořech, plochost	vysoký O ₂ při stáčení, nízký SO ₂	inertní plyn, plné nádoby, rychlá práce,

Těkavé kyseliny (VA)	octový tón, pálivost	pomalý start, teplo, kontaminace	chlazení moštu, hygiena, rychlé dokvaše
Brettanomyces	stáj, kůže, kouř	vyšší pH, sudy, dlouhé zrání, nízký	sanitace sudů, dolévání, monitoring, u r
Zastavené kvašení	sladkost, nestabilita, refermentac	nízký YAN, stres teplotou, vysoký	měření YAN, postupné živiny, řízení tepl
Nechtěná MLF	měkčí kyselina, máslo, vyšší pH	nízký SO ₂ , teplo, aktivní bakterie	časné rozhodnutí: buď podpořit a dokon
Redukce (H ₂ S)	sírné, cibule, guma	výživový deficit, příliš čistý mošt,	optimalizace kalů, jemné provzdušnění r

5. Alternativní nádoby: amfory, betonová vejce, velké dřevo




Schéma 1 ke kapitole: Alternativní nádoby: amfory, betonová vejce, velké dřevo



Schéma 2 ke kapitole: Alternativní nádoby: amfory, betonová vejce, velké dřevo

Alternativní nádoby pro vinifikaci a zrání se v posledních letech v Evropě, včetně České republiky, znovu dostávají do popředí jako reakce na unifikaci senzorických profilů a zároveň jako nástroj pro jemné řízení mikrooxigenace, tepelné stability a práce s kaly. Nejčastěji se diskutují tři směry: keramické amfory (včetně qvevri a moderních kameninových „vajec“), betonová vejce a velkoobjemové dřevo (foudres, velké sudy a kádě). Každá z těchto nádob má vlastní fyzikálně-chemické chování: odlišnou propustnost pro kyslík, tepelnou setrvačnost, interakci s kaly a také rozdílné riziko mikrobiální nestability. V praxi nejde o „módni obal“, ale o konkrétní technologickou volbu, která musí navazovat na styl vinaře, hygienu provozu, logistiku sklepa a očekávanou strukturu vína.

Amfory v evropské praxi zahrnují jednak tradiční gruzínské qvevri, jednak moderní keramické nádoby vyráběné v Itálii, Španělsku či Francii. Z technologického hlediska je klíčová jejich porozita a povrchová úprava. Nezasklená keramika umožňuje velmi mírnou, ale kontinuální výměnu plynů, čímž se může podporovat polymerace tříslovin a stabilizace barvy u červených vín bez výrazného aromatického otisku dřeva. Zasklené nebo pryskyřicí ošetřené vnitřní povrchy naopak směřují k téměř inertnímu chování, podobnému nerez, ale se zásadní výhodou vysoké tepelné setrvačnosti. Pro české podmínky je důležité, že amfory lépe vyrovnávají krátkodobé teplotní výkyvy ve sklepech; to je relevantní zejména pro spontánní fermentace, kde prudké přehřátí vede k těkavým kyselinám, zaseknutí kvašení nebo rozvoji reduktivních tónů po opětovném dokvašení.

Z pohledu chemie vína je u amfor často cílený „neutrální“ projev: zachování primární aromaticity odrůdy, ale s vyšší texturou a integrací fenolů. V bílých vínech je typická práce na jemných kalcích, kdy mírná mikrooxigenace a míchání kalů (bâtonnage) zvyšují vnímání plnosti přes uvolňování mannoproteinů a

polysacharidů. Zároveň je třeba pracovat s rizikem zvýšené spotřeby volného SO₂: porézní materiály a větší povrchová plocha mohou urychlit vazbu SO₂ a oxidaci, pokud není dobře řízený přístup kyslíku, hlídané redoxní podmínky a pravidelná analytika (volný/celkový SO₂, rozpuštěný O₂, těkavé kyseliny). U oranžových vín (delší macerace na slupkách) mohou amfory pomoci k jemnější taninové struktuře, ale zároveň vyžadují čistotu suroviny a zvládnuté pH; při vyšším pH roste riziko *Brettanomyces*, zejména pokud se kombinuje nízký SO₂ a delší zrání.

Betonová vejce se v evropských sklepech rozšířila jako kompromis mezi inertním nerezem a sudem: beton má vysokou tepelnou kapacitu a současně umožňuje velmi nízkou, ale stabilní mikrooxigenaci. „Vejce“ navíc podporuje přirozenou konvekci v objemu nádoby. V průběhu fermentace a zrání vzniká díky rozdílu teplot v různých částech nádoby pomalé proudění, které udržuje jemné kaly v suspenzi bez mechanického míchání. V degustační praxi se to projevuje krémovější texturou, lepší integrací kyselin a často i nižším vnímáním ostrosti u odrůd s výraznější kyselinou (např. Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené). Pro české vinaře je zajímavé využití betonových vajec u aromatických odrůd (Muškát moravský, Tramín) v režimu krátkého kontaktu se slupkami, protože nádoba přidá strukturu, aniž by přinesla vanilkové či toastové tóny typické pro nový barik.

Technologicky je u betonu zásadní povrchová úprava. Neošetřený beton může uvolňovat ionty a ovlivnit pH, případně přispívat k nežádoucímu „prašnému“ dojmu, zejména u vín s nižší pufrací kapacitou. Moderní výrobci proto často používají potravinářské nátěry nebo vnitřní polymerní výstelky; tím se ale snižuje přirozená paropropustnost. Vinař si musí zvolit, zda chce maximum „dýchání“, nebo snadnější sanitaci. Čištění betonu je vždy náročnější než u nerez: vyžaduje tlakové mytí, vhodnou alkalickou i kyselou chemii, kontrolu biofilmu a důsledné vysoušení. Pokud zůstane povrch vlhký, roste riziko kontaminace kvasinkami a bakteriemi při dalším naplnění.

Velké dřevo představuje třetí pilíř, který má v Evropě dlouhou tradici (Rakousko, Německo, Alsasko, severní Itálie) a v Česku se vrací zejména u producentů směřujících k delšímu zrání a terroirovému projevu. Na rozdíl od bariku je poměr povrchu ku objemu u velkých sudů výrazně nižší, a proto je extrakce dřevních aromat (vanilin, laktony, toast) menší; dřevo se chová spíše jako „mikrooxidační membrána“ a stabilizátor. To umožňuje budovat strukturu červených vín (Frankovka, Modrý Portugal v ambicióznějších selekcích, Pinot Noir) bez dominantního dřevního podpisu. U bílých vín (Ryzlink vlašský, Chardonnay, Pinot Blanc) může velké dřevo přinést širší střed patra, zvýšit komplexitu přes autolýzu kalů a zároveň zachovat minerální a odrůdový charakter.

Chemicky se u dřeva uplatňuje několik mechanismů: přísun kyslíku přes póry (ovlivňuje polymeraci katechinů a anthokyanů), sorpce některých aromatických látek na stěny sudu a potenciální přínos ellagitanninů. Důležité je, že „dýchání“ velkého dřeva není konstantní veličina; závisí na stáří sudu, vlhkosti sklepa, tloušťce dužin a stupni vyschnutí. Proto je praxe dolévání (ouillage) klíčová: i malé zrcadlo v sudu významně zvyšuje lokální oxidaci a riziko acetifikace. V evropské praxi se obvykle volí intervaly dolévání 1–3 týdny podle teploty a vlhkosti sklepa. U českých sklepů s proměnlivou vlhkostí je dobré kombinovat dolévání s měřením rozpuštěného kyslíku a s pravidelnou senzorickou kontrolou na tóny ořechu, jablek a těkavých kyselin.

Volba nádoby ovlivňuje i průběh malolaktické fermentace (MLF). Beton i dřevo díky mírné mikrooxigenaci a stabilnějším teplotám často podporují hladší náběh MLF u odrůd, kde je žádoucí zjemnění kyseliny jablečné (např. Chardonnay, některé cuvée bílých). U amfor může být situace dvojznačná: pokud je nádoba v chladném sklepe a má nízkou teplotu stěn, MLF se může protahovat, což zvyšuje riziko biogenních aminů a

mikrobiálního rozvoje při nízkém SO₂. Vinařská praxe proto stále častěji kombinuje alternativní nádoby s řízenými inokulacemi *Oenococcus oeni* nebo se strategickým temperováním.

Degustace vín z amfor, betonových vajec a velkého dřeva často ukazuje rozdíly spíše v textuře a integraci než v „aromatu nádoby“. Amfory a beton typicky přinášejí pevnější střed patra, delší dochuť a čistší ovocný profil bez toastu; velké dřevo dodá navíc jemnou kořenitost a větší hloubku, pokud je sud dobře udržovaný. U červených vín bývá častý efekt „uhlazenějších“ taninů bez sladkého dřeva; u bílých vín se projevuje krémovost a stabilnější aromatika při delším zrání na kalech. Zároveň platí, že alternativní nádoba sama o sobě nevyléčí nedostatky hroznů ani hygieny: vyšší pH, nízká kyselina, poškozené bobule či kontaminace ve sklepech se v poréznějších materiálech projeví rychleji.

Pro implementaci v českém a evropském kontextu je vhodné uvažovat i o logistice a ekonomice. Amfory a beton jsou těžké, vyžadují nosné podlahy, manipulační techniku a bezpečné kotvení. Náklady na jednotku objemu bývají vyšší než u nerez, ale nižší provozní náklady mohou plynout z menší potřeby chlazení díky tepelné setrvačnosti. Velké dřevo vyžaduje pravidelnou údržbu, parní sanitaci, kontrolu netěsností a často i vyšší sklepní vlhkost, aby se omezily ztráty odparem. Pro vinaře, kteří chtějí experimentovat bez rizika, je praktické začít s jednou nádobou (např. 800–1200 l amfory nebo 900 l betonové vejce) a vést paralelní šarže se stejnou surovinou v nerez či v sudu; rozdíly se pak hodnotí analyticky (VA, SO₂, DO, barva, fenoly) i senzory na horizontu 6, 12 a 18 měsíců.

V evropském trendu se stále více prosazuje kombinování nádob: například primární fermentace v nerez kvůli hygieně a kontrole teploty, následné zrání na kalech v betonu pro texturu a finální krátká fáze ve velkém dřevě pro mikrooxidaci a stabilizaci. Naopak u oranžových vín se někdy volí fermentace i macerace v amfoře a následné klidné zrání v neutrálním velkém sudu. Cílem není exotika, ale přesné řízení struktury, redoxních podmínek a dlouhodobé stability vína tak, aby výsledná degustace nabízela čitelné terroir, čistotu a vrstevnatost, což je v českém a evropském kontextu klíčové pro odlišení v segmentu naturálních i klasicky vedených vín.

Tabulkové shrnutí:

Praktické srovnání alternativních nádob pro české a evropské vinařství

Nádoba | Typické objemy | Hlavní přínos | Klíčové riziko | Doporučená praxe


Amfory (nezasklená keramika) | 400–2000 l | Neutrální aroma, jemná mikrooxigenace, d | Hygiena porézního povrchu, vyšší spotřeb | Striktní sanitace, pravidelný monitoring

Amfory (zasklená/vyložená) | 300–1500 l | Stabilní teplota, téměř inertní chování, | Menší „dýchání“, riziko reduktivních tón | Kontrola redoxu, případně mikrooxidace/t

Betonové vejce | 600–2500 l | Konvekce kalů, krémová textura, stabilně | Náročnější čištění, možný vliv povrchu n | Volit vhodnou povrchovou úpravu, CIP pos

Velké dřevo (foudre/velký sud) | 1000–10000 l | Mikrooxidace bez dominantního toastu, dl | Nutnost dolévání, riziko VA a acetifikac | Pravidelný ouillage, sklepní vlhkost, pa

Barik (pro srovnání) | 225–500 l | Rychlá aromatická integrace dřeva, výraz | Překrytí terroir, vyšší oxidace u špatně | Používat selektivně, kombinovat s neutrá



Praktické srovnání alternativních nádob pro české a evropské vinařství

Nádoba	Typické objemy	Hlavní přínos	Klíčové riziko	Doporučená praxe
Amfora (nezasklená keran	400–2000 l	Neutrální aroma, jemná m	Hygiena porézního povrch	Striktní sanitace, pravidelný moni
Amfora (zasklená/vyložena	300–1500 l	Stabilní teplota, téměř iner	Menší „dýchání“, riziko red	Kontrola redoxu, případně mikroo
Betonové vejce	600–2500 l	Konvekce kalů, krémová t	Náročnější čištění, možný	Volit vhodnou povrchovou úpravu
Velké dřevo (foudre/velký	1000–10000 l	Mikrooxidace bez dominan	Nutnost dolévání, riziko VA	Pravidelný ouillage, sklepní vlhko
Barik (pro srovnání)	225–500 l	Rychlá aromatická integra	Překrytí terroir, vyšší oxida	Používat selektivně, kombinovat s

6. Snížení alkoholu: technologie, legislativa a senzorické dopady




Schéma 1 ke kapitole: Snížení alkoholu: technologie, legislativa a senzorické dopady




Schéma 2 ke kapitole: Snížení alkoholu: technologie, legislativa a senzorické dopady

Snížování obsahu alkoholu ve víně se v evropském vinařství stalo samostatnou technologickou disciplínou, která reaguje na kombinaci klimatických změn, posunu spotřebitelských preferencí, tlaků na zdravější životní styl a rozšiřující se legislativní rámec pro nízkoalkoholická a nealkoholická vína. V podmínkách střední Evropy, včetně České republiky, se k tomu přidává trend vyšší cukrnatosti hroznů v teplejších ročnících a častější rozhodování o dřívější sklizni, aby se udržela kyselina a odrůdová aromatika. Výsledkem je, že producenti hledají postupy, které umí alkohol cíleně korigovat a současně udržet senzorickou integritu: tělo, aromatickou intenzitu, texturu i stabilitu.

Základní strategii lze rozdělit na tři úrovně: zásahy ve vinici, řízení fermentace a postfermentační fyzikální separace. V praxi se často kombinuje více kroků, protože každý samostatný zásah má limity. Ve vinici lze ovlivňovat cukrnatost prostřednictvím termínu sklizně, vedení listové plochy a vodního režimu. Dřívější sklizeň typicky sníží potenciální alkohol o 0,5–1,5 % obj., ale může přinést „zelenější“ fenoliku u modrých odrůd a řidší střed chuti u bílých. U aromatických odrůd (Muškát moravský, Sauvignon) může být dřívější sklizeň výhodou pro thioly a terpeny, avšak roste riziko neharmonické kyseliny. V české praxi se často využívá i práce s moštem: odkalení, práce s živinami a cílené vedení kvasinek tak, aby se zvýraznila aroma a pocit sladkosti bez zbytkového cukru.

Řízení fermentace nabízí „biologické“ snížení alkoholu, typicky v rozsahu 0,2–1,0 % obj. Principem je odklon části uhlíku z etanolu do jiných metabolitů. U vybraných ne-Saccharomyces kvasinek (např. *Metschnikowia pulcherrima*, *Torulaspora delbrueckii*) lze při sekvenční inokulaci dosáhnout mírně nižšího výtěžku etanolu, ale je nutné hlídat produkci těkavé kyseliny (zejména kyseliny octové), acetaldehydu a případných reduktivních tónů. Alternativou jsou kmeny *Saccharomyces cerevisiae* šlechtěné na nižší alkoholový výtěžek,

avšak i zde se může změnit glycerol, vyšší alkoholy a esterový profil. V evropských podmínkách je klíčové, aby výsledné víno zůstalo stabilní a bez mikrobiálních vad; nižší alkohol totiž snižuje antimikrobiální „polštář“, a tím zvyšuje nároky na hygienu, SO₂ management, filtraci a chlazení.

Nejúčinnější a technologicky nejpředvídatelnější je postfermentační odstraňování alkoholu separačními procesy. V praxi se nejčastěji používá reverzní osmóza (RO) v kombinaci s destilací permeátu, spinning cone column (SCC) a vakuová destilace (včetně variant jako membránová destilace či odparka s tenkou vrstvou). Reverzní osmóza pracuje s tlakem a semipermeabilní membránou, která propouští vodu a nízkomolekulární látky (včetně etanolu), zatímco většina extraktu a polymerních fenolů zůstává v retentátu. Permeát se následně odalkoholizuje (typicky vakuovou destilací) a voda se vrací zpět. Výhodou RO je relativně dobré zachování barvy a tříslovin, nevýhodou je potenciální ztráta části aromatických látek v permeátu a změna rovnováhy kyselin a minerálů. SCC využívá rotující kužely a vakuum pro velmi šetrné oddělení těkavých aromat (nejprve se odebere aromatická frakce), poté se odstraní etanol a aromatická frakce se vrátí. Tím se snižuje senzorická „plochost“, ale proces je investičně náročnější. Vakuová destilace bez předchozí separace může být nejjednodušší, avšak riziko ztráty jemných esterů a thiolů je vyšší.

Legislativně je v EU rozhodující rámec společné organizace trhu s vínem a prováděcí předpisy, které definují povolené enologické postupy. Moderní úpravy umožňují částečnou dealkoholizaci za definovaných podmínek a používají pojmy jako „dealkoholizované“ a „částečně dealkoholizované“ víno. V praxi je důležité sledovat zejména: minimální skutečný alkohol pro kategorii víno (pokud se produkt dostane pod určitou hranici, může se změnit jeho klasifikace), pravidla pro označování (jasné uvedení skutečného obsahu alkoholu, případně doplnění termínu „dealkoholizované“), a návaznost na chráněná označení původu (CHOP/CHZO), kde mohou být specifikace přísnější. V českém kontextu je navíc potřeba sladit postupy s národními předpisy a kontrolní praxí (evidence šarží, dohledatelnost zásahů, analytické protokoly). Pro export je klíčové, že některé mimoevropské trhy mají odlišné definice „non-alcoholic“ (často 0,5 % obj. nebo 0,0 % obj.) a rozdílné požadavky na nutriční deklarace.

Senzorické dopady snižování alkoholu jsou často výraznější než samotná numerická změna. Etanol je nosič aroma, zvyšuje volatilitu určitých složek a přináší sladkost a viskozitu. Když alkohol klesne o 2–4 % obj., typicky se objeví: nižší pocit těla, kratší dochuť, zvýraznění kyselosti a hořkosti, a někdy „vodnatý“ dojem. U červených vín se může změnit vnímání tříslovin: při nižším alkoholu bývá svíravost ostřejší a méně „obalená“. U bílých aromatických vín je nejcitlivější thiolová a esterová složka; ztráty mohou vést k utlumení citrusů a tropického ovoce a k posunu k méně expresivním tónům. Proto je běžná praxe pracovat s návratem aromatických frakcí (SCC), s reduktivním vedením (inertní plyny, nižší teploty) a s korekcemi struktury.

Chemicky se při dealkoholizaci mění rovnováha mezi alkoholem, glycerolem, kyselinami a polysacharidy. Glycerol se někdy cíleně zvyšuje volbou kvasinek nebo fermentačních podmínek, protože posiluje viskozitu a „kulatost“. Je však nutné hlídat, aby zvýšený glycerol nebyl doprovázen vyšší těkavou kyselinou. Strukturu lze podpořit i prací na kalech (batonnage), přidávkem enologických taninů u červených nebo u bílých vín, případně použitím mannoproteinů či arabské gumy (v souladu s povolenými postupy), které zlepšují vnímání plnosti a snižují drsnost. Zároveň klesá rozpustnost některých aromatických složek a mění se rovnováha esterifikace; vína mohou rychleji „uvadnout“, pokud nejsou chráněna před kyslíkem.

Pro stabilitu je kritické řízení SO₂, protože nižší alkohol zvyšuje citlivost na oxidaci i mikrobiální růst. Rozhoduje pH: při vyšším pH je účinný podíl molekulárního SO₂ nižší, a tak u nízkoalkoholických vín často

dává smysl přísnější kontrola pH (např. dřívější sklizeň, případně okyselení tam, kde je povoleno a technologicky vhodné). V českých a moravských podmínkách se u teplých ročníků stále častěji řeší kombinace vyššího pH a vysoké cukernatosti, což je pro nízkoalkoholická vína dvojitá výzva: snížit alkohol a současně udržet mikrobiální bezpečnost. Filtrace (sterilní či velmi jemná) se stává běžnějším krokem, zejména u produktů mířících do retailu s delší distribucí.

Degustačně se osvědčuje hodnotit nízkoalkoholická vína odděleně od klasických stylů, protože očekávání konzumenta je jiné. U „částečně dealkoholizovaných“ vín bývá cílem zachovat typičnost odrůdy a původu, zatímco u „dealkoholizovaných“ se často posiluje aromatický profil (např. výraznější primární aroma) a pracuje se s jemným zbytkovým cukrem či perlivostí pro lepší celkový dojem. Důležitá je také teplota servisu: nižší teplota potlačuje vnímanou kyselost a zvýrazní svěžest; u červených nízkoalkoholických stylů může fungovat lehké nachlazení podobně jako u některých pinotových či frankovkových „easy-drinking“ variant.

Z pohledu praxe ve vinařství je klíčové správně nastavit cílovou redukci alkoholu. Snížení o 0,5–1,5 % obj. bývá nejméně rizikové sensoricky a často se dá zvládnout kombinací vinice a fermentace bez těžkých separačních zásahů. Snížení o 2–4 % obj. už typicky vyžaduje RO nebo SCC, a zde je nezbytné počítat s náklady, ztrátami objemu, logistickou náročností a nutností laboratorní kontroly (alkohol, těkavé kyseliny, volný a celkový SO₂, rozpuštěný kyslík, pH, kyseliny). U exportních šarží je vhodné provádět i sensorickou kontrolu po zátěžových testech (teplo, světlo), protože nízkoalkoholická vína mohou rychleji degradovat.

Celkově platí, že snižování alkoholu je nejúspěšnější tehdy, když je součástí širšího návrhu stylu: od rozhodnutí o sklizni přes kvasnou strategii až po výběr technologie a finální úpravy struktury. V evropském prostoru se navíc stále více propojuje s tématy udržitelnosti: méně alkoholu často znamená nižší energetickou náročnost v distribučním řetězci a lepší sladění s moderní gastronomií. Pro české a moravské vinaře představuje tato oblast příležitost rozšířit portfolio o nové kategorie, aniž by se rezignovalo na typičnost odrůd a na důraz na čistotu a terroirový projev.

Tabulkové shrnutí:

Srovnání přístupů ke snížení alkoholu ve víně (technologie, typické efekty a rizika)

Přístup | Typické snížení (% obj.) | Hlavní výhody | Typická rizika/senzorické změny | Poznámka k praxi v EU

Dřívější sklizeň | 0,5–1,5 | Zachování svěžesti, nižší náklady | Řidší tělo, zelená fenolika, vyšší kysel | Vhodné pro aromatické bílé; hlídat pH a


Sekvenční inokulace ne-Saccharomyces + S | 0,2–1,0 | Jemná korekce, potenciálně vyšší komplex | Riziko VA, změny esterů, nutriční stres | Vyžaduje řízení živin a hygieny; vhodné

Reverzní osmóza + odalkoholizace permeát | 1,5–4,0 | Dobrá kontrola cíle, relativně dobré zac | Ztráty části aromat, posun rovnováhy kys | Často mobilní služby; nutná dokumentace

Spinning cone column (SCC) | 2,0–6,0 | Možnost vrátit aromatickou frakci, šetrn | Vyšší investice, technologická náročnost | Vhodné pro prémiovější nízkoalkoholické

Vakuová destilace (tenkovrstvá/odparka) | 2,0–8,0 | Jednodušší koncept, rychlá redukce alkoh | Výraznější ztráty esterů/thiolů, „vařený“ | Použitelné zejména pro produkty s důrazem

Vliv technologie na ztrátu aromaticity a změnu těla při snížení alkoholu o 3 % obj.



Srovnání přístupů ke snížení alkoholu ve víně (technologie, typické efekty a rizika)

Přístup	Typické snížení (% obj.)	Hlavní výhody	Typická rizika/senzorické změny	Poznámka k praxi v EU
Dřívější sklizeň	0,5–1,5	Zachování svěžesti, nižší	Řidší tělo, zelená fenolika,	Vhodné pro aromatické bílé; hlída
Sekvenční inokulace ne-S	0,2–1,0	Jemná korekce, potenciál	Riziko VA, změny esterů,	Vyžaduje řízení živin a hygieny; v
Reverzní osmóza + odalko	1,5–4,0	Dobrá kontrola cíle, relativ	Ztráty části aromat, posun	Často mobilní služby; nutná dok
Spinning cone column (SC	2,0–6,0	Možnost vrátit aromatickou	Vyšší investice, technolog	Vhodné pro prémiovější nízkoalko
Vakuová destilace (tenkov	2,0–8,0	Jednodušší koncept, rychl	Výraznější ztráty esterů/th	Použitelné zejména pro produkty

7. Obaly a logistika: lehké sklo, PET, plechovky a uhlíková stopa




Schéma 1 ke kapitole: Obaly a logistika: lehké sklo, PET, plechovky a uhlíková stopa




Schéma 2 ke kapitole: Obaly a logistika: lehké sklo, PET, plechovky a uhlíková stopa

Obaly a logistika patří mezi nejrychleji se měnící oblasti vinařského hodnotového řetězce. V evropském a českém prostředí jsou motivátory dvojí: ekonomický tlak (energie, sklo, doprava, vratky) a uhlíková stopa, která se u vína často koncentruje právě do obalu a přepravy. V praxi už nelze obal chápat jen jako „nádobu“; jde o systém, který ovlivňuje stabilitu vína (kyslík, světlo, teplota), senzorku při degustaci, bezpečnost potravin, reklamace i celkový environmentální profil produktu.

Lehké sklo se v Evropě stalo nejviditelnějším krokem ke snížení dopadů. Typická bordó láhev 0,75 l se v minulých dekádách běžně pohybovala okolo 550–650 g, zatímco současná „lightweight“ varianta často míří na 390–460 g. Úspora hmotnosti se přímo promítá do emisí při výrobě skla (tavba, formování) i do emisí z dopravy; zvláště u exportu na delší vzdálenosti. V českých vinařstvích se lehké sklo prosazuje nejrychleji u aromatických bílých a růžových vín určených pro rychlejší konzumaci, kde není marketingová potřeba „těžké“ láhve a zároveň je menší tlak na dlouhodobé zrání. Důležitý je však kompromis: příliš lehká láhev může zvyšovat riziko rozbití v plnicí lince i v distribuci a může hůře snášet tlak u perlivých kategorií. Z hlediska degustace je sklo neutrální a poskytuje vysokou bariéru proti kyslíku; hlavním technologickým rizikem je tedy spíše uzávěr než samotná láhev.

K uzávěrům se váže zásadní část řízení kvality. Přírodní korek je tradiční, v Evropě stále dominantní pro vína s ambicí zrání, ale nese riziko kontaminace 2,4,6-trichloranizolem (TCA) a variabilní přenos kyslíku (OTR). Technologicky stabilnější jsou technické korky a šroubové uzávěry. U lehkého skla se často kombinuje šroubový uzávěr, protože dobře drží nízké OTR a minimalizuje senzorické vady spojené s korkem. Pro reduktivně vyráběná bílá vína (nerez, řízené kvašení, práce s SO₂) je stabilní uzávěr klíčový: příliš nízký přenos kyslíku může vést k reduktivním tónům (sulfidické nuance), příliš vysoký naopak k oxidaci (hnědnutí,

ztráta thiolů a esterů). Praxe v evropských sklepích se proto posouvá k cílenému „designu kyslíkového režimu“: volba uzávěru, řízení rozpuštěného kyslíku při filtraci a stáčení, a volba ochranných plynů (CO₂, N₂) jako součást logistického konceptu.

PET a další plastové obaly jsou ve vinařství citlivé téma. Z environmentálního hlediska může být PET výhodný díky nízké hmotnosti a nižším emisím z přepravy, ale naráží na požadavky na bariéru proti kyslíku a na vnímání kvality. Pro tichá vína je klíčová kyslíková permeabilita stěny a uzávěru: i malé průniky kyslíku mohou během několika měsíců urychlit oxidaci, zrychlit pokles volného SO₂ a změnit aromatický profil. Proto se PET u kvalitnějších vín uplatňuje spíše v krátkých logistických řetězcích, v segmentech „fresh“ (mladá bílá a růžová, letní spotřeba) nebo v on-trade scénářích, kde je prioritou bezpečnost a hmotnost (festivaly, sportovní akce). Technologicky se používají bariérové vrstvy, scavengery kyslíku nebo vícevrstvé preformy, ale tím roste složitost recyklace. V EU se navíc zpřísňují pravidla pro obaly a recyklovaný obsah; vinařství musí počítat s dostupností rPET, certifikací materiálu pro styk s potravinami a s rizikem „taintů“ z recyklátu, které se mohou projevit v senzorce (cizí pachy, zbytkové kontaminanty). Pro degustaci má PET další efekt: rychlejší zahřívání obsahu v ruce a větší propustnost pro aromatické látky v dlouhém čase může měnit vjem; to je důvod, proč PET obvykle není preferován pro vína určená k archivaci.

Plechovky (hliník) se v Evropě rychle rozšiřují u perlivých a nízkoalkoholických variant, vinných stříků a hotových míchaných nápojů na bázi vína. Pro tichá vína je technologickou výzvou ochrana před reakcemi s kovem: používají se vnitřní laky a je nutná kontrola volného SO₂, kyselosti a stability, aby se minimalizovalo riziko sensorických odchylek. Plechovka je velmi dobře recyklovatelná a logisticky efektivní: nízká hmotnost, vysoká stohovatelnost, menší objem „vzduchu“ při přepravě. Na druhou stranu je energeticky náročná výroba primárního hliníku; environmentální profil plechovek je proto výrazně závislý na podílu recyklátu a na místní infrastruktuře třídění. Pro degustaci přináší plechovka specifika: obvykle se nepije z „degustačního“ skla, což mění vnímání aromatiky; u odborných degustací se proto doporučuje víno do sklenky přelít a sledovat i vývoj pěny u perlivých variant.

Při hodnocení uhlíkové stopy je nezbytné oddělit tři složky: výrobu obalu, logistiku (kilometry a způsob přepravy) a ztráty v dodavatelském řetězci (rozbití, reklamace, expirace). U běžné evropské distribuce (např. Morava–Praha, Morava–Berlín) může být obal dominantní položkou u vín, kde je výroba hroznů a vinifikace relativně nízkoemisní (bez intenzivního zavlažování, s optimalizovanou mechanizací). U exportu mimo Evropu se naopak logistika rychle přibližuje nebo překonává obal; významně pomáhá přeprava vína ve velkoobjemových kontejnerech (flexitank, IBC) a stáčení v cílové zemi, což snižuje přepravovanou hmotnost obalu. Evropská praxe však musí řešit konzistenci kvality: víno v bulk logistice je citlivější na teplotní výkyvy, vibrace a kyslík při přepouštění. Zde se uplatňuje chemie vína: správné nastavení volného a celkového SO₂, práce s glutathionem (přirozený antioxidant v moštu a víně), minimalizace kovových katalyzátorů oxidace (Fe, Cu) a volba filtrace tak, aby se snížilo riziko refermentace při současném omezení kyslíkového zatížení.

Teplotní management v logistice je často podceňovaný faktor, který má přímý dopad na senzoru. Vyšší teploty urychlují oxidaci a hydrolýzu aromatických esterů, mohou zesílit vnímání alkoholu a snížit svěžest. Z praktického hlediska je účinnější kombinace: stabilní obal (bariéra a uzávěr), logistické dohody s dopravcem (maximální teploty, skladování mimo přímé slunce), a sekundární obal s izolační funkcí u citlivých zásilek (e-commerce). Přitom sekundární obal také přidává emise i náklady; moderní přístup je měřit a cílit: datalogery v paletách, vyhodnocení reklamací a sensorických auditů po dopravě a následná optimalizace.

Lehké sklo, PET i plechovky se promítají do práce ve sklepě. U lehkého skla je třeba validovat nastavení plničky a dopravníků (tlaky, úchopy, rychlost), minimalizovat rozbití a mikrotrhliny. U PET je zásadní kontrola rozpuštěného kyslíku před stáčením a po něm, a rychlejší obrát zásob. U plechovek je kritická stabilita vína: mikrobiologická čistota, prevence zákalů (proteinová stabilizace u bílých, tartrátová stabilizace), a kompatibilita s lakem. V degustaci se rozdíly mohou projevit i po několika týdnech: například aromatická bílá vína v obalech s vyšším průnikem kyslíku ztrácejí citrusové a květinové tóny, přecházejí do medových a jablečných tónů a roste vjem hořkosti.

Pro česká a evropská vinařství je strategické zavést rozhodování na základě dat: životní cyklus obalu (LCA), míra recyklace v cílovém trhu, reálné dopravní trasy a míra poškození. Marketingové „těžká láhev = kvalita“ postupně ustupuje argumentům o udržitelnosti, ale nesmí se ztratit smysl pro senzorickou a chemickou stabilitu. Nejlepší výsledky přináší kombinace: lehčí sklo s vysokým podílem střepe, optimalizovaná kartonáž, paletizace s vyšší využitelností objemu, a uzávěr s cíleným OTR podle stylu vína. Alternativní obaly (PET, plechovky) dávají smysl tam, kde se potkají tři podmínky: krátký až střední horizont spotřeby, vhodný styl vína (svěží, perlivé, míchané), a kanál, který ocení logistické výhody (on-trade, eventy, e-commerce). V evropském kontextu se navíc vyplatí připravit se na požadavky regulace obalů a na transparentní komunikaci uhlíkové stopy, ideálně podloženou ověřenou metodikou. Vinařství, která propojí technologii výroby s obalovým inženýrstvím a logistikou, budou schopna snížit náklady, zlepšit kvalitu v lahvi či plechovce a zároveň doložit environmentální přínos bez zjednodušujících tvrzení.

Tabulkové shrnutí:

Praktické srovnání obalů pro víno z pohledu kvality, logistiky a provozu ve sklepě

Obal | Typické použití (CZ/EU) | Technologická rizika | Doporučená opatření ve sklepě | Logistické plusy/mínusy

Lehké sklo 0,75 l | Bílá, růžová, část červených; retail i g | Rozbití, mikrotrhliny; citlivost na nast | Validace plničky, kontrola rozpuštěného | + dobrá bariéra; + kompatibilita s tradi


PET 0,75 l | Rychlá spotřeba, eventy, některé on-trad | Permeabilita O₂, rychlejší pokles volného | Minimalizovat DO při stáčení, rychlejší | + nízká hmotnost; + bezpečnost; – omezen

Plechovka Al 250 ml | Perlivá vína, střiky, RTD na bázi vína, | Kompatibilita s lakem, mikrobiologická s | Důsledná sanitace, stabilizace (protein/ | + stohovatelnost; + rychlé chlazení; – v

Bag-in-box 3 l | Domácí spotřeba, gastro výčep, vína po s | Oxidace po otevření omezená, ale citlivá | Plnění pod inertem, kontrola DO, volba f | + nízké emise na litr; + dobré po otevře

Těžké sklo 0,75 l | Prémiové červené, dárkové segmenty | Vyšší emise a náklady; bez přímého přínosu | Používat selektivně, preferovat vysoký p | + prémiové vnímání; – vyšší uhlíková sto

Odhadované emise obalu na 0,75 l vína (EU mix, výroba obalu)



Praktické srovnání obalů pro víno z pohledu kvality, logistiky a provozu ve sklepě

Obal	Typické použití (CZ/EU)	Technologická rizika	Doporučená opatření ve skle	Logistické plusy/mínusy
Lehké sklo 0,75 l	Bílá, růžová, část červená	Rozbití, mikrotrhliny; citlivé	Validace plničky, kontrola	+ dobrá bariéra; + kompatibilita s
PET 0,75 l	Rychlá spotřeba, eventy, r	Permeabilita O ₂ , rychlejší	Minimalizovat DO při stáče	+ nízká hmotnost; + bezpečnost;
Plechovka Al 250 ml	Perlivá vína, stříky, RTD n	Kompatibilita s lakem, mik	Důsledná sanitace, stabiliz	+ stohovatelnost; + rychlé chlazen
Bag-in-box 3 l	Domácí spotřeba, gastro v	Oxidace po otevření omez	Plnění pod inertem, kontro	+ nízké emise na litr; + dobré po c
Těžké sklo 0,75 l	Prémiové červené, dárkov	Vyšší emise a náklady; be	Používat selektivně, prefer	+ prémiové vnímání; – vyšší uhlík

8. Data-driven kontrola kvality: inline senzory, predikce vad a traceability




Schéma 1 ke kapitole: Data-driven kontrola kvality: inline senzory, predikce vad a traceability




Schéma 2 ke kapitole: Data-driven kontrola kvality: inline senzory, predikce vad a traceability

Data-driven kontrola kvality ve vinařství představuje posun od retrospektivních laboratorních rozborů a „degustační korekce“ k průběžnému řízení procesu na základě dat z inline senzorů, prediktivních modelů a jednoznačné traceability šarží. V českém a evropském prostředí, kde se kombinuje tradice s tlaky na stabilní kvalitu, legislativní compliance a efektivitu práce ve sklepech, se tento přístup uplatňuje jak u větších podniků, tak u středních vinařství, která chtějí snížit variabilitu mezi šaržemi a zrychlit reakci na vznikající vady.

Základem je vhodná instrumentace. Inline senzory a at-line měření (v těsné blízkosti procesu) doplňují klasické laboratorní analýzy. Ve fázi příjmu hroznů a zpracování rmutu se uplatní NIR/MIR spektroskopie pro rychlý odhad cukernatosti, kyselin, fenolické zralosti a případně dusíkatých látek (YAN) v moštu. Časté je také měření teploty, hustoty a vodivosti v potrubí, které pomáhá odhalit nežádoucí ředění, špatné promíchání nebo anomálie při odkalu. Pro řízení lisování se používají tlakové a průtokové senzory, které umožňují sledovat výtěžnost a riziko extrakce hrubých fenolů; související datové signály lze přeložit do doporučených profilů lisovacího cyklu.

Ve fermentaci má nejvyšší přínos průběžné sledování teploty, hustoty/°Brix (často pomocí vibračních densitometrů nebo hydrostatických sond), redox potenciálu a rozpuštěného kyslíku. U bílých vín je klíčové minimalizovat oxidační stres a řídit práci s kaly; u červených pak kontrola extrakce a hygieny při maceraci. Inline monitoring umožňuje včas detekovat zpomalující se kvašení (stuck/sluggish fermentation) ještě dříve, než se projeví sensoricky nebo ve zbytkovém cukru. Modely mohou spojit trend hustoty, teploty a dávkování živin s pravděpodobností rizika a nabídnout operátorovi doporučení: úpravu teploty, mikrodávku kyslíku, doplnění komplexních živin či změnu režimu míchání.

Velkým tématem je SO₂ a práce s kyslíkem. Přímé inline měření volné SO₂ je technologicky náročnější a v

praxi se často kombinuje rychlá at-line analýza (enzymatická, amperometrická) s kontinuálním logováním rozpuštěného O₂ a teploty. Pro predikci oxidačního rizika bývá přesnější sledovat kinetiku spotřeby O₂, redox potenciál a historické expozice (přečerpání, filtrace, plnění). Data-driven přístup zde znamená standardizované „kyslíkové rozpočty“ pro jednotlivé operace a šarže. To je zvláště užitečné u aromatických bílých a rosé, kde i krátké přetížení kyslíkem může urychlit ztrátu primárních aromat a zvýšit potřebu korekcí.

Predikce vad se opírá o kombinaci chemických signálů, procesních dat a mikrobiologické hygieny. Typickými cíli jsou těkavé kyseliny, reduktivní vady (H₂S/merkaptany), Brettanomyces a související volatilní fenoly, refermentace v lahvi, zákaly (proteinové, tartrátové), nestabilita barvy a oxidace. Inline senzory samy o sobě často nezměří konkrétní vadu přímo; jejich síla je v časové kontinuitě a v odhalování vzorců. Například riziko těkavých kyselin roste při kombinaci vyšších teplot, dlouhého kontaktu se slupkami při nedostatečné hygieně a nízké hladiny volné SO₂. Redukce se častěji objeví při nízkém redoxu, nízkém dusíku, vysokém zakalení moštu a agresivní práci bez kyslíku. Prediktivní model tak využije datové „otisky“ procesu: rychlost poklesu hustoty, průběh teplotních špiček, dávkování živin, délku stáčení z kalů, a k tomu doplní laboratorní body (YAN, pH, titrační kyseliny, volná/vázaná SO₂, amoniakální dusík).

V evropské praxi se uplatňují zejména dva typy modelů. První jsou fyzikálně-inženýrské (např. model kinetiky kvašení), které jsou interpretovatelné a dobře se validují, druhé jsou statistické a strojové učení (random forest, gradient boosting), které umí pracovat s nelinearitami a interakcemi, ale vyžadují pečlivé řízení kvality dat. Pro vinařství je zásadní, aby model nebyl „černou skříňkou“ bez praktických doporučení. Dobře navržený systém vrací nejen pravděpodobnost vady, ale i hlavní přispívající faktory (např. vysoká teplota, nízký YAN, dlouhá doba bez stáčení) a navrhne preventivní zásah s akceptovatelným dopadem na styl vína.

Klíčová je traceability: propojení hroznů, šarží moštu, kvasných nádob, zásahů enologa, aditiv, filtračních kroků a výsledků laboratorních i senzorických zkoušek. V EU je sledovatelnost daná i legislativou a požadavky na evidenci, ale data-driven pojetí jde dál: umožní zpětně vysvětlit variabilitu a optimalizovat postupy mezi ročníky. V českém prostředí, kde se často pracuje s více tratěmi, odrůdami a malými parcelami, je důležité standardizovat identifikaci šarže a přechody mezi nádobami. Prakticky to znamená digitální evidenci převodů (tank-to-tank), skenování QR/čárových kódů na ventilech či štítcích a automatické logování klíčových parametrů. V ideálním případě se každá operace (přečerpání, síření, odkalení, filtrace, kupáž, stabilizace, plnění) stane „událostí“ s časem, operátorem, cílem a zdrojovou šarží.

Senzorická degustace zůstává nenahraditelná, ale její role se posouvá: od detekce problémů k verifikaci a kalibraci. Data-driven systém pomáhá plánovat degustace smysluplněji, např. cíleně vybírat vzorky s odchylkou v redox profilu nebo s neobvyklým průběhem kvašení. Zároveň umožňuje vytvořit konzistentní senzorický lexikon v panelu: pravidelně ukládat výsledky (intenzity aroma, vady, struktura, harmonie) a propojovat je s analytikou. Vzniká tak model „chemie–proces–vjem“, který je cenný pro školení personálu i pro rozhodování o stylu (např. práce s batonáží, doba ležení na kalech, míra mikrooxidace u červených).

Aby systém fungoval, je nutné řešit integraci dat. Vinařství typicky používá několik zdrojů: sklepní software (evidence šarží), laboratorní LIMS nebo tabulky, datalogging z tanků, případně zařízení na filtraci a plnění. Nejčastější slabinou je nekonzistence názvů šarží, chybějící časové značky a ruční přepis. Doporučit lze jednotný datový model šarže, číselníky odrůd a tratí, a minimální sadu povinných polí pro každou událost. Z technického hlediska se osvědčuje jednoduchá architektura: lokální sběr dat (PLC/IoT brány) do časové databáze, na ní analytická vrstva a nad ní dashboardy pro enologa. Důležitá je validace měření (kalibrace

NIR, kontrola driftu O₂ sond, sanitace průtokoměrů) a řízení přístupů, aby bylo jasné, kdo a kdy provedl zásah.

Konkrétní přínosy se dají vyjádřit provozně. Snížení počtu šarží s nestabilitou (tartrátová, proteinová) díky lepšímu řízení chlazení a přesnějšímu dávkování stabilizačních prostředků. Nižší výskyt reduktivních tónů díky včasným zásahům v rizikových šaržích. U plnění do lahví se využívá monitoring rozpuštěného O₂ před a po plničce a kontrola celkového balicího kyslíku (TPO), což má přímý dopad na trvanlivost aromatiky a vývoj barvy. Traceability zkracuje čas vyšetřování reklamací: místo hledání „co se stalo“ lze rychle zjistit, zda konkrétní šarže prošla stejným filtrem, měla stejnou dávku SO₂, stejný korkový lot nebo stejnou oxygenaci při plnění.

Implementace by měla postupovat po krocích. Nejprve vybrat 3–5 kritických ukazatelů (teplota kvašení, průběh hustoty, rozpuštěný O₂, pH/TA, volná SO₂) a zajistit jejich spolehlivé měření a archivaci. Následně definovat KPI a limity pro alarmy, které odpovídají stylu a technologii daného vinařství (např. maximální TPO při plnění pro aromatické bílé). Teprve potom stavět predikční modely, které se učí na vlastních datech minimálně za 2–3 ročníky, a průběžně je revalidovat při změně kmenů kvasinek, výživy nebo technologických zásahů. Důraz je třeba klást na interpretaci, protože enologická rozhodnutí mají chuťové i ekonomické důsledky.

V českém a evropském kontextu se data-driven kontrola kvality ukazuje jako cesta k vyšší konzistenci bez ztráty terroirového charakteru. Nejde o nahrazení enologa algoritmem, ale o rozšíření jeho „smyslů“: kontinuální pohled do procesů, schopnost včas zasáhnout a možnost zpětně se učit z každé šarže. Kvalita se pak nestává výsledkem jednorázové degustace na konci, ale řízeným výsledkem tisíců drobných rozhodnutí podložených daty.

Tabulkové shrnutí:

Příklady inline/at-line měření a jejich využití pro predikci vad a traceability ve sklepě

Měření | Umístění | Typické rozmezí | Co hlídá | Navazující akce/traceability

Rozpuštěný O₂ | Potrubí, tank, před/po filtraci | 0.05–1.50 mg/l | Oxidace, TPO při plnění | Záznam expozice, úprava inertizace, nast

Teplota | Tank (plášť, vnořená sonda) | 10–30 °C | Riziko VA, tempo kvašení | Automatizace chlazení, audit teplotních

Hustota/°Brix | Tank (inline densitometr) | 1010–1095 g/l | Zasekávání kvašení, konec fermentace | Spuštění alarmu, dokumentace zásahů (živ

NIR (mošt) | Příjem, výpust z lisu | Cukr 160–240 g/l; TA 4.5–9.0 g/l | Nerovnoměrná zralost, potřeba korekcí | Přiřazení parcel, rozhodnutí o odkalu a

Redox potenciál | Tank | -50 až +250 mV | Redukční stres, práce s kaly | Plánování batonáže/okysličení, záznam re

Příklady inline/at-line měření a jejich využití pro predikci vad a traceability ve sklepě

Měření	Umístění	Typické rozmezí	Co hlídá	Navazující akce/traceabilit
--------	----------	-----------------	----------	-----------------------------

Rozpuštěný O ₂	Potrubí, tank, před/po filtra	0.05–1.50 mg/l	Oxidace, TPO při plnění	Záznam expozice, úprava inertiza
Teplota	Tank (plášť, vnořená sond	10–30 °C	Riziko VA, tempo kvašení	Automatizace chlazení, audit tepl
Hustota/°Brix	Tank (inline densitometr)	1010–1095 g/l	Zasekávání kvašení, kone	Spuštění alarmu, dokumentace za
NIR (mošt)	Příjem, výpust z lisu	Cukr 160–240 g/l; TA 4.5–	Nerovnoměrná zralost, po	Přiřazení parcel, rozhodnutí o odk
Redox potenciál	Tank	-50 až +250 mV	Redukční stres, práce s ka	Plánování batonáže/okysličení, za
At-line volná SO ₂	Sklepní laboratoř u tanků	10–45 mg/l	Mikrobiální stabilita, ochra	Dávkování SO ₂ jako událost, vaz