Concepto de Modularización

TEMAS

de la

CLASE

Procedimientos y Funciones


3 Comunicación entre módulos

4 Ejercitación

Concepto de Modularización

Etapas de resolución de un problema por computadora

Problema Solución




Metodología de diseño Top Down

Principio de "Divide y vencerás"

Descomponer el problema en partes (subproblemas) mas simples

Al descomponer un problema se debe tener en cuenta:


- Que cada subproblema resuelva una parte "bien" simple.
- Que cada subproblema pueda resolverse independientemente
- Que las soluciones a los subproblemas deben combinarse para resolver el problema original




¿Cuándo se detiene la descomposición del problema?

Metodología de diseño Top Down

Si retomamos el problema planteado en la clase anterior en el cual el dueño de un supermercado necesita disponer de un informe con los productos que se deben reponer ordenado por proveedor, una posible descomposición bien simple podría ser la siguiente:





Permite distribuir el trabajo

Ventajas de la descomposición del problema

Favorece el mantenimiento correctivo


Facilita la reutilización dentro del mismo problema o en otro similar

Aumenta la legibilidad


Facilita el crecimiento de los sistemas

Retomando el concepto de Modularización

La tarea de Modularizar implica dividir un problema en partes. Se busca que cada parte realice una tarea simple y pueda resolverse de manera independiente a las otras tareas.



Como resultado de la etapa de Diseño se tiene:




Esta etapa no depende del lenguaje de programación que se use...

- Cuales son los módulos
- Cual es el objetivo de cada uno
- Cuales son los datos propios

 Cuales son los datos compartidos con otros módulos.

 Cuales es el conjunto de acciones para alcanzar ese objetivo

Avanzamos a la etapa de Implementación



Procedimientos y Funciones

- Se debe elegir el lenguaje de programación para escribir los algoritmos de cada módulo y la declaración de sus datos
- Los lenguajes de programación ofrecen diversas opciones para implementar la modularización.

Definición del módulo

¿Qué hace el módulo cuando se ejecuta?



- Encabezamiento (Interface)
 - Tipo de módulo
 - Identificación
 - Datos de comunicación
- Declaración de tipos
- Declaración de variables
- Sección de instrucciones ejecutables

Invocación del módulo

¿Qué se hace cuando se quiere usar el módulo?



 Se debe conocer de qué manera se invoca al módulo para que ejecute sus acciones

La invocación puede hacerse mas de una vez

¿Qué ocurre con el flujo de control del programa?

¿Qué tipos de módulos ofrece Pascal?

PROCEDIMIENTOS (PROCEDURE)

FUNCIONES (FUNCTION)

Tienen características comunes, pero ciertas particularidades determinan cual es el mas adecuado para implementar un módulo particular

- ¿El módulo devuelve datos?
 - ¿Cuántos datos devuelve?
 - ¿De qué tipo son los datos que devuelve?
 - •¿Qué tipo de acciones ejecuta el módulo?

¿PROCEDURE?

¿FUNCTION?

¿Cuáles son los aspectos que los diferencian?

- Encabezamiento del módulo
- Invocación
- Lugar donde retorna el flujo de control una vez ejecutado el módulo

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado puede retornar 0, 1 o más valores.

¿Cómo se define el módulo?

Procedure nombre (lista de parámetros formales);
Туре
Var
begin
•
end;

Encabezamiento

Declaración de tipos internos del módulo (opcional)

Declaración de variables internas del módulo(opcional)

Sección de instrucciones

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado puede retornar 0, 1 o más valores.

¿Cómo se invoca el módulo?

```
Program uno;
 procedure Calculo (Parámetros Formales);
 Type
 Var
 Begin
 End;
Begin
  Calculo (parámetros actuales);
End.
```

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado puede retornar 0, 1 o más valores.

Luego de ejecutado el módulo ¿Qué instrucción se ejecuta?

¿Qué ocurre con el flujo de control del programa?

Luego de ejecutado el módulo, el flujo de control retorna a la instrucción siguiente a la invocación del módulo

```
Program uno;
 procedure Calculo (Parámetros Formales);
 Type
  Var
  Begin
  End;
Begin
  Calculo (parámetros actuales);
Énd.
```

Puede ocurrir que un módulo Procedure contenga además, de la declaración de tipos y variables propias, la definición de otros módulos. Se dice que el procedimiento contiene módulos anidados. Por ejemplo:

```
Procedure principal (lista de parametros formales);
Type
Var
Procedure uno (lista de parametros formales);
  begin
  end;
Procedure dos (lista de parametros formales);
  begin
  end;
Var .....
Begin {instrucciones ejecutables del procedure principal}
  uno (parametros actuales);
  dos (parametros actuales);
end;
```

FUNCTION

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado retorna un único valor de tipo simple.

¿Cómo se define el módulo?

Encabezamiento
Declaración de tipos (opcional)
Declaración de variables (opcional)
Sección de instrucciones

FUNCTION

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado retorna un único valor de tipo simple.

¿Cómo se invoca el módulo?

```
Program otro;

Function cubo(Parámetros Formales):integer;
Type
....
Var
Begin
....
End;

Begin
....
write (cubo (parametro actual));
....
End.
```

¿Qué ocurre con el flujo de control del programa?

Luego de ejecutado el módulo, el flujo de control retorna a la misma instrucción de invocación del módulo

FUNCTION

Conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica y como resultado retorna un único valor de tipo simple.


¿Cómo se invoca el módulo?

También puede ocurrir que un módulo function contenga además, de la declaración de tipos y variables propias, la definición de otros módulos procedimientos y/o funciones.

```
Program Ejemplo8;
```

```
¿Qué
imprime el
programa?
```

Esquema general de un programa que utiliza módulos



3 Comunicación entre módulos

Variables globales

Parámetros

Analicemos el alcance de Variables...

```
Program dos;
Var
                      Variables
                      globales
 a, b: integer;
                                             Parámetros
procedure calculo(parámetros formales);
  var
      x: integer;
                    Var b:integer;
  Begin
      x:= 9; a:= 100;
                        b:=0;
      write (x);
  End;
               Variable
Var
                Local del
  h: char;
                programa
Begin
  a := 80;
  b:= a * 2;
  h:= 'A';
  calculo(parámetros actuales);
End.
```

¿Dónde se pueden utilizar a y b?

¿Dónde se puede utilizar x?

¿Dónde se puede utilizar h?

¿Qué pasa si dentro de calculo se declara b: integer?

¿Qué pasa si dentro de calculo se declara b: char?

Variables globales, locales y parámetros

- Variable global: su declaración se hace en la sección de declaración del programa principal, es decir fuera de todos los módulos del programa y podrá ser usada en el programa y en todos los módulos del mismo. Por lo tanto, podrían ser utilizadas para la comunicación entre el programa y los módulos.
- Variable local al módulo: su declaración se hace en un módulo particular y sólo podrá
 → ser usada por ese módulo. Si este módulo contiene a su vez otros módulos, entonces esa variable podría ser también usada por todos los módulos interiores, si está declarada previo a ellos.
- Variable local al programa: su declaración se hace antes de la sección de instrucciones
 → ejecutables del programa y después de la declaración de los módulos del programa. Su uso se limita a la sección de instrucciones ejecutables.
- → Parámetros: son los datos que se utilizarán para la comunicación entre el programa y los módulos, de una manera explícita.

Analicemos el alcance de variables en el siguiente ejemplo...

```
program ejemplo;
var a, b: integer;

procedure uno(parámetros formales);
var c: char;
begin
b:= a * 2;
c:= 'A';
writeln(a, b, c);
a:= tres (parámetros actuales);
end;
```


```
Function tres (parámetros formales): tipo;
var i: integer;
begin
i:= a+b;
uno (parámetros actuales);
tres:= (c+i)/100;
end;
```

```
Var x, y: integer;
begin
  x:= 5; y:= 20 mod 10;
  uno (parámetros actuales);
  a:= tres (parámetros actuales);
  writeln(x, y);
  writeln(a, b);
end.
```

Supongamos que identificamos:

variables locales del módulo

variables "globales"



Teniendo en cuenta el alcance de las variables y la visibilidad de los módulos, analizar:

¿Qué invocaciones son válidas?

¿Es correcta la utilización de las variables en el programa principal?

¿Y en el procedure uno?

¿Y en la function tres?

Alcance de los datos


```
Alcance
de los
```


```
program otroejemplo;
var a, b: integer;
  procedure cuatro (parámetros formales);
   var c: char;
   procedure cinco (parámetros formales);
      var d: real;
      begin
        b := a * 2 + 4; d := 2,5;
        writeln(a, b, c, d);
      end;
  var h: integer;
   begin
     b := a * 2;
     cinco (parámetros actuales);
     c:= 'A';
     writeln(a, b, c, h);
     h:= seis (parámetros actuales);
   end;
```

```
Function seis (parámetros formales): tipo;
begin
  a:= a+b;
  seis:= (a+c)/100;
end;
```

```
Var x, y: integer;
begin
    x:= 5; y:= 20 mod 10;
    cuatro (parámetros actuales);
    cinco (parámetros actuales);
    a:= seis (parámetros actuales);
    writeln(x, y);
    writeln(a, b);
end.
```

Supongamos que identificamos:





Teniendo en cuenta el alcance de las variables y la visibilidad de los módulos, analizar:

¿Qué invocaciones son válidas?

¿Es correcta la utilización de las variables en el programa principal?

¿Y en el procedure cuatro?

¿Y en el procedure cinco?

¿Y en la function seis?

```
Program dos;
                                Variables
Var
                                 globales
 a, b: integer;
procedure calculo;
  var x: integer;
                                   Variable
                                Local del módulo
  Begin
       x:= 9; a:= 100;
       write (x);
  End;
procedure mostrar;
                                   Variable
  var y: char;
                                Local del módulo
  Begin
       y:= 'P';
       a := a + 10;
       write (a);
       write (b);
  End;
Var
  h: char;
                             Variable Local del
Begin
                                programa
  a := 80;
  b:= a * 2;
  h:= 'A';
  calculo;
  mostrar;
  write (a);
End.
```

Datos propios



Variables locales (al módulo y al programa)

Datos compartidos



¿Variables globales?

Desventajas de la comunicación a través de variables globales

- Posibilidad de perder integridad de los datos, al modificar involuntariamente en un módulo alguna variable que luego deberá utilizar otro módulo. ¿Independencia? ¿Reusabilidad?
- Dificultad durante la etapa de la verificación
- Demasiadas variables en la sección de declaración
- Posibilidad de conflicto entre los nombres de las variables utilizadas por diferentes programadores
- Falta de especificación del tipo de comunicación entre los módulos
- Uso de memoria

No se recomienda el uso de variables globales

Se recomienda una solución que combina:

OCULTAMIENTO DE DATOS Y PARAMETROS

- El ocultamiento de datos significa que los datos exclusivos de un módulo o programa NO deben ser "visibles" o utilizables por los demás módulos.
- El uso de parámetros significa que los datos compartidos se deben especificar como parámetros que se trasmiten entre módulos.



Variables locales del

Los datos propios del módulo se declararan locales al módulo Los datos propios del programa se declararan locales al programa

Los datos compartidos se declararán como parámetros.

No nos sirven para la comunicación!!

El parámetro se define como una variable que representa un dato compartido entre módulos o entre un módulo y el programa principal.

Por lo tanto, el dato compartido se especificará como un parámetro que se trasmite entre los módulos.

Del curso de Ingreso se sabe que el dato compartido puede ser un dato de entrada al módulo, un dato de salida del módulo o bien un dato de entrada y salida del módulo.

¿Cómo se implementan los parámetros en Pascal?

Parámetros

PARAMETROS



POR VALOR

datos de entrada al módulo



POR REFERENCIA

- > datos de salida
- datos de entrada y salida del módulo

Parámetros en Pascal Un parámetro por valor es un dato de entrada que significa que el módulo recibe una copia de un valor proveniente de otro módulo o del programa principal.

Con este dato el módulo puede realizar operaciones y/o cálculos, pero fuera del módulo ese dato NO reflejará cambios.

Parámetro por valor


```
Program ejemplo1;
Procedure uno((x:integer);
  Begin
    x := x+1;
    write (x);
  End;
                                             ejemplo1
var num: integer;
                                             num=9
Begin
  num:=9;
 uno (num);
  write (num);
End.
                     ¿Qué valores
                       imprime?
                                                Memoria
```

Un parámetro por referencia es un dato de salida o entrada/salida que contiene la dirección de memoria donde se encuentra la información compartida con otro módulo o programa que lo invoca.

El módulo que recibe este parámetro puede operar con la información que se encuentra en la dirección de memoria compartida y las modificaciones que se produzcan se reflejarán en los demás módulos que conocen esa dirección de memoria compartida.

Parámetro por referencia

```
Program ejemplo2;
Procedure dos (var x:integer);
  Begin
    x := x+1;
    write (x);
  End;
var num: integer;
Begin
  num:=9:
 dos (num);
  write (num);
End.
                    ¿Qué valores
                      imprime?
```



```
Program ejemplo1;
                                            Program ejemplo2;
                                           Procedure dos (var x:integer);
Procedure uno((x:integer);)
   Begin
                                              Begin
    x := x+1;
                                                x := x+1;
    write (x); {1}
                                               write (x); \{3\}
   End;
                                              End;
var num: integer;
                                            var num: integer;
Begin
                                            Begin
   num:=9:
                                              num:=9:
  (uno (num);
                                              dos (num);
   write (num); {2}
                                              write (num);
                                                               {4}
! End.
                                            End.
 En \{1\} se muestra 10 como valor de x
                                            En \{3\} se muestra 10 como valor de x
```

En $\{2\}$ se muestra 9 como valor de x

En $\{4\}$ se muestra 10 como valor de x

¿Cómo se explican los valores que se imprimen?

Consideraciones...

Un parámetro por valor debe ser tratado como una variable local del módulo.

La utilización de este tipo de parámetros puede significar una utilización importante de memoria.

Los parámetros por referencia en cambio operan directamente sobre la dirección de la variable original, en el contexto del módulo que llama.

Esto significa que no requiere memoria local.

Variables globales

- Posibilidad de perder integridad de los datos, al modificar involuntariamente en un módulo alguna variable que luego deberá utilizar otro módulo
- Posibilidad de conflicto entre los nombres de las variables utilizadas por diferentes programadores
- Dificultad durante la etapa de la verificación

Parámetros

Los módulos no pueden afectar involuntariamente los datos de otros módulos. ¡Independencia! ¡Reusabilidad!

Variables globales

VS

Parámetros

Demasiadas variables en la sección de declaración

Falta de especificación del tipo de

comunicación entre los módulos

Uso de memoria



Se reduce significativamente la cantidad de variables globales



Permite distinguir el tipo de comunicación



Los parámetros por referencia no utilizan memoria local



El uso de parámetros por valor puede significar una importante utilización de memoria local

COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE MODULOS Y PROGRAMA



7

VARIABLES GLOBALES

PARAMETROS

No recomendables para la comunicación!!

Por valor

Por referencia

En resumer

Cuando se invoca a un módulo se deben tener cuenta las restricciones propias del lenguaje de implementación. En Pascal:

- La invocación al módulo (parámetros actuales)
- La interface del módulo (parámetros formales)
- Los parámetros actuales y formales



Deben coincidir en cantidad y tipo de dato

Se relacionan 1 a 1

Consideraciones generales

```
Program ejemplo3;
Procedure Calcular (x, y: integer;
         var suma, prod: integer);
begin
  suma:= x + y;
  prod := x * y;
end;
 Var val1, val2, s, p: integer;
 Begin
    Calcular (6, 17, s, p);
    val1:= 10; val2:= 5;
    Calcular (val1, val2, s, p);
    Calcular (23, val2, 14, p);
 End.
```

¿Qué imprime en cada sentencia write para la siguiente secuencia?

```
Program ejemplo7;
procedure calcular ( n: integer; var cant, aux: integer);
Begin
  cant := cant + 1;
  if (n \mod 2 = 0) then aux := aux+1;
end;
Var
   a,c, num: integer;
begin
  writeln ('a= ',a, ' c= ', c);
 writeln;
 c:=0;
  a := 0:
 write ('Ingrese un numero (para finalizar 24): ');
 readln (num);
 while (num <> 24) do begin
   calcular (num, c, a);
   write ('Ingrese un numero (para finalizar 24): ');
   readln (num);
  end;
  writeln;
 writeln ('a= ',a, ' c= ', c);
  readln;
end.
```

Ejercitación

```
Program Ejemplo4;
 procedure Imprimir (var a:integer; b: integer; c: integer);
 begin
    writeln ('a= ', a, ' b= ', b, ' c= ', c);
   writeln;
   a := 10;
   c := a + b;
    b := b * 5;
   writeln ('a= ', a, ' b= ', b, ' c= ', c);
   writeln;
end;
var x, v, z: integer;
begin
 y := 6;
 z := 5;
 writeln ('x= ', x, ' y= ', y, ' z= ', z);
 writeln;
  imprimir (x, y, z);
  writeln ('x= ', x, ' y= ', y, ' z= ', z);
  readln;
                                          x= 0 y= 6 z= 5
end.
                                          a= 0 b= 6 c= 5
```

a= 10 b= 30 c= 16

x= 10 y= 6 z= 5

Ejercitación