





Inter-VLAN Routing

Andreas Grupp

Andreas.Grupp@fbu-rpt.de

Carina Haag

haag.c@lanz.schule

Tobias Heine

tobias.heine@springer-schule.de


Uwe Thiessat

uwe.thiessat@gbs-sha.de

Was ist Inter-VLAN-Routing? Ein Überblick!



Netzwerkverkehr von einem VLAN in ein anderes VLAN weiterzuleiten wird als Inter-VLAN-Routing bezeichnet!



Router-on-a-Stick – eine Übersicht




R1 benötigt sogenannte Subinterfaces, für jedes VLAN ein separates.

SubInterface	VLAN	IP Address
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.99	99	192.168.99.1/24

S1 und S2 VLAN und Trunking:

1. VLANs erstellen und benennen

- 2. Das Management Interface erstellen
- 3.Die Accessports konfigurieren
- 4. die Trunkingports konfigurieren



Die PCs und auch die Management Interfaces verwenden als Default Gateway die zum VLAN passende Router IP-Adresse!

Das ganze konfigurieren:



cisco

Router-on-a-Stick konfigurieren – alles auf einmal!

```
Networking
Academy
```

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name LAN10
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name LAN20
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management
S1(config-vlan)# exit
```

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot10 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
```

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
S1(config)# interface fa0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# end
```

```
S1(config)# interface fa0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
```

```
G0/0/1 Trunk links

192.168.99.2/24 192.168.99.3/24
F0/1 F0/1 S1
F0/6 F0/18

PC1
PC2

192.168.10.10/24
Gateway: 192.168.10.1
VLAN 10 VLAN 20
```


```
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip add 192.168.99.2 255.255.255.0
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)# exit
S1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

Nicht S2(config)# vlan 10 Vergessen! S2(config-vlan)# name LAN10 S2(config-vlan)# exit S2(config)# vlan 20 S2(config-vlan)# name LAN20 S2(config-vlan)# exit S2(config)# vlan 99 S2(config-vlan)# name Management S2(config-vlan)# exit S2(config)# S2(config)# interface vlan 99 S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0 S2(config-if)# no shut S2(config-if)# exit S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1 S2(config)# interface fa0/18 S2(config-if)# switchport mode access S2(config-if)# switchport access vlan 20 S2(config-if)# no shut S2(config-if)# exit S2(config)# interface fa0/1 S2(config-if)# switchport mode trunk S2(config-if)# no shut S2(config-if)# exit

Funktionalität und Konfigurationen überprüfen



Rl# show ip interface brief include up				
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	YES unset	t up	up
Gi0/0/1.10	192.168.10.1	YES manua	al up	up
Gi0/0/1.20	192.168.20.1	YES manua	al up	up
Gi0/0/1.99	192.168.99.1	YES manua	al up	up



```
R1# show ip route | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10

L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10

192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.20

L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.20

192.168.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.99

L 192.168.99.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.99
```

R1# show interfaces g0/0/1.10 GigabitEthernet0/0/1.10 is up, line protocol is up Hardware is ISR4221-2x1GE, address is 10b3.d605.0301 Description: Default Gateway for VLAN 10 Internet address is 192.168.10.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation 802.10 Virtual LAN, Vlan ID 10. ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

S1# show i	nterfaces trunk			
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Fa0/5	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on	trunk		
Fa0/1	1-4094			
Fa0/5	1-4094			
Port	Vlans allowed an	d active in man	agement domain	
Fa0/1	1,10,20,99			
Fa0/5	1.10.20.99			

Inter-VLAN-Routing mittels Layer 3 Switch



Router-on-a-Stick ist nur schwierig für größere Netzwerke skalierbar. In sehr großen moderne Netzwerken werden daher Layer 3 Switches verwendet um Inter-VLAN-Routing zu konfigurieren.

Durch hardwarebasiertes Switching ist die Paketverarbeitungsrate höher als bei Routern.


Unter Anderem kann ein L3 Switch folgendes:

* Von einem VLAN zu einem anderen routen, indem mehrere SVIs (switched virtual interfaces) verwendet werden.

* aus einem L2 switchport ein L3 Interface zu machen (routed port). Dieser ist vergleichbar einem physikalischen

Router Interface eines Cisco IOS Routers

L3 Switch SVIs werden genau so angelegt wie L2 Switch Management SVIs. Für jedes zu routende VLAN wird ein SVI angelegt.



Inter-VLAN-Routing mit L3 Switch konfigurieren



1. VLANs kreieren:

D1(config)# vlan 10
D1(config-vlan)# name LAN10
D1(config-vlan)# vlan 20
D1(config-vlan)# name LAN20
D1(config-vlan)# exit

2. SVI VLAN Interfaces kreieren:


```
D1(config)# interface vlan 10
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.10.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
D1(config-if)# exit
D1(config)#
D1(config)# int vlan 20
D1(config-if)# description Default Gateway SVI for 192.168.20.0/24
D1(config-if)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shut
```

3. Access Ports konfigurieren:

```
D1(config)# interface GigabitEthernet1/0/6
D1(config-if)# description Access port to PC1
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 10
D1(config-if)# exit
D1(config)#
D1(config)# interface GigabitEthernet1/0/18
D1(config-if)# description Access port to PC2
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 20
D1(config-if)# exit
```

4. Routing einschalten:

D1(config)# **ip routing** D1(config)#




Funktionalität von L3 Switch Inter-VLAN-Routing überprüfen



```
C:\Users\PC1> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet0:
   Connection-specific DNS Suffix . :
   Link-local IPv6 Address : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6
   IPv4 Address : 192.168.10.10
   Subnet Mask : 255.255.255.0
   Default Gateway : 192.168.10.1
```

```
C:\Users\PC1> ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```



D1# show run

D1# show vlan




Routing mit einem L3 Switch



Sollen VLANs durch andere Layer 3 Geräte erreichbar sein können, dann müssen diese über dynamisches oder statisches Routing angeboten werden.


Hierzu wird mindestens ein **routed port** auf dem L3 Switch konfiguriert. Dies geschieht indem ein L2 port mit dem Befehl **no switchport** zum L3 Port geändert wird. Nun kann dieser Port wie ein herkömmlicher Routerport konfiguriert werden.





Routing Konfiguration auf einem Layer 3 Switch





Fehlersuche bei Inter-VLAN-Routing – typische Probleme



Fehlerart	Lösungsweg	Wie überprüfen
Fehlende VLANs	neu- oder wiedererstellenHostport dem richtigenVLAN zuweisen	show vlan (brief) show interfaces switchport ping
Trunkport Probleme	trunks korrekt konfigurierenist der port ein trunkport und aktiviert?	show interfaces trunk show running-config
Accessport Probleme	 dem Access Port das passende VLAN zuweisen ist der Port ein Accessport und aktiviert? Host für das falsche Subnet konfiguriert 	show interfaces switchport show run interface ipconfig
Router Konfigurations- probleme	 falsche Subinterface Ipv4 Adresse konfiguriert Subinterface mit der falschen VLAN ID versehen 	show ip interface brief show interfaces show ip route




Fehlerbeispiele für Router-on-a-Stick



Subinterface	VLAN	IP Address
G0/0/0.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/0.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/0.30	99	192.168.99.1/24

Sind die Accessports dem richtigen VLAN zugeordnet?





Praxisübungen



- 4.2.7 PT Configure Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing
- 4.2.8 Lab Configure Router-on-a-Stick Inter-VLAN Routing
- 4.3.8 PT Configure Layer 3 Switching and Inter-VLAN Routing
- 4.4.8 PT Troubleshoot Inter-VLAN Routing
- 4.4.9 Lab Troubleshoot Inter-VLAN Routing
- 4.5.1 PT Inter-VLAN Routing Challenge
- 4.5.2 Lab Implement Inter-VLAN Routing
- 4.5.4 Module Quiz Inter-VLAN Routing



Fragen?