


Wiederholung VLAN-Trunks




Trunk-Ports vs. vs. Access-Ports (Ports zu einem Endgerät; nur genau einem VLAN zugeordnet)






Tagging findet nur zwischen den Switches statt! Wenn Frame aus Access-Port zu einem Endgerät rausgeht, geht wieder ganz normales Ethernet-Frame raus. (Nur die Switches müssen die VLANs kennen → Zuordnung über die Ports.)



Wie Trunk in PT einrichten? Beispielnetzwerk:



Access-Ports sind im Beispiel bereits VLANs zugeordnet:

Switch#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
20	VLAN0020	active	Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20
99	native	active	
_1.)	Welshe Parametu mūssun fes	tgelegt i	verden?
-t	Buide Ports als Trunkports	konfigu	11'c cm
-0	Festlegen, welche VLANS an	f dem Ti	runk transporticut worden
t	Festlegen, wie mit "unt	agged T	raffor en verfahren øst

Welde Befehle worden	burotigt?
Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus für SVI.	S1(config)# interface interface_id
Erzwingen Sie die Umstellung der Verbindung zu einem Trunk.	S1(config-if)# switchport mode trunk
Geben Sie ein anderes VLAN als natives VLAN für ungetaggte Frames bei 802.1Q-Trunks an.	S1(config-if)# switchport trunk native vlan vlan_id
Fügen Sie die VLANs hinzu, die auf diesem Trunk zugelassen sind.	S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list

3.) Nic	e 2 know
-> Ci200	,- Switches behavischen DTP (Dynamic Trunking Protocol),
dah	s-Switches behavischen DTP (Dynamic Trunking Protocol), is beomet der Trunk oft schon austande, wehn eine Saite isit konfignisat wurde.
expl	int konfigurat wurde.
- Per	default sind alle VLANs and whem Trunk exlaubt!
wodz o-	interfaces trunk zeigt Status aller Trunks auf Switch

Praxishinweise:

- VLAN-Kurzübersicht: show vlan brief
- Keine Leerzeichen bei der Liste der VLANS, die zum Trunk-Port gehören sollen.

Sicherheitshinweis: DTP besser standardmäßig deaktivieren.


Inter-VLANs: Wie VLANs miteinander verbinden?

Bereits gelernt:


- Für jedes VLAN wird ein eigenes IP-Netz betrieben
- Router verbinden IP-Netze

Ergo: Router verbinden auch VLANs miteinander

Möglichkeit 1: Umständlich (Legacy)




Möglichkeit 2: "Router on a Stick"




Logisch hier nicht anders als bei Möglichkeit 1.

Der Unterschied zu Möglichkeit 1 ist aber, dass wir anstatt zweier realer Interfaces nur noch ein Interface nehmen wollen. Dieses reale Interface unterteilen wir jetzt in zwei virtuelle Subinterfaces:



Beispiel



```
R1>ena
Ri#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1 (config) #int
R1(config)#interface gig
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#enc
R1(config-subif) #encapsulation ?
 dot1Q IEEE 802.1Q Virtual LAN
R1(config-subif)#encapsulation do
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q
% Incomplete command.
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q ?
 <1-4094> IEEE 802.1Q VLAN ID
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif) #ip add
R1(config-subif) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #no shu
R1(config-subif) #no shutdown
```

No shutdown hier überflüssig. Subinterfaces kann man nicht unabhängig vom Interface ausschalten. Schalten sich automatisch mit dem Interface ein.

