

个推 IOS SDK 1.3.2 接口 API

目录

个推 IOS SDK 1.3.2 接口 API	1
◆ SDK 方法说明:	2
1. 启动个推 SDK	
2. 停止个推 SDK (已经弃用)	
3. 销毁个推 SDK	
4. 提交 APNS 注册后返回的 devicetoken	3
5. 根据 payloadId 取回推送消息	3
6. 设置用户标签	
7. 绑定用户别名	5
8. 解绑用户别名	5
9. SDK 发送上行消息结果	6
10. 是否允许 SDK 后台运行	6
11. 恢复 SDK 运行	
12. SDK 地理围栏功能,设置地理围栏是否运行	
13. 获取 SDK 系统版本号	
14. 获取 clientid	
15. 获取 status	
16. 设置处理显示的 AlertView 是否随屏幕旋转	
17. 设置关闭推送模式	
18. 上行第三方自定义回执 actionid	9
◆ SDK Delegate 回调接口:	10
1. SDK 登入成功返回 clientId	10
2. SDK 通知收到个推推送消息	10
3. SDK 通知发送上行消息结果	11
4. SDK 遇到错误消息返回 error	11
5. SDK 运行状态通知	11
6. SDK 设置关闭推送模式回调	12



◆ SDK 方法说明:

1. 启动个推 SDK

+ (void)startSdkWithAppId:(NSString *)appid appKey:(NSString *)appKey appSecret:(NSString *)appSecret delegate:(id<GeTuiSdkDelegate>)delegate; // 启动 SDK,该方法需要在主线程中调用

参数:

appid:个推登记应用的 appid appKey:个推登记应用的 appKey appSecret:个推登记应用的 appSecret

delegate:推送消息回调接口

说明:

appid、appKey 和 appSecret 必须正确,否则会导致推送消息无法接收。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk startSdkWithAppld:kGtAppld appKey:kGtAppKey appSecret:kGtAppSecret delegate:self];
// 通过 appId、 appKey、appSecret 启动 SDK,注:该方法需要在主线程中调用

2. 停止个推 SDK (已经弃用)

+ (void)stopSdk; // 停止 SDK, 并且释放资源, 该方法已经弃用

说明:

停止 SDK, 并且释放资源。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk stopSdk]; // 停止 SDK



3. 销毁个推 SDK

+ (void)destroy; // 销毁 SDK, 并且释放资源

说明:

销毁 SDK,并且释放资源

头文件: GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk destroy]; // 销毁 SDK

4. 提交 APNS 注册后返回的 devicetoken

+ (void)registerDeviceToken:(NSString *)deviceToken; // 注册 DeviceToken

参数:

deviceToken:APNS 返回的 client 标识。

说明:

个推服务需要使用 APNS 来辅助推送消息,如果不提交 deviceToken,会导致推送功能不正常。请在收到后将 deviceToken 字符取出后调用这个接口提交 deviceToken。具体实现请参考 Demo 工程。如果注册 APNS 失败导致无法获取 deviceToken,仍然需要上传空的 deviceToken,个推服务器在应用离线的时候将不会发送 APNS。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

5. 根据 payloadId 取回推送消息

+ (NSData *)retrivePayloadById:(NSString *)payloadId; // 根据 payloadId 取回 Payload

参数:

payloadId:接收的推送消息的 id,如果 id 不正确,将无法取到消息内容。



返回值:

无法取到消息内容,返回 nil。

说明:

- 1.该接口需要配合 GeTuiSdkDelegate 中
- -(void)GeTuiSdkDidReceivePayload:(NSString *)payloadId andTaskId:(NSString*) taskId andMessageId:(NSString*)aMsgId fromApplication:(NSString *)appId; 🗉 调接口使用,通过 payloadId 取回收到的 Payload 数据,具体事项可参考 Demo_o
- 2. SDK 仅保持 5 天内的消息,请及时获取。已获取的消息无法再次获取。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

```
// [4]: 收到个推消息
NSData *payload = [GeTuiSdk retrivePayloadByld:payloadId];
NSString *payloadMsg = nil;
if (payload) {
       payloadMsg = [[NSString alloc] initWithBytes:payload.bytes
                                                  length:payload.length
                                                encoding:NSUTF8StringEncoding];
```

6. 设置用户标签

+ (BOOL)setTags:(NSArray*)tags; // 给用户打标签,后台可以根据标签进行推送

参数:

}

tags:NSString 的对象数组,不能为 nil。只能包含中文字符、英文字母、0-9、 空格、+-*.的组合。

返回值:

如果 tags 参数不合法,返回 NO。

说明:

给用户打标签,可以在个推后端根据标签内容做差异化推送。具体请询问技术 支持。会覆盖上一次的调用结果。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

NSString *tagName = @"个推,推送,iOS";



```
NSArray *tagNames = [tagName componentsSeparatedByString:@","];
if (![GeTuiSdk setTags:tagNames]) {
        UIAlertView *alertView = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Failed"
message:@"设置失败" delegate:nil cancelButtonTitle:@"OK" otherButtonTitles:nil];
        [alertView show];
}
```

7. 绑定用户别名

+ (void)bindAlias:(NSString *)alias; // 绑定别名功能:后台可以根据别名进行推送

参数:

alias:别名名称:长度 40 字节,支持中、英文(区分大小写)、数字以及下划线。

说明:

- 1、同一个别名最多绑定 10 个 ClientID (适用于允许多设备同时登陆的应用),当已绑定 10 个 ClientID 时,再次调用此接口会自动解绑最早绑定的记录:
- 2、当 ClientID 已绑定了别名 A, 若调用此接口绑定别名 B, 则与别名 A 的绑定 关系会自动解除;
- 3、此接口与 unBindAlias 一天内最多调用 100 次,两次调用的间隔需大于 5s:

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk bindAlias:@"个推"];

8. 解绑用户别名

+ (void)unbindAlias:(NSString *)alias;

参数:

alias:别名名称: 长度 40 字节,支持中、英文(区分大小写)、数字以及下划线。

说明:

- 1、此接口与 bindAlias 一天内最多调用 100 次,两次调用的间隔需大于 5s;
- 2、只能解绑当前手机 ClientID 与别名的关系,不能解绑其他手机上 ClientID 与别名的关系;



头文件: GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk unbindAlias:@"个推"];

9. SDK 发送上行消息结果

+ (NSString *)sendMessage:(NSData *)body error:(NSError **)error;

参数:

body: 发送数据, error: 如果发送错误给出错误消息。 返回: 如果发送成功返回 messageid, 发送失败返回 nil。

该方法回调用 - (void)GeTuiSdkDidSendMessage:(NSString *)messageId

result:(int)result;

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk sendMessage:[content dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding] error:&err];

10. 是否允许 SDK 后台运行

+ (void)runBackgroundEnable:(BOOL)isEnable;

参数:

isEnable

说明:

SDK 支持当 APP 进入后台后,个推是否运行。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk runBackgroundEnable:YES];



11. 恢复 SDK 运行

+ (void)resume; // 该方法需要在主线程中调用

说明:

IOS7 以后支持 Background Fetch 方式,后台定期更新数据。 该接口需要在 Fetch 起来后被调用,保证 SDK 数据获取。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk resume];

12. SDK 地理围栏功能,设置地理围栏是否运行

+ (void)lbsLocationEnable:(BOOL)isEnable andUserVerify:(BOOL)isVerify;

说明:

本功能为使用个推 2.0 智能标签和个推 3.0 应景推送的必选功能,建议勾选

参数:

isEnable: 设置地理围栏功能是否运行

isVerify: 设置是否 SDK 主动弹出用户定位请求

头文件: GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk lbsLocationEnable:YES andUserVerify:YES];

13. 获取 SDK 系统版本号

+ (NSString *)version;

说明:

返回系统版本号

头文件:

GeTuiSdk.h



示例:

[GeTuiSdk version];

14. 获取 clientid

+ (NSString *)clientId;

说明:

sdk 登入成功后返回 clientid

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk clientId];

15. 获取 status

+ (SdkStatus)status;

说明:

返回 sdk 的运行状态

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk status]

16. 设置处理显示的 AlertView 是否随屏幕旋转

+ (void)setAllowedRotateUiOrientations:(NSArray *)orientations;

参数:

orientations:支持的屏幕方向列表,具体值请参照 UIInterfaceOrientation(From iOS SDK)

说明:

设置为与您的应用中 shouldAutorotateToInterfaceOrientation 中相同的参数,这样不会因为推送消息弹框导致您的 UI 意外旋转到不希望的模式。



头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk setAllowedRotateUiOrientations:@[[NSNumber numberWithInt:UIInterfaceOrientationPortrait]]];

注意:

如果不关心 UI 方向,不要调用这个方法。

17. 设置关闭推送模式

+ (void)setPushModeForOff:(BOOL)isValue;

参数:

isValue:设置关闭推送模式功能,YES.关闭推送 NO.开启推送。

该方法会回调- (void)GeTuiSdkDidSetPushMode:(BOOL)isModeOfferror:(NSError*)error;

说明:

客户端可以关闭服务器的推送功能,当该功能为"YES"后,服务器将不给该客户端发推送消息,默认该功能为"NO"。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

[GeTuiSdk setPushModeForOff:NO];

18. 上行第三方自定义回执 actionid

+ (BOOL)sendFeedbackMessage:(NSInteger)actionId taskId:(NSString *)taskId msg Id:(NSString *)msgId;

参数:

actionId: 用户自定义的 actionid, int 类型, 取值 90001-90999。

taskId: 下发任务的任务 ID。

msgId: 下发任务的消息 ID。

返回值: BOOL, YES 表示该命令已经提交,NO 表示该命令未提交成功。注:该结果不代表服务器收到该条命令

该方法需要在回调方法



"GeTuiSdkDidReceivePayload:andTaskId:andMessageId:andOffLine:fromApplica tion:" 使用。

说明:

上行用户在个推开发者网站中的自定义事件,统计 App 中接受到消息数。

头文件:

GeTuiSdk.h

示例:

// 汇报个推自定义事件

[GeTuiSdk sendFeedbackMessage:90001 taskId:taskId msgId:aMsgId];

◆ SDK Delegate 回调接口:

1. SDK 登入成功返回 clientId

- (void)GeTuiSdkDidRegisterClient:(NSString *)clientId;

参数:

clientId:标识用户的 clientId

说明:

启动 GeTuiSdk 后,SDK 会自动向个推服务器注册 SDK, 当成功注册时,SDK 通知应用注册成功。

注意:

注册成功仅表示推送通道建立,如果 appid/appkey/appSecret 等验证不通过,依然无法接收到推送消息,请确保验证信息正确。

2. SDK 通知收到个推推送消息

(void)GeTuiSdkDidReceivePayload:(NSString *)payloadId andTaskId:(NSString *)taskId andMessageId:(NSString *)aMsgId andOffLine:(BOOL)offLine fromApplication:(NSString *)appId;

参数:

payloadId:代表推送消息的唯一 id



taskId:推送消息的任务 id

aMsgId: 推送消息的 messageid

offLine:是否是离线消息,YES.是离线消息

appld:应用的 appld

说明:

SDK 会将推送消息在本地数据库中保留 5 天,请及时取出(See retrivePayloadById:),取出后消息将被删除。

3. SDK 通知发送上行消息结果

- (void)GeTuiSdkDidSendMessage:(NSString *)messageId result:(int)result;

参数:

messageId:sendMessage:error:返回的 id result:成功返回 0

说明:

当调用 sendMessage:error:接口时,消息推送到个推服务器,服务器通过该接口通知 sdk 到达结果, result 为 0 说明消息发送成功。

4. SDK 遇到错误消息返回 error

- (void)GeTuiSdkDidOccurError:(NSError *)error;

参数:

error: SDK 内部发生错误,通知第三方,返回错误。

5. SDK 运行状态通知

- (void)GeTuiSDkDidNotifySdkState:(SdkStatus)aStatus;

参数:

aStatus:返回 SDK 运行状态

说明:

状态定义如下 typedef enum { SdkStatusStarting, // 正在启动 SdkStatusStarted, // 启动



SdkStatusStoped // 停止 } SdkStatus;

6. SDK 设置关闭推送模式回调

- (void)GeTuiSdkDidSetPushMode:(BOOL)isModeOff error:(NSError *)error;

参数:

isModeOff: 关闭模式, YES.服务器关闭推送功能 NO.服务器开启推送功能

error: 错误回调,返回设置时的错误信息

UnAuthenticated: SDK 未认证

AppKeyOrAppSecretInvalid: appKey 或 appSecret 无效

AppIdInvalid: appId 无效

CidMissing: cid 丢失

PushModeError: 模式错误 FrequencyOverrun: 频率超限 ConnectionLost: 连接丢失/离线 TimeoutError: 请求超时(15s)

CallFrequentlyError: 调用太频繁(1s 只能调用一次)

说明:

当调用 setPushModeForOff:接口时,设置推送到个推服务器,服务器通过该接口通知 sdk 到达结果, error 为 nil 说明消息发送成功。