Лекция 7. Межпроцессное взаимодействие Операционные системы

18 ноября 2016 г.

Обзор средств

Средства межпроцессного взаимодействия

- Общие объекты ядра: файлы, примитивы синхронизации, ...;
- Общая память;
- Неименованные каналы;
- Именованные каналы.

Объекты синхронизации

Windows API	POSIX
События	Условные переменные
Мьютексы	
Семафоры	

Таблица 1: объекты синхронизации, используемые для взаимодействия между процессами

Способы доступа к объектам ядра в других процессах

Средства межпроцессного обмена дескрипторами

- Именованные объекты;
- Наследование дескрипторов дочерними процессами;
- Дублирование дескрипторов (DuplicateHandle()).

События Windows API

```
Windows API CreateEvent(), OpenEvent()
HANDLE WINAPI CreateEvent(
 _In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes,
 In BOOL
                                bManual Reset.
 _In_ BOOL
                                bInitialState.
 In opt LPCTSTR
                                lpctszName
);
HANDLE WINAPI OpenEvent(
          DWORD
 In
                                dwDesiredAccess,
 In BOOL
                                bInheritHandle,
 In
          L-PCTSTR
                                lpctszName
);
```

Мьютексы Windows API

Windows API CreateMutex(), OpenMutex()

```
HANDLE WINAPI CreateMutex(
 _In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes,
 In BOOL
                               bInitialOwner.
 In opt LPCTSTR
                               lpctszName
);
HANDLE WINAPI OpenMutex(
          DWORD
 _In_
                               dwDesiredAccess.
 In BOOL
                               bInheritHandle.
 _In_ LPCTSTR
                               lpctszName
);
```

Семафоры Windows API

```
Windows API CreateSemaphore(), OpenSemaphore()
HANDLE WINAPI CreateSemaphore(
 In_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes,
 In LONG
                               lInitialCount.
 _In_ LONG
                               lMaximumCount.
 In opt LPCTSTR
                               lpctszName
);
HANDLE WINAPI OpenSemaphore(
 In
          DWORD
                               dwDesiredAccess.
 In BOOL
                               bInheritHandle,
 In
          L-PCTSTR
                               lpctszName
);
```

Использование разделяемых событий в Windows API

```
Пример (event.h)
#ifndef EVENT H
#define EVENT H
#define MY IPC EVENT NAME \
  "event CB44CFBF-52C3-487A-95A0-1233F5A4393C"
#define MY_IPC_MUTEX_NAME \
  "mutex_0DF33C8C-71FF-4358-B10A-AD7F0B7484F7"
#endif
      // EVENT H
```

Использование разделяемых событий (продолжение)

```
#include "event.h"
// ...
int main()
 HANDLE hEvent = CreateEvent(
    NULL,
                                         // lpEventAttributes
    FALSE,
                                         // bManualReset
    FALSE,
                                         // bInitialState
                                         // lpctszName
    _T(MY_IPC_EVENT_NAME));
 // ...
```

Использование разделяемых событий (окончание)

```
Пример (main child.cpp, окончание)
#include "event.h"
// ...
int main()
 HANDLE hEvent = OpenEvent(
    SYNCHRONIZE,
                                         // dwDesiredAccess
                                         // bInheritHandle
    FALSE,
                                         // lpctszName
    T(MY IPC EVENT NAME));
 // ...
```

Семафоры POSIX

```
POSIX sem_init()

#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <semaphore.h>

int sem_init(
   sem_t *pSem, int nPShared, unsigned int uValue);
```

Семафоры POSIX (окончание)

POSIX sem open()

```
sem_t *sem_open(
  const char *pcszName, int nOFlag,
```

/* unsigned long ulMode, unsigned int uValue */ ...);

```
nOFlag
                        ul Mode
O CREAT
         S IRWXU
                   S IRUSR
                            S IWUSR
                                      S IXUSR
0 EXCL
                            S IWGRP
                                      S IXGRP
         S IRWXG
                   S IRGRP
         S IRWXO
                   S IROTH
                            S IWOTH
                                      S IXOTH
```

Таблица 2: возможные значения флагов параметров функции sem open()

Мюьтексы POSIX

```
POSIX pthread_mutex_init() и т. д.

int pthread_mutex_init(
   pthread_mutex_t *pMutex,
   const pthread_mutexattr_t *pcAttr);
```

Мюьтексы POSIX (окончание)

```
pthread_mutexattr_init()
int pthread_mutexattr_init(
  pthread mutexattr t
                             *pAttr);
int pthread_mutexattr_destroy(
  pthread_mutexattr_t
                             *pAttr);
#ifdef _ POSIX_THREAD_PROCESS_SHARED
int pthread_mutexattr_setpshared(
  pthread mutexattr t
                             *pAttr.
  int
                              nPShared):
#endif
```

nPShared

PTHREAD_PROCESS_PRIVATE PTHREAD_PROCESS_SHARED

Таблица 3: значения параметра функции pthread_mutexattr_setpshared()

Условные переменные POSIX

```
POSIX pthread condattr init() и т. д.
int pthread_condattr_init(
 pthread_condattr_t
                             *pAttr):
int pthread_condattr_destroy(
 pthread_condattr_t
                            *pAttr);
#ifdef _ POSIX_THREAD_PROCESS_SHARED
int pthread condattr setpshared(
 pthread condattr t
                            *pAttr,
 int
                              nPShared);
#endif
```

Разделяемая память POSIX

```
POSIX shmget()
#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>
int shmget(key_t nKey, int nSize, int nShmFlg);
```

```
nKey nShmFlg
IPC_PRIVATE IPC_CREAT
IPC_EXCL
младшие 9 бит
```

Таблица 4: возможные значения флагов параметров функции shmget()

Разделяемая память POSIX (продолжение)

```
POSIX shmat(), shmdt()

#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>

void *shmat(int nShmId, const void *pvShmAddr, int nShmFlg);
int shmdt(const void *pvShmAddr);
```

```
nShmFlg
SHM_RND (SHMLBA)
SHM_RDONLY
```

Таблица 5: возможные значения флагов параметров функции shmat()

Разделяемая память POSIX (окончание)

Пример

```
const key_t g_cKey = 1917;
// ...
int nShmId = shmget(g_cKey, sizeof (struct connect), IPC_CREAT | 0644);
if (nShmId < 0)
{
    perror("shmget");
    exit(1);
}
struct connect *pConnect = (struct connect *) shmat(nShmId, NULL, 0);
// ...
shmdt(pConnect);</pre>
```

Решение проблемы дублирования ключей

Варианты

- Использование в качестве ключа константы IPC_PRIVATE.
- Генерирование ключа при помощи функции ftok().

POSIX ftok()

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
```

```
key t ftok(const char *pcszPathName, int nProjId);
```

Разделяемая память Windows API

Windows API CreateFileMapping()

```
HANDLE WINAPI CreateFileMapping(
  _In_
          HANDLE
                                hFile.
  In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpAttributes,
  In
          DWORD
                                dwProtect,
 In
          DWORD
                                dwMaximumSizeHigh,
 In_
         DWORD
                                dwMaximumSizeLow,
  _In_opt_ LPCTSTR
                                lpctszName
```

dwProtect PAGE_READONLY PAGE_READWRITE PAGE_WRITECOPY PAGE_EXECUTE_READ

Таблица 6: возможные значения флагов параметров функции

Разделяемая память Windows API (окончание)

Windows API MapViewOfFile(), UnmapViewOfFile()

```
LPVOID WINAPI MapViewOfFile(
 In
           HANDI.F
                              hFileMappingObject,
 In
          DWORD
                              dwDesiredAccess.
  In
          DWORD
                              dwFileOffsetHigh,
 In
          DWORD
                              dwFileOffsetLow,
 _In_
          SIZE_T
                              dwNumberOfBytesToMap
);
BOOL WINAPI UnmapViewOfFile(
           LPCVOID
  _In
                              lpcvBaseAddress
);
```

dwDesiredAccess FILE_MAP_READ FILE_MAP_WRITE FILE_MAP_COPY

Таблица 7:

возможные значения флагов параметров функции

Общая обработка ошибок Windows API

```
Пример (win_assert.h)

#ifndef WIN_ASSERT_H__
#define WIN_ASSERT_H__

#include <windef.h> // LPCTSTR

void WinAssert(bool bSuccess, LPCTSTR lpctszMessage);

#endif // WIN_ASSERT_H__
```

Общая обработка ошибок Windows API (продолжение)

Пример (win_assert.cpp)

```
#include <cstdlib>
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
```

using namespace std;

#include <cstdio>

Пример (win_assert.cpp, продолжение)

```
void WinAssert(
  bool bSuccess, LPCTSTR lpctszMessage)
{
  if (bSuccess)
    return;
  //
  DWORD dwError = GetLastError();
  //
```

Общая обработка ошибок Windows API (продолжение)

Пример (win_assert.cpp, продолжение)

```
LPVOID lpMsgBuf;
FormatMessage(
  FORMAT MESSAGE ALLOCATE BUFFER | FORMAT MESSAGE FROM SYSTEM,
  NULL, dwError,
  MAKELANGID(LANG NEUTRAL, SUBLANG DEFAULT),
  (LPTSTR) &lpMsqBuf, 0, NULL);
static TCHAR s tszMsq[1024], s tsz0em[1024];
stprintf(
  s tszMsq,
 T("%s - \%08Xh: \%s\n"),
  lpctszMessage, dwError, (LPCTSTR) lpMsgBuf);
```

Общая обработка ошибок Windows API (окончание)

```
Пример (win_assert.cpp, окончание)

//
CharToOem(s_tszMsg, s_tszOem);
_tprintf(s_tszOem);
//
exit(-1);
} // WinAssert()
```

Общая память Windows API

Пример (map_parent.cpp)

```
#include <iostream>
#include <cstring>

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

#include "map_name.h"
#include "win assert.h"
```

```
using namespace std;
int main()
{
   char szData[] = "Sample data";
   //
```

```
HANDLE hMapping = CreateFileMapping(
  INVALID HANDLE VALUE,
                                       // hFile
  NULL,
                                       // lpAttributes
  PAGE READWRITE,
                                       // dwProtect
  0.
                                       // dwMaximumSizeHigh
                                       // dwMaximumSizeLow
  sizeof (szData),
  T(MY IPC MAP NAME));
                                       // lpctszName
WinAssert(
  hMapping != NULL,
  Т("Ошибка создания общей памяти в род. процессе"));
```

```
LPVOID lpvData = MapViewOfFile(
  hMapping,
                                       // hFileMappingObject
  FILE MAP WRITE,
                                       // dwDesiredAccess
                                       // dwFileOffsetHigh
  0,
 0,
                                       // dwFileOffsetLow
 0);
                                       // dwNumberOfBytesToMap
WinAssert(
  lpvData != NULL,
  Т("Ошибка подключения общей памяти в род. процессе"));
//
memcpy(lpvData, szData, sizeof (szData));
//
```

```
STARTUPINFO startup info =
  sizeof (STARTUPINFO),
};
11
PROCESS_INFORMATION process_info =
  INVALID_HANDLE_VALUE,
                                        // hProcess
  INVALID_HANDLE_VALUE,
                                        // hThread
  0,
                                        // dwProcessId
  0
                                        // dwThreadId
};
```

```
//
BOOL bSuccess = CreateProcess(
                                       // lpctszApplicationName
 NULL,
                                       // lptszCommandLine
 T("map child"),
 NULL,
                                       // lpProcessAttributes
 NULL.
                                       // lpThreadAttributes
  FALSE.
                                       // bInheritHandles
 0.
                                       // dwCreationFlags
 NULL,
                                       // lpEnvironment
 NULL,
                                       // lpctszCurrentDirectory
 &startup_info,
                                       // lpStartupInfo
                                       // lpProcessInformation
 &process_info);
```

```
Пример (map_parent.cpp, окончание)
```

```
WinAssert(
  bSuccess,
  T("Ошибка запуска дочернего процесса map child"));
WaitForSingleObject(process_info.hProcess, INFINITE);
//
UnmapViewOfFile(lpvData);
//
CloseHandle(hMapping);
CloseHandle(process_info.hProcess);
CloseHandle(process_info.hThread);
   // main()
```

```
Пример (map_child.cpp)

#include <iostream>

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

#include "map_name.h"
#include "win_assert.h"

using namespace std;
```

Пример (map_child.cpp, продолжение)

```
int main()
 HANDLE hMapping = CreateFileMapping(
    INVALID HANDLE VALUE,
                                         // hFile
    NULL.
                                         // lpAttributes
    PAGE_READWRITE,
                                         // dwProtect
    0.
                                         // dwMaximumSizeHigh
    12,
                                         // dwMaximumSizeLow
    _T(MY_IPC_MAP_NAME));
                                         // lpctszName
 WinAssert(
    hMapping != NULL,
    _Т("Ошибка открытия общей памяти в дочернем процессе"));
```

Пример (map_child.cpp, продолжение)

```
//
LPVOID lpvData = MapViewOfFile(
  hMapping,
                                       // hFileMappingObject
  FILE_MAP_WRITE,
                                       // dwDesiredAccess
 0.
                                       // dwFileOffsetHigh
 0.
                                       // dwFileOffsetLow
 0);
                                       // dwNumberOfBytesToMap
WinAssert(
  lpvData != NULL,
  Т("Ошибка подключения памяти в дочернем процессе"));
```

```
Пример (map_child.cpp, окончание)
 //
 cout
    << "map child reports: "
    << reinterpret_cast <const char *> (lpvData) << endl;</pre>
 //
 UnmapViewOfFile(lpvData);
 //
 CloseHandle(hMapping);
    // main()
```

Общая память Windows API (окончание)

Пример (компиляция и запуск)

```
> g++ -o map_parent map_parent.cpp win_assert.cpp
```

```
> g++ -o map_child map_child.cpp win_assert.cpp
```

```
> map_parent
```

map_child reports: Sample data

Каналы POSIX

POSIX pipe()

Использование каналов в POSIX

Пример

\$ ls | more

Реализация bash

- pipe(anFD)
- 2 fork() (2 pasa)
- 3 close(anFD[i]) (2 pasa)

Реализация ls

- ① dup2(anFD[1], 1)
- 2 close(anFD[i]) (2 pa3a)
- ② execve(

"ls", argv, envp)

Реализация more

- ① dup2(anFD[0], 0)
- 2 close(anFD[i]) (2 pasa)
- 3 execve(

"more", argv, envp)

Высокоуровневое управление каналами в POSIX

```
POSIX popen(), pclose()
#include <stdio.h>
FILE * popen(const char *pcszCommand, const char *pcszType);
int pclose(FILE *stream);
FILE * fdopen(int nFD, const char *pcszMode);
size t fread(
 void *pvBuf, size t uSize, size t uCount, FILE *stream);
size t fwrite(
 const void *pcvBuf, size_t uSize, size_t uCount, FILE *stream);
int
     feof(FILE *stream);
int fclose(FILE *stream);
```

Peaлизация popen()

Родительский процесс

- pipe(anFD)
- 2 fork()
- - | close(anFD[0])
- f 4 если pcszType \sim "r", то \mid вернуть fdopen(anFD[0], pcszType)
 - иначе
 - | **вернуть** fdopen(anFD[1], pcszType)

```
// pcszType \sim "w"
```

```
// pcszType \sim "w"
```

// $pcszType \sim "w"$

Реализация popen() (окончание)

Дочерний процесс

2 close(anFD[i]) (2 pa3a)

2 ctose(anrolij) (2 pasa)

execve(pcszCommand, argv, envp)

Peaлизация pclose()

Родительский процесс



wait4() для дочернего процесса.

Работа с каналами




Рис. 1: принцип обмена данными при помощи канала

Именованные каналы POSIX

POSIX mkfifo()

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
```

int mkfifo(const char *pcszPathName, mode_t ulMode);

Каналы POSIX

```
Пример (fifo_server.c)
#include <sys/stat.h>
```

#include <fcntl.h>

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define PIPE_NAME_1 "to-server"
#define PIPE_NAME_2 "from-server"
#define RESPONSE_ST "Response from server"
#define BUFFER_SIZE 50
```

Пример (fifo_server.c, продолжение)

```
int main()
{
   int nResult, nFD1, nFD2;
   ssize_t i, nLength;
   char achBuffer[BUFFER_SIZE];
   const char *pcszResponse = RESPONSE_ST;
   //
```

Пример (продолжение)

```
printf("Starting server...\n");
if (unlink(PIPE_NAME_1) != 0)
{
   perror("Remove pipe 1");
   exit(-1);
}
///
```

Пример (продолжение)

```
if (unlink(PIPE_NAME_2) != 0)
{
   perror("Remove pipe 2");
   exit(-1);
}
//
```

Пример (fifo_server.c, продолжение)

```
nResult = mkfifo(PIPE NAME 1, S IWUSR | S IRUSR);
if (nResult != 0)
  perror("Create pipe 1");
  exit(-1);
11
nResult = mkfifo(PIPE_NAME_2, S_IWUSR | S_IRUSR);
if (nResult != 0)
  perror("Create pipe 2");
  exit(-1);
```

Пример (продолжение)

```
printf("Opening...\n");
nFD1 = open(
   PIPE_NAME_1, O_WRONLY);
if (nFD1 < 0)
{
   perror("Open pipe 1");
   exit(-1);
}</pre>
```

Пример (продолжение)

```
//
nFD2 = open(
   PIPE_NAME_2, 0_RDONLY);
if (nFD2 < 0)
{
   perror("Open pipe 2");
   exit(-1);
}
printf("Opened!\n");
//</pre>
```

Пример (fifo_server.c, продолжение)

```
do
  nLength = read(nFD2, achBuffer, BUFFER SIZE);
  if (nLength < 0)</pre>
    perror("read");
    exit(-1);
  for (i = 0; i < nLength; ++ i)
    putchar(achBuffer[i]);
while (nLength == BUFFER_SIZE);
putchar('\n');
```

```
Пример (fifo_server.c, продолжение)

//
printf("Writing server...\n");
write(nFD1, pcszResponse, strlen(pcszResponse));
printf("Wrote server!\n");
//
close(nFD1);
close(nFD2);
} // main()
```

```
Пример (fifo_client.c)
#include <sys/stat.h>
```

#include <fcntl.h>

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>
#include <string.h>

#define PIPE_NAME_1 "to-server"
#define PIPE_NAME_2 "from-server"
#define RESPONSE_ST "Response from client"
#define BUFFER_SIZE 50
```

Пример (fifo_client.c, продолжение)

```
int main()
{
   int nResult, nFD1, nFD2;
   ssize_t i, nLength;
   char achBuffer[BUFFER_SIZE];
   const char *pcszResponse = RESPONSE_ST;
   //
   printf("Starting client...\n");
   //
```

Пример (продолжение)

```
printf("Opening...\n");
nFD2 = open(
  PIPE_NAME_1, O_RDONLY);
if (nFD2 < 0)
{
  perror("Open pipe 2");
  exit(-1);
}
//</pre>
```

Пример (продолжение)

```
nFD1 = open(
   PIPE_NAME_2, O_WRONLY);
if (nFD1 < 0)
{
   perror("Open pipe 1");
   exit(-1);
}
printf("Opened!\n");
//</pre>
```

```
Пример (fifo_client.c, продолжение)

printf("Writing client...\n");
write(nFD1, pcszResponse, strlen(pcszResponse));
printf("Wrote client!\n");
//
```

Пример (fifo_client.c, продолжение)

```
do
  nLength = read(nFD2, achBuffer, BUFFER SIZE);
  if (nLength < 0)</pre>
    perror("read");
    exit(-1);
  for (i = 0; i < nLength; ++ i)
    putchar(achBuffer[i]);
while (nLength == BUFFER_SIZE);
putchar('\n');
```

```
Пример (fifo_client.c, окончание)

//
close(nFD1);
close(nFD2);
} // main()
```

Неименованные каналы Windows API

Windows API CreatePipe()

Неименованные каналы Windows API (окончание)

Windows API WriteFile()

Каналы Windows API

```
Пример (pipe_parent.cpp)

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

#include "win_assert.h"

int main()
{
    HANDLE hReadPipe = INVALID_HANDLE_VALUE;
    HANDLE hWritePipe = INVALID_HANDLE_VALUE;
```

```
SECURITY ATTRIBUTES security_attributes =
  sizeof (SECURITY ATTRIBUTES),
  NULL,
                                         // lpSecurityDescriptor
  TRUE
                                         // bInheritHandle
};
BOOL bSuccess = CreatePipe(
  &hReadPipe,
                                         // phReadPipe
  &hWritePipe,
                                         // phWritePipe
                                         // lpPipeAttributes
  &security_attributes,
  05);
                                         // dwSize
WinAssert(bSuccess, _T("Ошибка создания канала"));
//
```

```
STARTUPINFO startup_info =
{
    sizeof (STARTUPINFO),
    0
};
startup_info.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES;
startup_info.hStdInput = hReadPipe;
startup_info.hStdOutput = hOutput;
startup_info.hStdError = hErrors;
```

```
PROCESS_INFORMATION process_info =
{
    INVALID_HANDLE_VALUE,
    INVALID_HANDLE_VALUE,
    0,
    0,
    3;
```

```
bSuccess = CreateProcess(
  NULL.
                                         // lpctszApplicationName
  T("pipe child"),
                                         // lpctszCommandLine
  NULL.
                                         // lpProcessAttributes
  NULL.
                                         // lpThreadAttributes
  TRUE.
                                         // bInheritHandles
 0,
                                         // dwCreationFlags
  NULL.
                                         // lpvEnvironment
  NULL,
                                         // lpctszCurrentDirectory
  &startup_info,
                                         // lpStartupInfo
  &process_info);
                                         // lpProcessInformation
WinAssert(bSuccess, _T("Ошибка запуска pipe_child"));
//
```

```
Пример (pipe_parent.cpp, продолжение)
```

```
const char cszData[] = "Test data\n";
DWORD dwBytesWritten;
for (int i = 0; i < 30; ++ i)
  bSuccess = WriteFile(
    hWritePipe,
                                         // hFile
    cszData.
                                         // lpcvBuffer
    sizeof (cszData) - sizeof (char),
                                        // dwNumberOfBytesToWrite
    &dwBytesWritten,
                                         // lpdwBytesWritten
    NULL);
                                         // lpOverlapped
  WinAssert(bSuccess, Т("Ошибка записи в канал"));
```

```
Пример (pipe_parent.cpp, окончание)

//
CloseHandle(hWritePipe);
CloseHandle(process_info.hProcess);
CloseHandle(process_info.hThread);
//
} // main()
```

Каналы Windows API (окончание)

Пример (pipe_child.cpp)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
   string s_buf;
   int n = 0;
```

Пример (pipe_child.cpp, окончание)

```
while (getline(cin, s_buf))
{
   cout <<
      setw(2) << ++ n <<
      ". " << s_buf << endl;
}
   cout << "child finished" << endl;
//
// main()</pre>
```

Создание именованного канала Windows API

Windows API CreateNamedPipe()

```
HANDLE WINAPI CreateNamedPipe(
              LPCTSTR
                                    lpctszName.
 _In_
                                    \\.\pipe\{имя}
 //
 In
              DWORD
                                    dwOpenMode.
 In
              DWORD
                                    dwPipeMode.
 In
              DWORD
                                    uMaxInstances.
 //
                                    PIPE UNLIMITED INSTANCES
 In
                                    uOutBufferSize,
              DWORD
 In
              DWORD
                                    uInBufferSize,
 In
              DWORD
                                    uDefaultTimeOut,
  In opt
              LPSECURITY ATTRIBUTES lpSecurityAttributes
);
```

Создание именованного канала (окончание)

```
dwOpenMode dwPipeMode

PIPE_ACCESS_INBOUND PIPE_TYPE_BYTE PIPE_TYPE_MESSAGE

PIPE_ACCESS_OUTBOUND PIPE_READMODE_BYTE PIPE_READMODE_MESSAGE

PIPE_ACCESS_DUPLEX

...
```

Таблица 8: значения флагов параметров функции CreateNamedPipe()

Ожидание подключения клиента Windows API

```
Windows API ConnectNamedPipe(), DisconnectNamedPipe()
BOOL WINAPI ConnectNamedPipe(
              HANDLE
 _In_
                                     hNamedPipe.
 _Inout_opt_ LPOVERLAPPED
                                     lp0verlapped
);
BOOL WINAPI FlushFileBuffers(
  In
              HANDI.F
                                     hFile
);
BOOL WINAPI DisconnectNamedPipe(
  In
              HANDI.F
                                     hNamedPipe
```

Открытие именованного канала Windows API

Windows API CreateFile()

```
HANDLE WINAPI CreateFile(
 In
              L.P.C.T.S.T.R.
                                     lpctszFileName.
 In
              DWORD
                                     dwDesiredAccess.
 11
                                     GENERIC READ | GENERIC WRITE
 In
                                     dwShareMode.
              DWORD
 In opt
              LPSECURITY ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,
 In
              DWORD
                                     dwCreationDisposition.
                                     OPEN EXISTING
 //
 _In_
              DWORD
                                     dwFlagsAndAttributes,
              HANDLE
                                     hTemplateFile
 _In_opt_
);
```

Ожидание доступности именованного канала

Таблица 9: значения флагов параметра функции WaitNamedPipe()

Лекция 7

Изменение параметров именованного канала

Windows API SetNamedPipeHandleState()

Чтение из именованного канала

Windows API ReadFile()

```
BOOL WINAPI ReadFile(

_In_ HANDLE hFile,
_Out_ LPVOID lpvBuffer,
_In_ DWORD uNumberOfBytesToRead,
_Out_opt_ LPDWORD lpuNumberOfBytesRead,
_Inout_opt_ LPOVERLAPPED lpOverlapped
);
```

Запись в именованный канал

Windows API WriteFile()