Название

Применение многопоточности
Принцип работы пользовательского интерфейса

## Лекция 4. Потоки Операционные системы

5 октября 2016 г.

### Применение многопоточности

#### Основные области применения

- Параллельные алгоритмы.
- Сетевые приложения, асинхронный ввод/вывод.
- Пользовательский интерфейс.

## Основной цикл обработки сообщений

#### Пример

```
#include <windows.h>
int APIENTRY WinMain(
 HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
 MSG cMsq;
 // Создание основного окна и т. д.
 while (GetMessage(&cMsg, NULL, 0, 0))
    DispatchMessage(&cMsg);
 //
 return cMsg.wParam;
```

## Планирование

#### Определение

Политика планирования: (Scheduling Strategy) — набор правил, определяющих, когда и как выбирается новый процесс для выполнения на соответствующем процессорном ядре.

#### Виды планирования

- краткосрочное;
- долгосрочное.

### Критерии планирования задач

#### Пользовательские критерии (производительность)

Время оборота: (turnaround time, TAT) интервал между запуском и завершением процесса.

Время отклика: (*response time, RT*) интервал между подачей запроса и началом выдачи ответа.

Предельный срок: (deadline, DL) момент, до которого процесс должен быть завершён.

#### Пользовательские критерии (прочее)

Предсказуемость: выполнение задания примерно за одинаковое время при разных запусках.

### Критерии планирования задач

#### Пользовательские критерии (производительность)

Время оборота: (turnaround time, TAT) интервал между запуском и завершением процесса.

Время отклика: (response time, RT) интервал между подачей запроса и началом выдачи ответа.

Предельный срок: (deadline, DL) момент, до которого процесс должен быть завершён.

#### Пользовательские критерии (прочее)

Предсказуемость: выполнение задания примерно за одинаковое время при разных запусках.

Критерии планирования Проблемы планирования Основные алгоритмы планирования

Пример планирования

## Критерии планирования задач (окончание)

#### Системные критерии (производительность)

Пропускная способность: (throughput, TP) количество процессов, завершающихся за единицу времени.

Использование процессорных ресурсов: средняя доля времени, в течение которого занято процессорное ядро.

#### Системные критерии (прочее)

Беспристрастность: (fairness) все процессы должны рассматриваться как равноправные при отсутствии дополнительных указаний.

Использование приоритетов: предпочтение в обслуживании процессам

Баланс ресурсов: предпочтение в обслуживании процессам с малым использованием системных ресурсов.



Критерии планирования Проблемы планирования Основные алгоритмы плани

Пример планирования

# Критерии планирования задач (окончание)

#### Системные критерии (производительность)

- Пропускная способность: (throughput, TP) количество процессов, завершающихся за единицу времени.
- Использование процессорных ресурсов: средняя доля времени, в течение которого занято процессорное ядро.

#### Системные критерии (прочее)

- Беспристрастность: (fairness) все процессы должны рассматриваться как равноправные при отсутствии дополнительных указаний.
- Использование приоритетов: предпочтение в обслуживании процессам с более высоким приоритетом.
- Баланс ресурсов: предпочтение в обслуживании процессам с малым использованием системных ресурсов.

### Проблемы планирования

#### Определение

Голодная смерть: (starvation) — ситуация невозможности завершения процесса из-за постоянного отказа ему в требуемом ресурсе (процессорное время, ...) со стороны операционной системы.

### Невытесняющие алгоритмы

#### Определение

- «Первым поступил, первым обслужен»: (First Come, First Served, FCFS)—
  процессы выполняются без вытеснения в порядке очереди:
- «Сначала кратчайшая задача»: (Shortest Job First, SJF, SPN) аналогично, очерёдность от самого короткого процесса: min s.
- «Наивысшее время отклика»: (Highest Ratio Response Next, HRRN) аналогично, очерёдность от процесса с наивысшим отношением отклика:  $\max((s+w)/s)$ ).

### Вытесняющие алгоритмы

#### Определение

- Карусельное планирование: (Round-Robin scheduling, RR) процессы выполняются в течение фиксированного кванта по кругу с вытеснением.
- Вытесняющее планирование с фиксированным приоритетом: (Fixed priority pre-emptive scheduling) аналогично, выбирается готовый процесс с наивысшим приоритетом.
- Многоуровневая очередь с обратной связью: (multilevel FeedBack queue, FB):
  - Новый процесс попадает в очередь с наивысшим приоритетом.
  - 2 Добровольно освободивший квант времени процесс попадает в ту же очередь.
  - **3** Полностью исчерпавший свой квант процесс попадает в конец очереди со следующим приоритетом.


# Пример планирования процессов

#### Пример

Процесс	Время запуска	Время обслуживания
Α	0	3
В	2	6
C	4	4
D	6	5
Е	8	2

- Критерии планирования Проблемы планирования
- Основные алгоритмы планирования Пример планирования

# Диаграммы Ганта (Gantt diagrams)






Рис. 1: диаграммы Ганта выполнения процессов при различных стратегиях

◆□▶ ◆圖▶ ◆불▶ ◆불▶

- Критерии планирования Проблемы планирования
- Основные алгоритмы планирования Пример планирования

# Диаграммы Ганта (окончание)

Время 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RR, q=1




Рис. 2: диаграммы Ганта выполнения процессов при различных стратегиях

◆□▶ ◆圖▶ ◆불▶ ◆불▶

# Сравнение алгоритмов планирования

Алгоритм	CPU	TP	TAT	RT	NoS	DL
First come, first served (FCFS)	$\downarrow$	$\downarrow$	<b>↑</b>	<b>↑</b>	-	-
Shortest Job First (SJF)	<b>‡</b>	<b>↑</b>	<b>‡</b>	\$	+	-
Highest ratio response next (HRRN)	<b>↑</b>	<b>↑</b>	<b>↑</b>	<b>↑</b>	-	-
Round-robin scheduling (RR)	<b>↑</b>	\$	<b>‡</b>	<b>↑</b>	+	-
Fixed priority pre-emptive sched.	<b>‡</b>	$\downarrow$	↑↓	↑↓	-	+
Multilevel feedback queue (FB)	<b>↑</b>	<b>↑</b>	\$	‡	+	+

Таблица 1: характеристики классических алгоритмов планирования

## Приоритеты

IDLE\_PRIORITY\_CLASS
BELOW\_NORMAL\_PRIORITY\_CLASS
NORMAL\_PRIORITY\_CLASS
ABOVE\_NORMAL\_PRIORITY\_CLASS
HIGH\_PRIORITY\_CLASS
REALTIME PRIORITY CLASS

Таблица 2: классы приоритета процессов

THREAD\_PRIORITY\_IDLE
THREAD\_PRIORITY\_LOWEST
THREAD\_PRIORITY\_BELOW\_NORMAL
THREAD\_PRIORITY\_NORMAL
THREAD\_PRIORITY\_ABOVE\_NORMAL
THREAD\_PRIORITY\_HIGHEST
THREAD\_PRIORITY\_TIME\_CRITICAL

Таблица 3: уровни приоритета потоков

### Базовый приоритет потока

#### Определение

Диспетчер ядра: (Kernel Dispatcher) — набор процедур ядра, выполняющих обязанности планировщика задач.

Nº		Nº	Описание
0			поток, обнуляющий страницы
1	_	15	варьируемые (динамические) уровни
16	_	31	уровни реального времени

Таблица 4: уровни приоритета потоков

### Вычисление приоритетов

Класс/Уровень	Idle	Below normal	Normal	Above normal	High	Realtime
ldle: −16	1	1	1	1	1	16
Lowest: -2	2	4	6	8	11	22
Below normal: -1	3	5	7	9	12	23
Normal: 0	4	6	8	10	13	24
Above normal: +1	5	7	9	11	14	25
Highest: +2	6	8	10	12	15	26
Time critical: +16	15	15	15	15	15	31

Таблица 5: отображение классов приоритетов процессов/уровней приоритетов потоков на приоритеты

#### Состояния потоков

#### Состояния потоков в планировщике

Инициализирован: (initialized) — в начале после создания.

Готов: (ready) — ожидает выполнения.

Простаивает: (standby) — выбран следующим для исполнения на конкретном

процессоре.

Готов, отложен: (deferred ready) — (Windows Server 2003 и выше) выбран для

выполнения на процессоре, но ещё не запланирован.

Выполняется: (running) — выполняется, пока на него переключён контекст.

Ожидает: (waiting) — самостоятельно начинает ожидание или его

вынуждает к этому подсистема окружения.

Переходное состояние: (transition) — готов к выполнению, но его стек ядра

выгружен из памяти.

Завершён: (terminated) — после завершения выполнения.

## Состояния потоков (окончание)



Рис. 3: граф переходов между состояниями потока

### Принятие решения по переключению контекста




Рис. 4: база данных диспетчера ядра

#### Вытеснение потока

#### Ситуации, приводящие к вытеснению

- Добровольное освобождение процессора (квант уменьшается на 1 для приоритетов < 14, для ≥ 14 сбрасывается);</li>
- Готовность к исполнению другого потока с более высоким приоритетом (вытесненный поток помещается в начало очереди готовых потоков ~ приоритета);
- Исчерпание кванта времени (приоритет может снизиться, перемещается в конец очереди, состояние «выполняется» → «готов», вычисляется новый квант); нет потоков равного приоритета или выше ⇒ потоку выдаётся следующий квант;
- Завершение потока.

### Поток простоя

#### Выполнение потока в составе System Idle Process

- Выполняется на каждом процессоре.
- Выполняется только в отсутствие других потоков (не имеет приоритета).
- Выполняет некоторые системные функции (проверяет, выбран ли какой-либо поток для выполнения на данном процессоре и организует его диспетчеризацию, вызывает процедуру из HAL для простоя, ...)

### Случаи повышения приоритетов

#### Динамический приоритет

- После завершения операции ввода/вывода (величина определяется драйвером устройства).
- По окончании ожидания событий и семафоров (на 1 уровень).
- После выхода из состояния ожидания на объекте ядра потока с активным окном.
- После пробуждения из-за активности GUI (на 2 уровня).
- Из-за нехватки процессорного времени (инверсирование приоритета).

## Предотвращение голодной смерти

#### Определение

Инверсирование приоритета: (priority inversion) — повышение до 15 динамического приоритета готовых к исполнению (состояние "ready") потоков, ожидающих ~ 4 с.

#### Пример

Поток	Приоритет	Состояние
1	высокий	ожидает общего ресурса с потоком 2
2	низкий	исполняет код, блокируя ресурс
3	средний	исполняется

## Предотвращение голодной смерти (окончание)

#### Правила работы диспетчера настройки баланса


- Проверяет за каждый запуск очередные 16 готовых потоков.
- За 1 проход повышается приоритет не более 10 потоков, далее просмотр прекращается, возобновляется при следующем запуске.

## Правила повышения приоритетов

#### Динамический приоритет

- Всегда ≥ базового.
- Изначально = базовому.
- Повышение приоритета (priority boost) может выполняться для потоков с базовым приоритетом  $\in [0,15]_{\mathbb{Z}}$ .
- ullet Величина динамического приоритета также всегда  $\in [0,15]_{\mathbb{Z}}.$
- После повышения приоритет уменьшается на 1 после каждого завершения кванта времени, до понижения до базового.

## Выбор кванта времени



#### Правила изменения квантов

При настройке (1) кванты потоков процесса с активным окном, классом приоритета выше IDLE\_PRIORITY\_CLASS, увеличиваются в соответствии с таблицей.

Рис. 5: выбор базового кванта времени  $(2 \cdot 3)$  или  $(2 \cdot 3)$  тактов



## Планирование на многопроцессорных системах

#### Правила

- При наличии простаивающих процессоров выбирается в первую очередь идеальный, если невозможно предыдущий, затем тот, на котором выполняется планирование. Иначе первый из простаивающих (с учётом Hyperthreading, NUMA).
- При отсутствии простаивающих процессоров проверяется приоритет выполняемого (running) или простаивающего (standby) потока на идеальном процессоре. Ниже ⇒ вытеснение.
- Иначе поток помещается в очередь готовых (ready) ~ приоритета на идеальном процессоре.
- Если очередь потоков для данного процессора пуста, запускается поток простоя, который проверяет очереди готовых потоков на других процессорах (с учётом Hyperthreading, NUMA).

# Состояния процессов

Состояние	Значение
TASK_RUNNING	Выполняется или ожидает выполнения
TASK_INTERRUPTIBLE	Ожидает события ( $ ightarrow$ TASK_RUNNING)
TASK_UNINTERRUPTIBLE	Kak TASK_INTERRUPTIBLE, но не реагирует
	на сигналы
TASK_STOPPED	Останов после некоторых сигналов
TASK_TRACED	Останов отладчиком

Таблица 6: состояния процессов, Linux

Состояние	Значение
EXIT_ZOMBIE	Завершил работу, но родитель не вызвал wait()
EXIT_DEAD	Завершил работу, родитель вызвал wait()

Таблица 7: дополнительные состояния процессов, Linux

## Очереди процессов

Состояние	Хранение
TASK_RUNNING	организованы в 140 очередей по приори-
	тетам (постоянное время поиска, красно-
	чёрные деревья, начиная с 2.6.23).
TASK_INTERRUPTIBLE,	хранятся в очередях ожидания (не посто-
TASK_UNINTERRUPTIBLE	янное время поиска).
TASK_STOPPED,	не объединяются в списки.
EXIT_ZOMBIE, EXIT_DEAD	

Таблица 8: организация списков процессов

# Добровольное переключение, статический приоритет

```
POSIX sched_yield() (<sched.h>)
int sched_yield(void);

POSIX nice() (<unistd.h>)
int nice(int nInc);
```

```
Параметр Допустимые значения [-20, 19]_{\mathbb{Z}}
```

Таблица 9: значения параметра

### Определение политики планирования

```
<sched.h>
struct sched_param {
   /* ... */
   int sched_priority;
   /* ... */
};
```

```
Параметр Допустимые значения nPolicy SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_OTHER sched_priority \begin{bmatrix} 0,99 \end{bmatrix}_{\mathbb{Z}}
```

Таблица 10: значения параметров

## Особенности политик планирования реального времени

#### SCHED\_FIFO

- Приоритет:  $s \in [1, 99]_{\mathbb{N}}$ .
- Вначале помещается в конец очереди своего приоритета.
- Прерывается процессами с бо́льшим приоритетом, остаётся в начале очереди.
- Вызов sched\_yield() перемещает в конец очереди.
- Работает до: останов, блокировка, приостанов процессом большего приоритета, вызова sched\_yield().

#### SCHED RR

• Дополнительно: перевод в конец очереди при исчерпании кванта.

# Виды процессов, планировщик $O\left(1 ight)$ (2.6 . . . 2.6.22)

Тип	Требования
интерактивные	быстрое пробуждение, средняя задержка $\sim 50\div 150\mathrm{mc}$ , малый разброс задержек
пакетные	низкий приоритет
реального времени	гарантированно малое время отклика с минимальным разбросом, неблокирование ради процессов с низшим приоритетом

Таблица 11: классификация процессов с точки зрения планировщика

## Полностью справедливый планировщик $(O(\log n))$

#### Алгоритм планировщика Completely Fair Scheduler (CFS, 2.6.23)

- Запланированные задачи хранятся в красно-чёрном дереве (вместо очередей), ключ использованное процессорное время  $(\eta s)$ .
- При готовности к исполнению выбирается задача из самого левого узла дерева.
- Запись, соответствующая исполняемой задаче, удаляется из дерева.
- Задача исполняется в течение положенного кванта времени, после чего обновляется использованное ею процессорное время, и запись с этим ключом вновь добавляется в дерево.

## Создание потока

## Windows API CreateThread()

```
HANDLE WINAPI CreateThread(
  _In_opt_
            LPSECURITY ATTRIBUTES
                                   lpThreadAttributes,
 In
            SIZE T
                                   dwStackSize,
 In
            LPTHREAD START ROUTINE lpStartAddress,
 _In_opt_
            LPVOID
                                   lpParameter.
                                   dwCreationFlags, // CREATE_SUSPENDED
 In
            DWORD
  Out_opt_
            LPDWORD
                                   lpThreadId
);
```

## Создание потока (продолжение)

# Tpимep #include <windows.h> DWORD WINAPI MyThreadProc( LPVOID pvData) { // ... return 0;

```
Пример (окончание)
int main()
 HANDLE hThread = CreateThread(
   NULL, // атрибуты
   0. // стек
   MyThreadProc, // адрес
   NULL, // параметр
   0,
            // флаги
   NULL); // & номера
 // ...
 CloseHandle(hThread);
```

# Создание потока (продолжение)

## Создание потока (окончание)

```
Tpuмep
#include <pthread.h>
void *MyThreadProc(void *pvData)
{
    // ...
    return 0;
}
```

```
Пример (окончание)
int main()
 pthread t hThread;
 int nRet = pthread create(
   &hThread, // & дескриптора
   NULL, // атрибуты
   MyThreadProc, // адрес
   NULL); // параметр
 // ...
```

## Многопоточный параллелизм




Рис. 6: концепция многопоточного параллелизма

## Ожидание события

## Windows API WaitForSingleObject(), WaitForMultipleObjects()

```
DWORD WINAPI WaitForSingleObject(
 In
            HANDLE
                         hHandle.
 In
            DWORD
                         dwMilliseconds // INFINITE для "∞"
);
DWORD WINAPI WaitForMultipleObjects(
 _In_
            DWORD
                         nCount.
 In
            const HANDLE *lpHandles,
                         bWaitAll, // TRUE для "∀", FALSE для "∃"
 _In_
            B00L
 In
            DWORD
                         dwMilliseconds
);
```

## Ожидание события (продолжение)

#### Windows API MsgWaitForMultipleObjects()

# Ожидание события (продолжение)

```
WAIT_OBJECT_0 ... WAIT_OBJECT_0 + nCount - 1
WAIT_OBJECT_0 + nCount
WAIT_TIMEOUT
WAIT_FAILED
```

Таблица 12: значения, возвращаемые функциями ...WaitFor...()

# Ожидание события (окончание)

## Пример (Windows API WaitForSingleObject())

```
int main()
{
    HANDLE hThread = CreateThread(
        NULL, 0, MyThreadProc, NULL, 0, NULL);
    // ...
    WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);
    // ...
}
```

## Пример ожидания события

## Пример (Windows API WaitForMultipleObjects())

```
int main()
  int i;
  HANDLE ahThreads[MY NUM THREADS];
  for (i = 0; i < MY NUM THREADS; ++ i)</pre>
    ahThreads[i] = CreateThread(
      NULL, 0, MyThreadProc, NULL, CREATE SUSPENDED, NULL);
  for (i = 0; i < MY NUM THREADS; ++ i)</pre>
    ResumeThread(ahThreads[i]);
  // ...
  WaitForMultipleObjects(
    MY_NUM_THREADS, ahThreads, TRUE, INFINITE);
```

## Пример ожидания события (продолжение)

```
POSIX pthread_join()

int pthread_join(
  pthread_t thread,
  void ** pValue);
```

## Пример ожидания события (окончание)

## Пример (POSIX pthread\_join())

```
int main()
  int i;
  pthread t ahThreads[MY NUM THREADS];
  for (i = 0; i < MY NUM THREADS; ++ i)</pre>
    pthread create(
      &ahThreads[i], NULL, MyThreadProc, NULL);
  // ...
  for (i = 0; i < MY NUM THREADS; ++ i)</pre>
    pthread join(ahThreads[i], NULL);
  // ...
```

# Пример: сумма векторов POSIX

#### Пример

#include <pthread.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <stddef.h>

```
void get_data(size_t *puDataSize, double **ppdData)
{
  const size_t cuDataSize = 1000013;
  size_t i;
  *puDataSize = cuDataSize;
  *ppdData = (double *) calloc(cuDataSize, sizeof (double));
  for (i = 0; i < cuDataSize; ++ i)
      (*ppdData)[i] = 1;
}</pre>
```

```
Пример (продолжение)

void free_data(double *pdData)
{
  free(pdData);
}
```

```
Пример (продолжение)
double sum(double *pdData, size t uStart, size t uEnd)
  size t i;
 double dResult = 0;
 //
 for (i = uStart; i < uEnd; ++ i)
    dResult += pdData[i];
 //
 return dResult:
```

```
Пример (продолжение)

typedef
struct
{
    size_t m_uStart, m_uEnd;
    double *m_pdData;
    double m_dResult;
}
ThreadParams;
```

```
void *thread_proc(void *pvParam)
{
   ThreadParams *pParams = (ThreadParams *) pvParam;
   pParams->m_dResult = sum(
        pParams->m_pdData, pParams->m_uStart, pParams->m_uEnd);
   return NULL;
}
```

```
int main()
{
    size_t i, uDataSize;
    const size_t cuNumThreads = 8;
    pthread_t ahThreads[cuNumThreads - 1];
    ThreadParams aParams[cuNumThreads];
    double *pdData;
    double dResult = 0;
    //
    get_data(&uDataSize, &pdData);
    //
```

```
size_t uChunkSize = uDataSize / cuNumThreads;
size_t uIndex = 0, uPrev = 0;
for (i = 0; i < cuNumThreads; ++ i)
{
   if (i == cuNumThreads - 1)
     uIndex = uDataSize;
   else
     uIndex += uChunkSize;
///</pre>
```

```
aParams[i].m_uStart = uPrev;
aParams[i].m_uEnd = uIndex;
aParams[i].m_pdData = pdData;
uPrev = uIndex;
//
if (i < cuNumThreads - 1)
   pthread_create(&ahThreads[i], NULL, &thread_proc, &aParams[i]);
} // for (i = 0; i < cuNumThreads; ++ i)
//
thread_proc(&aParams[cuNumThreads - 1]);
//</pre>
```

# Пример: сумма векторов POSIX (окончание)

## Пример (окончание)

```
for (i = 0; i < cuNumThreads - 1; ++ i)
    pthread_join(ahThreads[i], NULL);
//
for (i = 0; i < cuNumThreads; ++ i)
    dResult += aParams[i].m_dResult;
//
printf("Result: %lf\n", dResult);
//
free_data(pdData);
//
// main()</pre>
```

## Сборка и запуск примера

#### Пример

```
$ gcc -pthread vec_sum_posix.c
$ ./a.out
```

Result: 1000013.000000