## Лекция 5. Синхронизация потоков Операционные системы

14 октября 2016 г.

unsigned sleep(unsigned seconds);

# Задержка

```
Windows API Sleep()

VOID WINAPI Sleep(
_In_ DWORD dwMilliseconds // 0, INFINITE, и τ. д.
);

POSIX sleep() (<unistd.h>)
```

# Задержка (окончание)

```
Пример (Windows API Sleep())
volatile bool q vbWait = true;
DWORD WINAPI MyThreadProc(LPVOID pvData)
 // ...
 while (q vbWait)
    Sleep(0);
 // ...
 return 0;
```

### Событие

### Windows API CreateEvent()

## Событие (продолжение)

## Пример

```
HANDLE g hEventGo =
  INVALID HANDLE VALUE;
DWORD WINAPI MyThreadProc(
  LPVOID pvData)
 // ...
  WaitForSingleObject(
    g_hEventGo, INFINITE);
  // ...
  return 0:
```

```
int main()
 HANDLE hThread:
  g_hEventGo = CreateEvent(
    NULL, FALSE, FALSE, NULL);
 hThread = CreateThread(
    NULL, 0, MyThreadProc,
    NULL, 0, NULL);
  // ...
  SetEvent(q hEventGo);
  // ...
  CloseHandle(g hEventGo);
```

## Событие (продолжение)

#### Пример

```
DWORD WINAPI MyThreadProc(LPV0ID)
  int n = 0;
 while (g_vbRun)
    WaitForSingleObject(
      g_hEventGo, INFINITE);
    cout
      << "Ev. " << ++ n << endl;
  return 0;
```

```
int main()
  // ...
 for (int i = 0; i < 3; ++ i)
    Sleep(500);
    SetEvent(g_hEventGo);
 g_vbRun = false;
  // ...
```

## Событие (продолжение)

#### Пример

```
DWORD WINAPI MyThreadProc(LPV0ID)
  int n = 0;
 while (g_vbRun)
    WaitForSingleObject(
      g_hEventGo, INFINITE);
    cout
      << "Ev. " << ++ n << endl;
  return 0;
```

```
int main()
  // ...
 for (int i = 0; i < 3; ++ i)
    Sleep(0);
    SetEvent(g_hEventGo);
  Sleep(500);
  g_vbRun = false;
 // ...
```

# Событие (окончание)

# Использование установки и сброса события

### Пример (Windows API SetEvent())

```
DWORD WINAPI MyThreadProc(LPV0ID pvData)
{
    // ...
    SetEvent(g_hEventAsk);
    WaitForSingleObject(g_hEventAnswer, INFINITE);
    // ...
}
```

# Пример ситуации гонки

# 




Рис. 1: последовательность исполнения алгоритма двумя процессами

Лекция 5

- Условие гонки: (race condition) особенность функционирования системы, при которой её выходной сигнал непредсказуемо зависит от последовательности и/или временных задержек происходящих в ней событий.
- Атомарность: (atomicity)— свойство операции в параллельной системе по отношению к набору ресурсов, определяющее невозможность одновременного доступа к ним до завершения операции (+ закрепление или откат).
- Критическая секция: (*critical section*)— участок кода, исполняемый не более чем одним потоком из числа имеющих доступ к общему *ресурсу синхронизации*.
- Взаимная блокировка: (mutual exclusion, mutex)— алгоритм обеспечения неодновременности использования общего ресурса разными потоками.

- Условие гонки: (race condition) особенность функционирования системы, при которой её выходной сигнал непредсказуемо зависит от последовательности и/или временных задержек происходящих в ней событий.
- Атомарность: (atomicity) свойство операции в параллельной системе по отношению к набору ресурсов, определяющее невозможность одновременного доступа к ним до завершения операции (+ закрепление или откат).
- Критическая секция: (critical section) участок кода, исполняемый не более чем одним потоком из числа имеющих доступ к общему ресурсу синхронизации.
- Взаимная блокировка: (mutual exclusion, mutex)— алгоритм обеспечения неодновременности использования общего ресурса разными потоками.

- Условие гонки: (race condition) особенность функционирования системы, при которой её выходной сигнал непредсказуемо зависит от последовательности и/или временных задержек происходящих в ней событий.
- Атомарность: (atomicity) свойство операции в параллельной системе по отношению к набору ресурсов, определяющее невозможность одновременного доступа к ним до завершения операции (+ закрепление или откат).
- Критическая секция: (critical section) участок кода, исполняемый не более чем одним потоком из числа имеющих доступ к общему ресурсу синхронизации.
- Взаимная блокировка: (mutual exclusion, mutex)— алгоритм обеспечения неодновременности использования общего ресурса разными потоками.

- Условие гонки: (race condition) особенность функционирования системы, при которой её выходной сигнал непредсказуемо зависит от последовательности и/или временных задержек происходящих в ней событий.
- Атомарность: (atomicity) свойство операции в параллельной системе по отношению к набору ресурсов, определяющее невозможность одновременного доступа к ним до завершения операции (+ закрепление или откат).
- Критическая секция: (critical section) участок кода, исполняемый не более чем одним потоком из числа имеющих доступ к общему ресурсу синхронизации.
- Взаимная блокировка: (mutual exclusion, mutex) алгоритм обеспечения неодновременности использования общего ресурса разными потоками.

## Класс непрерывно-стохастических моделей

#### Определения

Заявка: (требование) — запрос на выполнение некоторой работы.

Система массового обслуживания: (Queueing System) — модель процесса функционирования системы, включающей:

- заявки (требования) на обслуживание появляются в случайные моменты времени;
- каналы (устройства) обслуживания включают очередь ожидающих заявок; время обслуживания представляет случайную величину.

Поток событий: последовательность событий, происходящих в случайные моменты времени.

Входящий поток: поток требований, поступающих в систему.

Выходящий поток: поток требований, покидающих систему.

# Математический аппарат

#### Теория массового обслуживания

Раздел исследования операций, изучающий модели массового обслуживания. Позволяет вычислять оценки эффективности, включающие:

- среднее время ожидания в очереди;
- ожидаемое количество заявок, ожидающих обслуживания в очереди;
- вероятность того, что в данный момент система пуста (переполнена, имеет свободное устройство обслуживания);
- вероятность ожидания обслуживания заявки в течение заданного времени;
- . . .

# Классификация систем массового обслуживания

#### По количеству единиц обслуживания

- одноканальные;
- многоканальные.

#### По количеству этапов обслуживания

- однофазные;
- многофазные.

# Классификация каналов (устройств) обслуживания

#### По дисциплине обслуживания

- в порядке поступления (FIFO);
- в случайном порядке (закон распределения).
- в соответствии с приоритетами.
- **3** . . .

#### По действию при занятом канале

- с отказами:
- с ожиданием;
- с ограничением ожидания (по времени/длине очереди).

## Критическая секция

### Windows API InitializeCriticalSection() и т. д.

```
void WINAPI InitializeCriticalSection(
   _Out_     LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection
);

void WINAPI DeleteCriticalSection(
   _Inout_ LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection
);
```

# Критическая секция (продолжение)

### Windows API EnterCriticalSection() и т. д.

```
void WINAPI EnterCriticalSection(
   _Inout_ LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection
);

void WINAPI LeaveCriticalSection(
   _Inout_ LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection
);

BOOL WINAPI TryEnterCriticalSection(
   _Inout_ LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection
);
```

# Критическая секция (продолжение)

#### Пример

```
CRITICAL SECTION q CriticalS;
std::list <int> g_Numbers;
DWORD WINAPI MyThreadProc(LPVOID pvData)
 int n = 0;
 // ...
  EnterCriticalSection(&g_CriticalS);
 q Numbers.push front(n);
 LeaveCriticalSection(&g_CriticalS);
 // ...
 return 0;
```

# Критическая секция (окончание)

```
int main()
 HANDLE hThread;
 InitializeCriticalSection(&g_CriticalS);
 hThread = CreateThread(
    NULL, 0, MyThreadProc, NULL, 0, NULL);
  // ...
  EnterCriticalSection(&g_CriticalS);
 print(q Numbers);
 LeaveCriticalSection(&g_CriticalS);
 // ...
  DeleteCriticalSection(&g_CriticalS);
```

### Мьютекс

### Windows API CreateMutex(), ReleaseMutex()

```
HANDLE WINAPI CreateMutex(
    _In_opt_ LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes,
    _In_ BOOL bInitialOwner,
    _In_opt_ LPCTSTR lpctszName
);

BOOL WINAPI ReleaseMutex(
    _In_ HANDLE hMutex
);
```

### Пример

```
HANDLE g_hMutex = INVALID_HANDLE_VALUE;
DWORD WINAPI MyThreadProc(LPVOID pvData)
 int n = 1;
 // ...
 WaitForSingleObject(q hMutex, INFINITE);
 q Numbers.push front(n);
  ReleaseMutex(q hMutex);
 // ...
 return 0;
```

```
int main()
 HANDLE hThread;
 q hMutex = CreateMutex(NULL, FALSE, NULL);
 hThread = CreateThread(
    NULL, 0, MyThreadProc, NULL, 0, NULL);
 // ...
 WaitForSingleObject(g_hMutex, INFINITE);
 print(g_Numbers);
  ReleaseMutex(g_hMutex);
 // ...
  CloseHandle(g_hMutex);
```

```
POSIX pthread_mutex_lock(), pthread_mutex_unlock() и т. д.

int pthread_mutex_lock(
   pthread_mutex_t * pMutex);

int pthread_mutex_trylock(
   pthread_mutex_t * pMutex);

int pthread_mutex_unlock(
   pthread_mutex_unlock(
   pthread_mutex_t * pMutex);
```

### Пример

```
pthread_mutex_t g_Mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
void *MyThreadProc(void *pvData)
 int n = 2;
 // ...
 pthread_mutex_lock(&g_Mutex);
 g Numbers.push_front(n);
 pthread mutex unlock(&g Mutex);
 // ...
 return 0;
```

# Мьютекс (окончание)

```
int main()
 pthread t hThread;
 int nRet = pthread create(
    &hThread, NULL, MyThreadProc, NULL);
 // ...
 pthread_mutex_lock(&g_Mutex);
 print(g_Numbers);
 pthread_mutex_unlock(&g_Mutex);
 // ...
 pthread_join(hThread, NULL);
  pthread_mutex_destroy(&g_Mutex);
```

# Блокировка с двойной проверкой

### Пример (блокировка)

```
Data *qet data()
 // ...
 pthread_mutex_lock(&g_Mutex);
 if (!g_List.empty())
    pData = g_List.back();
    g_List.pop_back();
 pthread_mutex_unlock(&g_Mutex);
  // ...
```

# Блокировка с двойной проверкой

### Пример (блокировка)

```
Data *qet data()
 // ...
 if (!q List.empty())
    pthread_mutex_lock(&g_Mutex);
    pData = g List.back();
    g_List.pop_back();
    pthread_mutex_unlock(&g_Mutex);
```

# Блокировка с двойной проверкой

### Пример (блокировка с двойной проверкой)

```
Data *qet data()
 // ...
 if (!g_List.empty())
    pthread_mutex_lock(&g_Mutex);
    if (!g_List.empty())
      pData = g_List.back();
      g List.pop back();
    pthread_mutex_unlock(&g_Mutex);
```

## Барьер по памяти

#### Определение

Барьер по памяти: (memory barrier, memory fence) — точка в коде программы, для которой гарантируется, что все операции доступа к памяти, выполненные до неё, завершатся до начала операций с памятью после неё.

#### Пример (поток 0)

```
пока b = "ложь", выполнять

[ ; // пусто

// барьер

Напечатать(x);
```

#### Пример (поток 1)

```
x ← 42;
// барьер
b ← "истина";
```

# Семафор

```
Windows API CreateSemaphore(), ReleaseSemaphore()
```

```
HANDLE WINAPI CreateSemaphore(
 In_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes,
 _In_
          LONG
                                lInitialCount.
 _In_ LONG
                                lMaximumCount.
 In opt LPCTSTR
                                lpctszName
);
BOOL WINAPI ReleaseSemaphore(
 In
            HANDI.F
                                hSemaphore,
 In
            LONG
                                lReleaseCount,
 Out opt LPLONG
                                lplPreviousCount
);
```

# Семафор (продолжение)

### Пример

```
HANDLE g_hSemaphore = INVALID_HANDLE_VALUE;
/* volatile */ LONG q vlNum = 0;
DWORD WINAPI MyThreadProc(LPVOID pvData)
 WaitForSingleObject(q hSemaphore, INFINITE);
 InterlockedIncrement(&g vlNum);
 cout << q vlNum << " " << flush;</pre>
  ReleaseSemaphore(g_hSemaphore, 1, NULL);
 InterlockedDecrement(&g vlNum);
 return 0:
```

# Семафор (продолжение)

```
int main()
 int i:
 HANDLE ahThreads[MY NUM THREADS];
 // ...
 g_hSemaphore = CreateSemaphore(
    NULL, MY_MAX_THREADS, MY_MAX_THREADS, NULL);
 for (i = 0; i < MY_NUM_THREADS; ++ i)</pre>
    ahThreads[i] = CreateThread(
      NULL, 0, MyThreadProc, NULL, CREATE_SUSPENDED, NULL);
 // ...
  CloseHandle(g_hSemaphore);
```

# Семафор (продолжение)

```
POSIX sem_wait() и т. д.

int sem_wait(sem_t *pSem);

int sem_trywait(sem_t *pSem);

int sem_post(sem_t *pSem);
```

# Семафор (продолжение)

#### Пример

```
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>

sem_t g_Semaphore;
pthread_mutex_t g_Mutex =
   PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
volatile LONG g_vlNum = 0;

void *MyThreadProc(void *)
{
```

#### Пример (продолжение)

```
sem_wait(&g_Semaphore);
pthread_mutex_lock(&g_Mutex);
++ g_vlNum;
pthread_mutex_unlock(&g_Mutex);
cout << g_vlNum << " " << flush;
sem_post(&g_Semaphore);
pthread_mutex_lock(&g_Mutex);
-- g_vlNum;
pthread_mutex_unlock(&g_Mutex);
return 0;</pre>
```

// MyThreadProc()

# Семафор (окончание)

#### Пример (окончание)

```
int main()
{
   int i;
   pthread_t ahThreads[MY_NUM_THREADS];
   sem_init(&g_Semaphore, 0, MY_MAX_THREADS);
   for (i = 0; i < MY_NUM_THREADS; ++ i)
        pthread_create(ahThreads[i], NULL, MyThreadProc, NULL);
   // ...
   sem_destroy(&g_Semaphore);
   pthread_mutex_destroy(&g_Mutex);
}</pre>
```

### Кольцевой буфер




Рис. 2: концепция кольцевого буфера

# Пример: кольцевой буфер POSIX

#### Пример

```
#include <semaphore.h>
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
#include <math.h>

#define NUM_BLOCKS 10
#define BLOCK_SIZE 8
#define AMPLITUDE 100
#define PERIOD 30
```

#include <pthread.h>

```
#define INTERVAL (3 * PERIOD)
#define BUFFER SIZE \
  (NUM BLOCKS * BLOCK SIZE)
int g_anBuffer[BUFFER_SIZE];
sem t q FreeSpace, q UsedSpace;
int divides(int n1, int n2)
 return (n1 % n2 == 0);
```

# Пример: кольцевой буфер POSIX (продолжение)

#### Пример (продолжение)

```
void *thread_proc(void *pvData)
{
  int t;
  for (t = 0; t <= INTERVAL; ++ t)
  {
    int i = t % BUFFER_SIZE;
    if (divides(i, BLOCK_SIZE))
        sem_wait(&g_FreeSpace);
    //</pre>
```

```
g_anBuffer[i] =
  t == INTERVAL ?
  AMPLITUDE + 1 :
  AMPLITUDE *
  sin(1.0 * t / PERIOD);
if (t == INTERVAL ||
  divides(i + 1, BLOCK SIZE))
  sem_post(&g_UsedSpace);
   // for (t = 0; ...)
 // thread proc()
```

# Пример: кольцевой буфер POSIX (продолжение)

```
Int main()
{
  int i = 0, nData;
  pthread_t hThread;
  //
  sem_init(&g_FreeSpace, 0, NUM_BLOCKS);
  sem_init(&g_UsedSpace, 0, 0);
  //
```

pthread\_create(&hThread, NULL, &thread\_proc, NULL);

//

# Пример: кольцевой буфер POSIX (продолжение)

#### Пример (продолжение)

```
do
{
   if (divides(i, BLOCK_SIZE))
      sem_wait(&g_UsedSpace);
   //
   nData = g_anBuffer[i];
   printf(" (%d, %d)", i, nData);
   fflush(stdout);
   //
   i = (i + 1) % BUFFER_SIZE;
```

```
if (nData > AMPLITUDE ||
    divides(i, BLOCK_SIZE))
{
    sem_post(&g_FreeSpace);
    printf(" |");
    fflush(stdout);
}
while (nData <= AMPLITUDE);</pre>
```

### Пример: кольцевой буфер POSIX (окончание)

```
Пример (окончание)

//
pthread_join(hThread, NULL);
//
printf("\n");
//
sem_destroy(&g_FreeSpace);
sem_destroy(&g_UsedSpace);
}
// main()
```

#### Пример (сборка программы)

```
$ gcc -pthread sem_posix.c -lm
```

# Барьер




Рис. 3: концепция барьера

#### Windows API InitializeSynchronizationBarrier() и т. д.

#### Windows API EnterSynchronizationBarrier()

```
BOOL WINAPI EnterSynchronizationBarrier(
   _Inout_ LPSYNCHRONIZATION_BARRIER lpBarrier,
   _In_ DWORD dwFlags
);
```

```
POSIX pthread barrier init() и т. д. (<pthread.h>)
int pthread barrier init(
 pthread barrier t *restrict
                                         pBarrier.
 const pthread barrierattr t *restrict pAttr,
 unsigned
                                         uCount);
int pthread barrier destroy(
 pthread barrier t *
                                         pBarrier);
int pthread_barrier_wait(
 pthread_barrier_t *
                                         pBarrier);
```

#### Пример

```
pthread_barrier_t g_Barrier;

void *MyThreadProc(void *)
{
    // ...
    pthread_barrier_wait(&g_Barrier);
    // ...
    return 0;
}
```

### Барьер (окончание)

#### Пример (окончание)

```
int main()
{
   int i;
   pthread_t ahThreads[MY_NUM_THREADS];
   pthread_barrier_init(&g_Barrier, NULL, MY_NUM_THREADS);
   for (i = 0; i < MY_NUM_THREADS; ++ i)
        pthread_create(
        &ahThreads[i], NULL, MyThreadProc, NULL);
   // ...
   pthread_barrier_destroy(&g_Barrier);
}</pre>
```

#### Задача о читателях и писателях

#### Постановка задачи

- Чтение данных возможно одновременно любым количеством читателей.
- Запись данных возможна одновременно только одним писателем.
- Во время записи ни один читатель не имеет доступа к данным.

#### Дополнение к условию

Чтение данных невозможно, если хотя бы один писатель изъявил о намерении записи.

#### Задача о читателях и писателях

#### Постановка задачи

- Чтение данных возможно одновременно любым количеством читателей.
- Запись данных возможна одновременно только одним писателем.
- Во время записи ни один читатель не имеет доступа к данным.

#### Дополнение к условию

• Чтение данных невозможно, если хотя бы один писатель изъявил о намерении записи.

### Блокировка чтения/записи

# Windows API InitializeSRWLock() VOID WINAPI InitializeSRWLock(

```
_Out_ PSRWLOCK pSRWLock
);

VOID WINAPI AcquireSRWLockShared(
   _Inout_ PSRWLOCK pSRWLock
);
```

VOID WINAPI ReleaseSRWLockShared(
\_Inout\_ PSRWLOCK pSRWLock

#### Windows API SRWLOCK\_INIT и т. д.

```
SRWLOCK rwlock = SRWLOCK_INIT;
```

```
VOID WINAPI AcquireSRWLockExclusive(
    _Inout_ PSRWLOCK pSRWLock
);
```

```
VOID WINAPI ReleaseSRWLockExclusive(
   _Inout_ PSRWLOCK pSRWLock
)
```

# Блокировка чтения/записи (продолжение)

# Блокировка чтения/записи (продолжение)

```
POSIX pthread_rwlock_rdlock() и т. д.

int pthread_rwlock_rdlock(
   pthread_rwlock_t * pRWLock);

int pthread_rwlock_wrlock(
   pthread_rwlock_t * pRWLock);

int pthread_rwlock_unlock(
   pthread_rwlock_unlock(
   pthread_rwlock_t * pRWLock);
```

### Пример: поиск простых чисел POSIX

#### Пример

```
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

#include <iostream>
#include <set>
#include <cstdlib>

typedef std::set <int> IntSet;
```

```
volatile bool g_vbRun = true;
IntSet g_Bitcoins;
pthread_rwlock_t g_Lock =
   PTHREAD_RWLOCK_INITIALIZER;

inline bool divides(
   int n1, int n2)
{
   return (n1 % n2 == 0);
}
```

### Пример: поиск простых чисел POSIX (продолжение)

#### Пример (продолжение)

```
void *thread_proc(void *pvData)
{
  int n = 2;
  while (g_vbRun)
  {
    ++ n;
    bool bFound = true;
    //
    pthread_rwlock_rdlock(
        &g_Lock);
    //
```

```
IntSet::const iterator
  i = g_Bitcoins.begin(),
  e = g_Bitcoins.end();
for (; i != e; ++ i)
  if (divides(n, *i))
    bFound = false;
    break;
pthread rwlock unlock(
  &q Lock);
```

### Пример: поиск простых чисел POSIX (продолжение)

#### Пример (продолжение)

```
if (bFound)
  pthread_rwlock_wrlock(
    &g_Lock);
  IntSet::const_iterator
    i = g_Bitcoins.begin(),
    e = g_Bitcoins.end();
  while (i != e)
    if (divides(*i, n))
      q Bitcoins.erase(i ++);
    else
      ++ i:
```

```
//
    g_Bitcoins.insert(n);
    //
    pthread_rwlock_unlock(
        &g_Lock);
    } // if (bFound)
} // while (g_vbRun)
} // thread_proc()
```

# Пример: поиск простых чисел POSIX (продолжение)

```
int main()
  const int cnThreads = 8;
  pthread t ahThreads[cnThreads];
  //
  g_Bitcoins.insert(2);
  //
  for (int i = 0; i < cnThreads; ++ i)</pre>
    pthread_create(&ahThreads[i], NULL, thread_proc, NULL);
  sleep(10);
  g_vbRun = false;
```

### Пример: поиск простых чисел POSIX (окончание)

#### Пример (окончание)

```
//
for (int i = 0; i < cnThreads; ++ i)</pre>
  pthread join(ahThreads[i], NULL);
//
IntSet::const iterator
  i = q Bitcoins.begin(),
  e = q Bitcoins.end();
for (; i != e; ++ i)
  std::cout << ' ' << *i;
std::cout << std::endl:
   // main()
```

#### Инвариант и предикат

#### Определения

Инвариант: (invariant) — предположения об условиях, накладываемых

на данные, обеспечивающие корректную работу программы.

Предикат: (predicate) — набор условий, накладываемых на данные,

определяющий их некоторое состояние.

### Условная переменная

#### Windows API InitializeConditionVariable() и т. д.

```
VOID WINAPI InitializeConditionVariable(
   _Out_     PCONDITION_VARIABLE pConditionVariable
);

VOID WINAPI WakeConditionVariable(
   _Inout_ PCONDITION_VARIABLE pConditionVariable
);

VOID WINAPI WakeAllConditionVariable(
   _Inout_ PCONDITION_VARIABLE pConditionVariable
);
```

### Условная переменная (продолжение)

Windows API SleepConditionVariableCS() и т. д.

```
BOOL WINAPI SleepConditionVariableCS(
 _Inout_ PCONDITION_VARIABLE pConditionVariable,
 _Inout_ PCRITICAL_SECTION pCriticalSection,
 In
                             dwMilliseconds
         DWORD
                                                    // TNFTNTTF
BOOL WINAPI SleepConditionVariableSRW(
 Inout PCONDITION VARIABLE pConditionVariable,
 _Inout_ PSRWLOCK
                             pSRWLock.
 _In_
         DWORD
                             dwMilliseconds,
  In ULONG
                             ulFlags
                          // CONDITION VARIABLE LOCKMODE SHARED
```

### Условная переменная (продолжение)

# Условная переменная (окончание)

```
POSIX pthread_cond_wait(), и т. д.

int pthread_cond_wait(
  pthread_cond_t *restrict pCond,
  pthread_mutex_t *restrict pMutex);

int pthread_cond_signal(
  pthread_cond_t * pCond);

int pthread_cond_broadcast(
  pthread_cond_t * pCond);
```

### Ложные и украденные пробуждения

#### Определения

Ложное пробуждение: (*Spurious Wakeup*) — пробуждение, вызванное случайными причинами вместо операции сигнализирования.

Украденное пробуждение: (Stolen Wakeup) — пробуждение, после которого текущий поток был вытеснен, и сработавший до его продолжения другой поток изменил условие.

### Пример: задача производителей и потребителей POSIX

#### Пример

```
int g_nItem = 0;
const int MY_MAX_QUEUE = 50;
std::queue <int> g_Queue;
pthread_mutex_t g_MutexQueue = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t g_CondNotEmpty = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_cond_t g_CondNotFull = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
volatile bool g_vbRun = true;
```

```
Пример (продолжение)
void *thread proc get(void *pvData)
 while (true)
   // ...
    pthread_mutex_lock(&g_MutexQueue);
    while (g_Queue.empty() && g_vbRun)
      pthread_cond_wait(&g_CondNotEmpty, &g_MutexQueue);
    if (!g vbRun && g Queue.empty())
      pthread_mutex_unlock(&g_MutexQueue);
     break;
```

```
Пример (продолжение)
   // ... g_Queue.front()
   g_Queue.pop();
   11
   pthread mutex unlock(&g MutexQueue);
   //
   pthread cond signal(&g CondNotFull);
    // while (true)
 return 0;
    // thread_proc_get()
```

```
Пример (продолжение)
```

```
void *thread proc put(void *)
 while (true)
    g_nItem = g_nItem % MY_MAX_QUEUE + 1;
    pthread_mutex_lock(&g_MutexQueue);
    while (g_Queue.size() == MY_MAX_QUEUE && g_vbRun)
      pthread_cond_wait(&g_CondNotFull, &g_MutexQueue);
    if (!g_vbRun)
      pthread_mutex_unlock(&g_MutexQueue);
     break;
```

```
Пример (продолжение)
   g_Queue.push(g_nItem);
   // ... q Queue.front()
   pthread_mutex_unlock(&g_MutexQueue);
   pthread cond signal(&g CondNotEmpty);
   // ...
    // while (true)
 return 0;
    // thread proc put()
```

```
int main()
  pthread_t thread_get_1, thread_get_2, thread_put;
 pthread create(
    &thread get 1, NULL, thread proc get, (void *) 1);
  // ...
  pthread mutex lock(&q MutexQueue);
 q vbRun = false;
  pthread mutex unlock(&g MutexQueue);
  //
  pthread cond broadcast(&g CondNotEmpty);
  pthread_cond_broadcast(&g_CondNotFull);
```

# Пример: производители и потребители (окончание)

```
Пример (окончание)

//

pthread_join(thread_get_1, NULL);

// ...

pthread_mutex_destroy(&g_MutexQueue);

pthread_cond_destroy(&g_CondNotEmpty);

pthread_cond_destroy(&g_CondNotFull);

} // main()
```