

CORPORATE VALUATION - Formules Fondamentales

Résumé clair des formules fondamentales à retenir ainsi que leur intérêt stratégique en analyse financière

1. EBIT Normalisé

Formule : EBIT déclaré + Charges de restructuration ponctuelles

Intérêt : Neutraliser les éléments exceptionnels ou non récurrents pour obtenir une image fidèle et comparable de la rentabilité opérationnelle de base. L'objectif est d'obtenir une profitabilité opérationnelle soutenable dans le temps.

2. NOPAT (Net Operating Profit After Tax)

Formule : EBIT normalisé $\times$ (1 - Taux d'impôt opérationnel)

Intérêt : Mesurer le bénéfice net d'exploitation après impôts, sans l'influence de la structure financière (avant frais financiers).

3. FCFF (Free Cash Flow to Firm)

Formule : NOPAT + D&A; - CapEx - Augmentation du BFR d'exploitation

Intérêt : Calculer le cash-flow réellement disponible pour l'ensemble des apporteurs de capitaux (créanciers et actionnaires) après couverture des besoins d'investissement et de fonctionnement.

4. Taux de Réinvestissement (Reinvestment Rate)

Formule : (CapEx - D&A; + Augmentation du BFR d'exploitation) / NOPAT

Intérêt : Déterminer la part du bénéfice opérationnel (NOPAT) que l'entreprise choisit de réinjecter dans son activité pour financer sa croissance future.

5. ROIC (Return on Invested Capital)

Formule : NOPAT / Capitaux investis au début (Beginning invested capital)

Intérêt : Évaluer l'efficacité de l'entreprise à générer du profit à partir de l'ensemble de son capital engagé (mesure centrale de la performance économique).

6. Croissance Fondamentale (g)

Formule : ROIC $\times$ Taux de réinvestissement

Intérêt : Estimer le taux de croissance organique soutenable à long terme que l'entreprise peut générer grâce à la rentabilité de ses investissements.

7. WACC (Coût moyen pondéré du capital / Taux d'actualisation)

Formule : (Poids des capitaux propres $\times$ Coût des fonds propres) + (Poids de la dette $\times$ Coût de la dette $\times$ (1 - Taux d'impôt))

Intérêt : Servir de taux d'actualisation pour ramener les flux futurs (FCFF) à leur valeur actuelle, en reflétant le risque global et le coût de financement de l'entreprise. Les pondérations doivent être en valeurs de marché (pas en valeurs comptables).

Notes Méthodologiques - Points clés du cours

- Normalisation : Toujours retraiter les éléments exceptionnels (restructuration, litiges, cessions) pour obtenir un EBIT soutenable. Une rentabilité négative due à une charge one-off ne doit pas pénaliser la valorisation si elle est non récurrente.
- Hypothèses défendables : Toute hypothèse de croissance ou de marge doit être sourcée (earnings calls, MD&A, guidance management, plans d'investissement) - pas d'hypothèse ad hoc.
- FCFF : Point de départ = NOPAT. Soustraire le réinvestissement net (CapEx net de D&A; + Δ BFR). CapEx et D&A; proviennent du tableau de flux de trésorerie.
- ROIC vs Reinvestment Rate : ROIC = efficacité, Reinvestment Rate = intensité de réinvestissement. $g = \text{ROIC} \times \text{Reinvestment Rate}$ uniquement si ROIC stable.
- WACC : Utiliser les valeurs de marché pour les pondérations (capitalisation boursière pour equity, valeur de marché de la dette / prix des obligations). La valeur comptable est historique et non pertinente pour la valorisation.
- Coût de la dette : Taux sans risque (même devise que les cash-flows) + spread de crédit (rating, probabilité de défaut). Tenir compte du bouclier fiscal ($\times (1-T)$).
- Coût des fonds propres : CAPM ajusté du risque pays si exposition à des marchés émergents (exposition basée sur le lieu des revenus, pas seulement le siège).
- Structure cible : Si la structure actuelle est différente de la structure cible (cas fréquent pour les growth companies), utiliser la structure cible des comparables / pairs pour le WACC.
- Projet : Travailler en parallèle session par session sur une entreprise réelle. Ne pas attendre la dernière minute. Préparer les états financiers pour la valorisation dès la Session 1.