



普通权限的指令都是一些你们熟悉的指令,例如将两个寄存器相加的指令ADD、将两个寄存器相减的指令SUB、跳转指令JRC、BRANCH指令等等。这些都是普通权限指令,所有的应用程序都允许执行这些指令。



特殊权限指令主要是一些直接操纵硬件的指令和设置保护的指令,例如设置page table寄存器、关闭时钟中断。在处理器上有各种各样的状态,操作系统会使用这些状态,但是只能通过特殊权限指令来变更这些状态。



举个例子,当一个应用程序尝试执行一条特殊权限指令,因为不允许在user mode 执行特殊权限指令,处理器会拒绝执行这条指令。通常来说,这时会将控制权限从 user mode切换到kernel mode,当操作系统拿到控制权之后,或许会杀掉进程,因为应用程序执行了不该执行的指令。

下图是RISC-V privilege架构的文档,这个文档包括了所有的特殊权限指令。在接下来的一个月,你们都会与这些特殊权限指令打交道。我们下节课就会详细介绍其中一些指令。这里我们先对这些指令有一些初步的认识:应用程序不应该执行这些指令,这些指令只能被内核执行。

| Volum | II. DIG | CC V Printlemed Architectures VI 10 draft | - |
|--------|------------|---|-----|
| VOIIII | ne II: KIS | SC-V Privileged Architectures V1.12-draft | 100 |
| | | 3.5.3.3 Alignment | 4 |
| | 3.5.4 | Memory-Ordering PMAs Frans Kaashoek | |
| | 3.5.5 | Coherence and Cacheability PMAs | 51 |
| | 3.5.6 | Idempotency PMAs | 52 |
| 3.6 | 6 Physic | cal Memory Protection | 52 |
| | 3.6.1 | Physical Memory Protection CSRs | 53 |
| | 3.6.2 | Physical Memory Protection and Paging | 57 |
| 4 Sı | inorvico | r-Level ISA, Version 1.12 | 59 |
| 4.3 | _ | visor CSRs | 59 |
| 4. | | | |
| | 4.1.1 | Supervisor Status Register (sstatus) | 59 |
| | | 4.1.1.1 Base ISA Control in sstatus Register | 60 |
| | | 4.1.1.2 Memory Privilege in sstatus Register | 61 |
| | | 4.1.1.3 Endianness Control in sstatus Register | 61 |
| | 4.1.2 | Supervisor Trap Vector Base Address Register (stvec) | 62 |
| | 4.1.3 | Supervisor Interrupt Registers (sip and sie) | 62 |
| | 4.1.4 | Supervisor Timers and Performance Counters | 64 |
| | 4.1.5 | Counter-Enable Register (scounteren) | 64 |
| | 4.1.6 | Supervisor Scratch Register (sscratch) | 65 |
| | 4.1.7 | Supervisor Exception Program Counter (sepc) | 65 |
| | 4.1.8 | Supervisor Cause Register (scause) | 65 |
| | 4.1.9 | Supervisor Trap Value (stval) Register | 67 |
| | 4.1.10 | Supervisor Address Translation and Protection (satp) Register | 67 |
| 4.5 | 2 Super | visor Instructions | 70 |
| | 4.2.1 | Supervisor Memory-Management Fence Instruction | 70 |
| 4.5 | 3 Sv32: | Page-Based 32-bit Virtual-Memory Systems | 72 |
| | 4.3.1 | Addressing and Memory Protection | 73 |
| | 4.3.2 | Virtual Address Translation Process | 75 |
| | | | |

学生提问:如果kernel mode允许一些指令的执行,user mode不允许一些指令的执行,那么是谁在检查当前的mode并实际运行这些指令,并且怎么知道当前是不是kernel mode?是有什么标志位吗?

Frans教授:是的,在处理器里面有一个flag。在处理器的一个bit,当它为1的时候是user mode,当它为0时是kernel mode。当处理器在解析指令时,如果指令是特殊权限指令,并且该bit被设置为1,处理器会拒绝执行这条指令,就像在运算时不能除以0一样。

同一个学生继续问:所以,唯一的控制方式就是通过某种方式更新了那个bit?

Frans教授: 你认为是什么指令更新了那个bit位? 是特殊权限指令还是普通权限指令? (等了一会,那个学生没有回答)。很明显,设置那个bit位的指令必须是特殊权限指令,因为应用程序不应该能够设置那个bit到kernel mode,否则的话应用程序就可以运行各种特殊权限指令了。所以那个bit是被保护的,这样回答了你的问题吗?

许多同学都已经知道了,实际上RISC-V还有第三种模式称为machine mode。在大多数场景下,我们会忽略这种模式,所以我也不太会介绍这种模式。 所以实际上我们有三级权限(user/kernel/machine),而不是两级(user/kernel)。

学生提问:考虑到安全性,所有的用户代码都会通过内核访问硬件,但是有没有可能一个计算机的用户可以随意的操纵内核?

Frans教授:并不会,至少小心的设计就不会发生这种事。或许一些程序会有额外的权限,操作系统也会认可这一点。但是这些额外的权限并不会给每一个用户,比如只有root用户有特定的权限来完成安全相关的操作。

同一个学生提问:那BIOS呢?BIOS会在操作系统之前运行还是之后?

Frans教授: BIOS是一段计算机自带的代码,它会先启动,之后它会启动操作系统,所以BIOS需要是一段可被信任的代码,它最好是正确的,且不是恶意的。


学生提问:之前提到,设置处理器中kernel mode的bit位的指令是一条特殊权限指令,那么一个用户程序怎么才能让内核执行任何内核指令?因为现在切换到kernel mode的指令都是一条特殊权限指令了,对于用户程序来说也没法修改那个bit位。

Frans教授: 你说的对,这也是我们想要看到的结果。可以这么来看这个问题,首先这里不是完全按照你说的方式工作,在RISC-V中,如果你在用户空间(user space)尝试执行一条特殊权限指令(后面Frans那边的Zoom就断了,等他重新接入,他也没有再继续回答,所以后半段回答是我补充的)用户程序会通过系统调用来切换到kernel mode。当用户程序执行系统调用,会通过ECALL触发一个软中断(software interrupt),软中断会查询操作系统预先设定的中断向量表,并执行中断向量表中包含的中断处理程序。中断处理程序在内核中,这样就完成了user mode到kernel mode的切换,并执行用户程序想要执行的特殊权限指令。

我们接下来看看硬件对于支持强隔离性的第二个特性,基本上所有的CPU都支持虚拟内存。我下节课会更加深入的讨论虚拟内存,这里先简单看一下。基本上来说,处理器包含了page table,而page table将虚拟内存地址与物理内存地址做了对应。


COUS provide victual menury page tuble: undual addr -> physical

每一个进程都会有自己独立的page table,这样的话,每一个进程只能访问出现在自己page table中的物理内存。操作系统会设置page table,使得每一个进程都有不重合的物理内存,这样一个进程就不能访问其他进程的物理内存,因为其他进程的物理内存都不在它的page table中。一个进程甚至都不能随意编造一个内存地址,然后通过这个内存地址来访问其他进程的物理内存。这样就给了我们内存的强隔离性。



基本上来说,page table定义了对于内存的视图,而每一个用户进程都有自己对于内存的独立视图。这给了我们非常强的内存隔离性。

基于硬件的支持,我们可以重新画一下之前的一张图,我们先画一个矩形,Is程序位于这个矩形中;再画一个矩形,echo程序位于这个矩形中。每个矩形都有一个虚拟内存地址,从0开始到2的n次方。



这样,Is程序有了一个内存地址0,echo程序也有了一个内存地址0。但是操作系统会将两个程序的内存地址0映射到不同的物理内存地址,所以Is程序不能访问echo程序的内存,同样echo程序也不能访问Is程序的内存。

类似的,内核位于应用程序下方,假设是XV6,那么它也有自己的内存地址空间, 并且与应用程序完全独立。