物理大练习7知识点全盘梳理

第一章 气体动理论和统计力学

- 1.1 温度与热平衡
- 温度的定义

直观定义:标记物体冷热程度的物理量称为温度

操作定义: 温度就是温度计的读数

理论定义:两个物体充分接触后、数值相同的(宏观)物理量

统计意义:温度标志着物体内部分子热运动的剧烈程度,它是大量分子热运动的动能的统计平均值的量度。

- 温标 热力学温标与摄氏温标
- 平衡态 在不受外界影响(即系统与外界没有物质和能量的交换)的条件下,无论 初始状态如何,系统的宏观性质在经充分长时间后不再发生变化的状态

理想化模型

状态参量:表示物体的有关特性,描述物体的状态(压强温度体积)

稳定态与定常态不一定是平衡态

微观角度上看,存在无规则热运动,又称为热动平衡状态(是一个动态平衡,存 在涨落)

- 准静态过程: 气体状态变化十分缓慢, 所经历的一系列中间状态, 都无限接近平 衡状态
- 驰豫时间: 热力学系统由初始状态达到平衡态所经历的时间

- 热力学第零定律 如果两个物体都与第三个物体处于热平衡,则它们彼此处于热平衡
- 1.2 热量及其本质 从热质说到热动说
- 热量: "转移的热能",本质上是传递给一个物体的能量(它以分子热运动的形式储存在物体中)
- 热容:某物质温度升高(或降低)1K时所吸收(或放出)的热量。C=dQ/dT比热容:单位质量的热容量
- 1.3 理想气体
- 物态方程: 状态参量之间的函数关系

摩尔热容: 每摩尔物质的热容量

• 理想气体(ideal gas): 在任何情况下都严格遵守玻意耳定律、盖吕萨克定律以及 查理定律的气体。是实际气体在压强趋于零时的极限

理想气体的物态方程: $pV = \frac{m}{M}RT$ 其中 R 为普适气体常量

常用 p-V 图中的一点表示气体的一个平衡态, p-V 图上的一条曲线来表示系统的一个准静态过程。

- 分子热运动: 大量分子做永不停息的无规则运动 基本特征: 分子的永恒运动与频繁的相互碰撞 具有无序性、统计性
- 微观量(个别分子特征)、宏观量(大量分子的整体特征)
- 理想气体的微观模型

力学假设:分子被看作质点、除了分子碰撞的瞬间外,忽略分子间的相互作用、

遵守经典力学规律,假设碰撞为弹性碰撞、一般忽略分子重力

统计假设: 分子数密度 n 分布均匀、相同速率的分子沿各个方向运动的平均分子 数相等(或沿各方向运动的概率均等)

• 理想气体的压强与温度公式

$$p = \frac{1}{3}nm_0\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k} = nkT$$

- K 为玻尔兹曼常量, $k = \frac{R}{NA}$
- 气体的压强是统计平均量
- 气体分子的方均根速率 $v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$
- 1.4 能量均分定理
- 分子的自由度

单原子: 3 双原子: 5 三原子: 6

• 能量均分定理: 在温度为 T 的平衡态下, 物质分子的每一个自

(能量分配:没有占据优势的自由度)

分子的平均动能: $\overline{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$ (i: 刚性分子的自由度)

由度都具有相同的平均动能,其大小都等于 kT/2。

• 理想气体的内能与热容

1mol 理想气体: $E_0 = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$

- 1.5 概率与统计规律性
- 统计规律性的概念: 大量偶然性从整体上所体现出来的必然性

特点: (1)只对大量偶然的事件才有意义 (2)它是不同于个体规律的整体规律 (3)大数

量现象在一定宏观条件下的稳定性

统计力学的任务:对平衡态下的热现象进行微观描述,然后运用统计的方法求得:

- (1) 宏观量与微观量的统计平均值的关系,揭示宏观量的微观本质
- (2) 平衡态下微观量的统计分布
- 连续随机变量的特征数值

归一律 [f(x)dx = 1

平均值 x = [xf(x)dx

• 速率分布函数各式子的意义

$$(1)\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv = \int_{N(v_1)}^{N(v_2)} dN = \Delta N$$
 表示在v1-v2速率区间内的分子数

$$(2)\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{dN}{N} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} dN}{N}$$
 表示在v1-v2速率区间内的分子数占总分子数的比率

$$(3)$$
 $\int_{v_1}^{v_2} Nv f(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} v dN$ 表示在v1-v2 速率区间内所有分子速率的总和

$$(4)\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m_0 v^2 N f(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m_0 v^2 dN = \int_{v_1}^{v_2} E_k dN$$

表示在v1-v2速率区间内所有分子平动动能的总和

- 1.6 理想气体分子速率和速度的统计分布律
- 麦克斯韦速率分布律(看函数)

推算平均速率、方均根速率、最概然速率(查表求微分或积分)

注意: 只要最概然速率 vp 相同, f(v)就一定相同, 与气体种类无关

注意: 最概然速率对应的动能不是最概然动能!

- 1.7 微观态和统计力学的基本原理
- 微观态

组成系统的所有微观粒子的运动状态(如能量)的可能组合称为系统的微观状态, 简称微观态

(注意: 会列表!! 列出所有可能情况)

• 等概率原理

对于处于平衡态的孤立系统, 其各个可能的微观态出现的概率都相等。

注: 这是(平衡态)统计力学的(唯一)基本假设、第一性原理

• 最概然分布

系统在平衡态时微观状态数最多(平衡态对应的微观分布可以认为就是最概然分布) • 熵增加原理

- 1.8 理想气体分子能量的统计分布律
- MB 分布 (麦克斯韦——玻尔兹曼分布)

平均粒子数按能量的分布

$$f_{\rm MB} = Ae^{-E_i/k_{\rm B}T}$$

确定 A: $N = \int n(E)dE$

- 玻尔兹曼因子 $e^{-\frac{E}{kT}}$
- 热激活过程

许多物理化学过程都与温度相关,表现出"热激活行为"

- 1.9 再论微观态
- 微观态与热力学概率

热力学概率:对应于系统的一个给定宏观态的微观态的数目 W (注:这是一个非归一化的"概率")

数学上,降低大数大小的方式是采用对数: InW

 $\ln n! \approx n \ln n - n$. (Stiring 公式近似)

• 熵的统计力学定义

S=kInW(玻尔兹曼关系)

• 温度的统计力学定义

1/T = dS/dE

统计力学意义上有负温度,实际上比正温度更高

在绝热或孤立系统中发生的变化永远不会导致熵的减少

第二章 热力学基础

热力学: 研究热力学系统的状态演化的规律

研究方法: 通过观察和实验归纳出有关热现象的规律

- 2.1 热力学定律
- 热力学四条定律的实质

热力学第零定律:实际上是热平衡定律【定义温度 T】

热力学第一定律:实际上是包括热现象在内的能量守恒与转化定律,指明了热力学 • 热力学第一定律 过程中热功转化之间的数量关系【定义内能E】

热力学第二定律: 指明了热力学过程进行的方向和条件,(从统计力学的观点)实际上 外界对系统传递的热量,一部分使系统内能增加,一部分用于系统对外做功 是熵增加原理【定义熵S】

热力学第三定律: 指明了热力学过程的起点: 绝对零度不能达到

【定义了它们之间的起点关系】

• 热力学中的常见术语

绝热壁与导热壁:绝热壁不允许它两边的物体发生任何形式的热交换,反之称为导 热壁

孤立系/系统:与周围环境没有任何相互作用

封闭系:与周围环境(外界)没有物质交换,但可以有能量交换

开放系/系统: 与外界既有物质交换(粒子数可变)也有能量交换

2.2 热力学第一定律

• 热力学过程

系统从一个平衡态过渡到另一个平衡态所经过的变化历程

如果过程中任一中间状态都可看作是平衡状态,这个过程叫做准静态过程(或平衡

过程)——准静态做功、准静态传热

• 内能变化只与始末状态有关,与中间过程无关

改变系统状态(内能)的途径: 做功(宏观功)和传热(微观功)

做功: 外界有序能量与系统分子无序能量间的转换

传热: 外界无序能量与系统分子无序能量间的转换

$$Q = \Delta E + A$$

指出第一类永动机永远不能制造

亥姆霍兹表述: 第一类永动机永远不能制造

- 等体过程 摩尔定体热容: $C_{v,m} = \frac{i}{2}R$
- 等压过程 摩尔定压热容: $C_{p,m} = C_{v,m} + R$
- 比热容比 定压热容/定体热容
- 等温过程 气体从外界吸热全部转化为对外做功,而气体的内能不变
- 绝热过程 $pV^{\gamma} = C_1$ 其中绝热线比等温线更陡
- 热力学第一定律的微观解读

热量流入系统->统计分布变化

外界对系统做功->能级变化

- 2.3 热力学第二定律
- 热机、热机效率

热机: 把热转换为功的机器 热机效率:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

制冷机:利用外界做功获得低温的机器

$$\omega = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

• 理想热机:卡诺热机

由两个等温过程和两个绝热过程组成的准静态循环过程

• 热力学第二定律的多种表述

开尔文表述:不可能制成一种循环动作的热机,只从一个热源吸收热量,使之全部 变为有用的功,而不产生其它影响。

(否定了第二类永动机)

克劳修斯表述: 热量不能自动地从低温物体传向高温物体

例:在p-V图上两绝热线不相交

• 可逆过程与不可逆过程

能恢复且让周围的一切也恢复原状

功转化为热的过程是不可逆的

热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的

- 一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程,只有无摩擦的准静态过程才是可逆过程
- 卡诺定理

在同样高低温热源(高温热源 T1 和低温热源 T2)之间工作的一切可逆机效率相同,与工作物质无关

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

在同样高低温热源之间工作的一切不可逆机效率,不可能高于可逆机

• 熵的热力学定义

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\partial Q}{T}$$

要设计可逆膨胀来计算熵变

可逆过程是研究平衡态性质的手段

可逆过程可以作为某些实际过程的近似

• 熵是分子热运动无序性或混乱性的量度。系统某一状态的熵值越大,它所对应的 宏观状态越无序。

可逆的绝热过程是等熵过程。

• 熵增加原理*dS* ≥ 0

热力学基本方程: dE = TdS - pdV "假想的可逆过程"

2.4 再论熵

熵是半守恒,净熵增是热量转移的"驱动力"

• 熵增与系统内部的平衡

热平衡: 微观: 1/T = dS/dE 宏观: 由热力学基本方程推知 $T_1 = T_2$ 时,系统平衡

力学平衡: 熵与压强

平衡后压强相等 p

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \qquad \frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial V}$$

• 熵的吉布斯表达式

$$S = -k \sum_{i} P_i \ln P_i$$

• 信息与熵和能量

表述正确的概率越大,则表述的信息量越小

一个表述的信息量定义为 H = - c log P, 其中 P 是表述正确的概率, c 是一个正的常数信息熵: 平均信息量

麦克斯韦妖实际上是一个计算设备

第三章 非平衡过程与输运现象

- 驰豫: 在均匀且恒定的外部条件下, 当热力学系统对于平衡态稍有偏离时, 粒子。间的相互作用(碰撞)使之向平衡态趋近的现象称为驰豫现象
- 输运: 孤立系统中系统从非平衡态过渡到平衡态
- 3.1 气体的输运现象和宏观规律

当气体各层流速不均匀时发生的黏性现象

当气体温度不均匀时发生的热传导现象

当气体密度不均匀时发生的扩散现象

• 黏性现象

流动中的气体,如果各气层的流速不相等,那么相邻的两个气层之间的接触面上, 形成一对阻碍两气层相对运动的等值而反向的摩擦力,叫做黏性力,也称为内摩擦力。η称为黏度(黏性系数)。黏性现象的微观本质是**分子定向动量的净迁移。**

$$F = \pm \eta \frac{du}{dy} \Delta s$$

• 热传导现象

$$H = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = -\kappa \frac{dT}{dx} \Delta S$$

κ 称为热传导系数 (热导率)。热传导现象的微观本质是分子热运动能量的定向迁移。

• 扩散现象

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = -D \frac{d\rho}{dx} \Delta S$$

- D称为扩散系数。气体扩散现象的微观本质是质量的定向迁移
- 气体扩散速率不但与气体平均速率有关, 还与粒子碰撞频率有关
- 输运表示净迁移,是在无规则热运动基础上叠加的(平均)定向运动
- 3.2 气体分子碰撞和平均自由程

平均碰撞频率**Z**:单位时间(1s)内一个分子和其它分子碰撞的平均次数平均自由程**λ**:每两次连续碰撞间一个分子自由运动的平均路程平均碰撞频率公式:

$$\overline{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \overline{v} n$$

$$\overline{\lambda} = \frac{\overline{v}}{\overline{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

但当容器的线度极小时,实际分子的平均自由程就是容器的线度

3.3 气体中输运现象的微观解释

考虑在 Δt 时间内穿过 x0 处的截面 ΔS 的平均粒子数

$$N = \frac{1}{6}n\overline{v}\Delta S\Delta t$$

导出热传导系数、黏度、扩散系数的关系式