Operating System Principle, OS

《操作系统原理》

2022级.课程设计

教师: 邹德清/李珍/慕冬亮/李志/王凯龙/苏曙光

华中科技大学网安学院

2025年02月-2025年03月

课设目的


- 课程设计目的
 - ■掌握OS直接依赖的保护模式的硬件机制和工作原理
 - ◆无OS支持下直接在保护模式下创建多任务和切换任务
 - ■掌握保护模式下地址映射机制和设计相应数据结构
 - ◆段机制和页机制
 - ■理解保护模式下任务的创建和切换过程
 - ■理解和实现优先数任务调度策略
 - ■编程技能培养
 - ◆掌握保护模式的初始化
 - ◆掌握段机制的实现
 - ◆掌握页机制的实现
 - ◆掌握任务的定义和任务切换
 - ◆掌握中断程序设计

课设任务

● 课设任务

- 裸机(bochs)中启动保护模式,创建多个不同优先级的任务(每个任务死循环在屏幕相同位置输出不同字符串,(含TSS, LDT, 代码, 堆栈, 页目录/页表等要素))。所有任务在时钟(周期50ms, 可调)驱动下进行调度,调度策略采用"优先数进程调度策略"。
- 示例: 4个任务(优先级分别为16,10,8,6)各自输出: **VERY LOVE HUST MRSU** 字符串,每个字符串的持续显示时间长度有差异(体现了优先级的差异)【参考:课设效果演示视频1.mp4】。可

以观察到VERY显示时间最长,MRSU最短,LOVE,HUST居中。



两个任务切换的效果(视频)

•参考:课设效果演示视频2.mp4

```
A:\>b:
        B:\>dir
         Volume in drive
        In Protect Mode no
   CU BaseAddrL BaseAddr
        00000000hC00000000
 x2
        9999F999hC9999999
        00008000hC00000000
CU re 0010000hc0000000
         Sel RAM size:01FF0000h
  y2
        HUSTMRSU COM
              12 files
               0 dirs
Currel B: \>hustmrsu.com
        IPS: 62.343M
          CurrentTa
```

分级任务(不同级别任务的得分上限不同:70,80,90,100)

- 级别1内容(≤70分)
 - 实现保护模式初始化程序,能将CPU带入保护模式,实现不同权限级别的代码跳转。在屏幕输出相应的字符串指示程序工作情况状态。
 - ◆代码至少含有GDT,LDT,TSS,门等概念
- 级别2内容 (≤80分)
 - 定义2个任务A和B(两套页目录和页表),实现任务A切换到任务B。
 - ◆任务A和B都不是死循环,A先运行,然后切换到B(此后不切换)
 - ◆任务A和B的功能代码(即输出字符串的代码)都是用户态。
 - ◆ 线性地址与物理地址可采用一一对应关系,特定地址自行映射。
- 级别3内容 (≤95分)
 - 2个任务A和B在时钟中断服务程序中实现A和B轮流切换。
 - ◆任务A和B都是死循环。
 - ◆时钟中断服务程序(切换任务)
- 级别4内容(≤100分)
 - 定义多个任务,每个任务的优先数不同,在时钟中断服务程序中,采用"优先数调度算法" 实现多个任务的切换。
 - ◆每个任务都是死循环,循环输出字符串
 - ◆每个任务字符显示时长与优先级一致(优先数大,运行机会多,显示时长就大)。
 - ◆时钟中断服务程序(选择任务,切换任务)

2022级操作系统原理课设任务

- 当场验收活动: 第二周周五下午16:00开始;
- 在线测验活动: 第二周周五下午17:00开始.
- 验收的准备工作
 - (1) 每个全程30秒。从老师走到你座位开始算起。
 - (2) 任务分内容1~4, 演示已完成的最高级内容。
 - (3) 只有在freedos命令上输入完程序名(含参数)后 , 才可以举手示意老师来检查, 老师来后只按回车 键就可运行。


具体要求(级别3内容:两个任务在时钟驱动下交替切换)

- 任务和内容
 - ■参考《课设任务》、《课设内容》
- ●目标机
 - ■裸机 | bochs(ubuntu或windows)
- ●开发环境
 - ■ubuntu + nasm
- 开发语言
 - ■汇编程序
- 程序功能 【HUST】|【MRSU】
 - ■两个任务在同一位置持续 显示各自字符串。

```
B:\>dir
         Volume in drive
        In Protect Mode no
x2
           09F000hC00000000
               12 files
                0 dirs
        IPS: 62.343M
```

具体要求(级别3内容:两个任务在时钟驱动下交替切换)

- 任务和内容
 - ■参考《课设任务》、《课设内容》
- ●目标机
 - ■裸机 | bochs虚拟机(ubuntu或windows)
- ●开发环境
 - ■ubuntu + nasm
- 开发语言
 - ■汇编程序
- 程序功能
 - ■两个任务在屏幕同一位置持续显示各自字符串。




具体要求

- 程序功能
 - ■两/多个任务在屏幕同一位置持续显示各自字符串。

TaskA: Print 'H' Print 'U' Print 'S' Print 'T' Print 'M' Print 'R' Print 'S' Print 'U' JMP TaskA

屏幕/显示缓冲区



具体要求

- 程序功能
 - ■两/多个任务在屏幕同一位置持续显示各自字符串。

```
TaskA:

Print 'H'
Print 'U'
Print 'S'
Print 'T'
Print 'U'
RET

TaskB:
Print 'M'
Print 'R'
Print 'S'
Print 'S'
Print 'U'
RET
```



屏幕/显示缓冲区
M R S U

具体要求

- 程序功能
 - ■两/多个任务在屏幕同一位置持续显示各自字符串。

TaskA:

Print 'H'

Print 'U'


Print 'S'

Print 'T'

JMP TaskA

TaskB:
Print 'M'
Print 'R'
Print 'S'
Print 'U'
JMP TaskB

屏幕/显示缓冲区



- ◆多任务/task
- ◆任务切换
- ◆时钟中断服务(50MS): 切换不同任务
- ◆调度算法: 50MS循环轮转 | 优先数(内容4)

必需的预备知识

- 预备知识
 - X86的保护模式知识(课件"i386和Linux存储管理"节 + 教材 7.8节 + baidu"保护模式")
 - Bochs虚拟机的使用(虚拟机装在Ubuntu中,不是Windows)
 - NASM汇编环境的使用(在Ubuntu中用NASM)
 - ■编程实践和指南:于渊《一个操作系统的实现》前3章
 - 群中附件"于渊配套书的源代码和可用的freedos映像以及

bochs配置文件"



课设要求提交的文档和考核方式

- 课设报告(参照模板)(70%)
 - (1) 课设报告的纸质版(独立完成,老师查重,内容雷同都记0分)
 - (2) 课设报告的电子版(EMail给老师指定邮箱)
 - (3) 课设的源工程 (EMail给老师指定邮箱)
 - (4) 录制2-3分钟小视频(EMail给老师指定邮箱)。
 - ◆视频的要求:展示开发和运行环境的配置,展示程序运行过程,突显运行效果,按序展示源代码每个文件,每一行都要能看到。
 - ◆备注1:报告中,原理解释清晰、代码独特性强,都会给高分。
 - ◆备注2:报告中,排版美观,图文清晰,会额外加5分。
- 当堂检查(10%)
 - 课设最后45分钟内,检查完成的内容,进度和代码质量。
 - 能演示级别1~4的内容:分别得分2,4,6,10分
- 在线回答问题(20%)
 - 课设最后15分钟在线完成10-20个与课设直接相关的客观题,当堂提交。
 - ◆只考与课设直接相关的技术、工具、环境、编程技能和关键理论。

级别1-3的任务的实现步骤和思路的参考

● 大致步骤和思路

- (0) 安装好Bochs虚拟机,内存设置为
- (1) 定义段和描述符表
- (2) 初始化描述符表
- (3) 初始化选择子
- (4) 定义16位的各功能段
- (5) 定义32位的各功能段,包括LDT段
- (6) 进入保护模式
- (7) 初始化页表: 可以简单地做线性映射
- (8) 定义两个任务:两个TSS,两个LDT,两个页表
- (9) 利用时钟中断切换两个任务
- (10) 任务可以是简单输出字符 "HUST"或 "MRSU"

ch3/h<mark>/pmtest8.asm</mark>

内存设置为16M即可

MOV CR3, PT0_base ; 更换为页表0

CALL LinearAddrDemo

MOV CR3, PT1_base ; 更换为页表1


CALL LinearAddrDemo

级别1-3的任务的实现步骤和思路的参考


- 大致步骤和思路
 - ■设置bochs虚拟机合适的参数(如:内存32M,A盘映像)
 - 将X86裸机带入保护模式
 - ■定义两套页表

ch3/h/pmtest8.asm


- ◆主体相同,但对某个特定线性地址映射到不同物理地址。
- ◆特定线性地址需要程序员事先特别安排/仔细设计
- ◆两个不同物理地址也需要程序员事先特别安排/仔细设计
- ◆两个不同物理地址事先存放有不同函数FuncA和FuncB
- 在特定的线性地址上执行相同的函数,但实际执行了不同的 函数 (因为地址映射的结果不同)
- ■参考《自己动手写操作系统》第3章pmtest 6 / 7.asm




以下内容来自上课课件



7.5 i386和Linux存储管理





选择子(Selector)

上课课件



DS

基址32

限长16

■例:逻辑地址 = DS:1000H

= 13H:1000H

■ 段基址=段基址(DS)

=段基址(13H)

■ 描述符、描述表、类型?

■DS含义?段寄存器含义?

INDEX = 2DS 13H

Base

1000H

全局描 述符表

描述符

描述符

描述符

描述符

描述符

描述符

/GDT

局部描 述符表

/LDT

局部描 描述符 述符表 描述符

LDT

15 2 3 **RPL INDEX** 0 0

数据段

选择子(Selector)

上课课件

● 保模式寻址

描述符

基址32

限长16

DS

13H

Base

1000H

■例:逻辑地址 = DS:1000H

= 13H:1000H

■段基址=段基址(DS)

=段基址(13H)

- 描述符、描述表、类型?
- ■DS含义?段寄存器含义?

全局描 述符表

/GDT

描述符

描述符

描述符

局部描述符表

/LDT

描述符

描述符 📱

局部描 述符表

/LDT

字节7 字节6 字节5 字节4 字节3 字节2 字节1 字节0

Base 2 Attribute Base 1 Limit 1 (23...0)

Base = Base 2 | Base1

数据段


段页机制

上课课件

- ●两种地址映射
 - ■段式地址映射
 - ■页式地址映射

MOV CR3, PT0_base ; 更换为页表0 CALL LinearAddrDemo

MOV CR3, PT1_base ; 更换为页表1 CALL LinearAddrDemo




■MMU: Memory Management Unit

- ●权限级定义
 - DPL | RPL | CPL


| 字节7 | 字节6 | 字节5 | 字节4 | 字节3 | 字节2 | 字节1 | 字节0 |
|--------|-----------|-----|-----|--------|---------|-----|-----|
| Base 2 | Attribute | | | Base 1 | Limit 1 | | |
| (3124) | | | | (230) | (150) | | |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|-----|--------|---------|---|---|---|----|----|---|------|---|---|---|
| G | D | 0 | AVL | | Limit 2 | | | | DI | PL | S | TYPE | | | |
| | | | | (1916) | | | | | | | | | | | |

- ●权限级定义
 - ■DPL | RPL | CPL
 - ■请求特权级域
 - ■Request Privilege Level



- ●权限级定义
 - ■DPL | RPL | CPL
 - ■当前特权级域 (CPL)
 - ■Current Privilege Level



【回顾】任务状态段(Task State Segment)(104字节)

● 保存任务上下文和基本属性

(LDT Selector: LDT)

(CR3:PDBR, 页目录基址)

| | 15 0 |
|--|----------------------|
| I/O Map Base Address | T |
| 177 | LDT Segment Selector |
| | GS |
| | FS |
| | DS |
| | SS |
| | CS |
| | ES |
| E | DI |
| Ë | SI |
| | BP |
| E | SP |
| E | BX |
| E | DX |
| E | CX |
| E. | AX |
| The state of the s | AGS |
| E | IP |
| CR3 () | PDBR) |
| | SS2 |
| ES | SP2 |
| | SS1 |
| ES | SP1 |
| | SS0 |
| ES | SPO |
| | Previous Task Link |

【回顾】任务状态段(Task State Segment)- 高48字节

● 保存任务上下文和基本属性(LDT Selector: LDT)

| 31 1 | 6 15 0 |
|----------------------|-------------------------|
| I/O Map Base Address | T 100 |
| | LDT Segment Selector 96 |
| | GS 92 FS 88 DS 84 |
| | FS 88 |
| | |
| | SS 80 |
| | CS 76 |
| | ES 72 |
| | EDI 68 |
| | ESI 64 |
| | EBP 60 |
| | ESP 56 |


【回顾】任务状态段(Task State Segment)- 高48字节

● 保存任务上下文和基本属性(CR3:PDBR,页目录基址)


| 31 | 16 15 | 0 |
|----|---------------|----------------|
| | EBX | 52 |
| | EDX | 52 48 44 |
| | ECX | 44 |
| | EAX | 40 |
| | EFLAGS | 40 36 32 |
| | EIP | 32 |
| | CR3 (PDBR) | 28 |
| | SS2 | 24 |
| | ESP2 | 28 24 20 |
| | SS1 | 16 |
| | ESP1 | 12 |
| | SS0 | 8 |
| | ESP0 | 4 |
| | Previous Task | k Link 0 |

任务的概念

- 任务定义
 - ■代码,数据,堆栈,上下文
 - ■LDT, TSS
- 任务的数据结构
 - ■LDT (局部描述符表)
 - ◆LDT描述符(S=0)
 - ◆描述符(S=1)
 - ◆LDTR/IIdtr指令
 - ■TSS (任务状态段)
 - ◆TSS描述符(S=0)
 - ◆TR/ltr指令



● 任务的隔离




任务状态段TSS的CR3


上课课件

- 控制寄存器CR3(PDBR)
 - 页目录基址: 高20位





低2字节



页目录基址 (低4位)

例:建立两个任务

```
376 tss0:
377
      dd 0
      dd stack0 krn ptr,0x10;任务0的核心态使用的堆栈,就紧跟在 TSSO 的后面!
378
379
      dd 0,0
380
      dd 0,0
381
      dd 0
                 ;确保第一次切换到任务0时EIP从这里取值,故从task0处开始运行,
382
      dd task0
                 ;因为任务0的基址为 0x10000,和核心一样,不指定这个的话,
383
                 ;第一次切换进来就会跑去执行 0x10000处的核心代码了,
384
                 ;除非ldt0中的代码段描述符中的基址改成 task0 处的线性地址,
385
                 ;那这里就可以设为0.
386
387
      dd 0x200
388
      dd 0,0,0,0
389
      dd stack0 ptr,0,0,0
390
      dd 0x17,0x0F,0x17,0x17,0x17,0x17
391
      dd LDT0 SEL
392
      dd 0x08000000
393
      times 128 dd 0
394
   stack0 krn ptr:
395
      dd 0
```

例:建立两个任务

```
403 tss1:
404
        dd 0
        dd stack1 krn ptr,0x10
405
406
        dd 0,0
407
        dd 0,0
408
        dd 0
409
        dd task1
410
        dd 0x200
411
        dd 0,0,0,0
412
        dd stack1 ptr,0,0,0
        dd 0x17,0x0F,0x17,0x17,0x17,0x17
413
414
        dd LDT1 SEL
        dd 0x08000000
415
416
        times 128 dd 0
    stack1 krn ptr:
417
418
        dd 0
```

回顾: 段与段描述符(Descriptor)

- 段
 - ■一段连续内存
- 段描述符Descriptor
 - ■描述段的属性, 8字节
 - ◆段基址
 - ◆段界限
 - ◆段属性
 - □段类型
 - □访问该段所需最小特权级
 - □是否在内存
 - **ロ**...

数据段

代码段

指令码

操作数

回顾: 段描述符(Descriptor)

● 段描述符

- ■段基址(32位): 段限长(20位)
- ■段属性(12位)

| 字节7 | 字节6 | 字节5 | 字节4 | 字节3 | 字节2 | 字节1 | 字节0 |
|--------|-------|------|-----|-------|--------|-----|-----|
| Base1 | Attri | bute | | Base2 | Limit2 | | |
| (3124) | | | | (230) | (150) | | |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|-----|---------------|---|---|---|----|----|---|------|---|---|---|---|
| G | D | 0 | AVL | Limit1 (1916) | | | P | DI | ΣL | S | TYPE | | | | |

回顾: 描述符表 (Descriptor Table)

- 全局描述符表GDT: Global Descriptor Table
 - ■GDT:包含所有进程可用的段的描述符。
 - ■系统仅1个GDT
- 局部描述符表LDT: Local Descriptor Table
 - ■LDT: 与特定进程有关的描述符
 - ■每个进程有自己的LDT。
- 中断描述符表IDT: Interrupt Descriptor Table
 - ■类似中断向量表
 - ■包含中断服务程序段的描述符(中断门/异常门/任务门)
 - ■系统仅1个IDT

回顾: GDT的例子

```
1 gdt: ; GDT表
2;第1个描述符不用。
3 .quad 0x0000000000000000
4; 第2个是内核代码段描述符。其选择符是0x08
5 .quad 0x00c09a0000007ff
6;第3个是内核数据段描述符。其选择符是0x10
7 .quad 0x00c09200000007ff
8;第4个是显示内存段描述符。其选择符是0x18
  .quad 0x00c0920b80000002
10; 第5个是TSS0段的描述符。其选择符是0x20
11 .word 0x68, tss0, 0xe900, 0x0
12; 第6个是LDT0段的描述符。其选择符是0x28
  .word 0x40, 1dt0, 0xe200, 0x0
  ; 第7个是TSS1段的描述符。其选择符是0x30
  .word 0x68, tss1, 0xe900, 0x0
16; 第8个是LDT1段的描述符。其选择符是0x38
17 .word 0x40, ldt1, 0xe200, 0x0
```

回顾: GDT的例子

```
[SECTION .gdt] ; LABEL DESC FLAT C 3:, LABEL DESC FLAT RW:
  ; GDT
                              段基址,
                                                     ,属性
24 ;
                                             段界限
25 LABEL GDT: Descriptor
                                   0.
26 LABEL DESC NORMAL: Descriptor
                                             Offffh, DA DRI
                                   0,
27 LABEL DESC FLAT C 3:Descriptor
                                               Offfffh, DA CR
                                   0,
   :用户代码段
28 LABEL DESC FLAT RW: Descriptor
                                   0,
                                               Offfffh, DA DRI
   :系统数据段
29 LABEL DESC CODE32: Descriptor 0, SegCode32Len - 1, DA CR
30 LABEL DESC CODE16: Descriptor
                                                Offffh, DA C
                                   0,
                                   0, DataLen - 1, DA DRI
31 LABEL DESC DATA: Descriptor
32 LABEL DESC STACK: Descriptor
                                      TopOfKStack, DA DI
                                   0,
33 LABEL DESC VIDEO 3: Descriptor 0B8000h,
                                                Offffh, DA DRI
34
35 LABEL DESC LDT0: Descriptor
                                   0,
                                             LDT0Len-1, DA LD'
36 LABEL DESC TSS0: Descriptor
                                             TSSOLen-1, DA 38
                                   0,
37 LABEL DESC LDT1: Descriptor
                                             LDT1Len-1, DA LD'
38 LABEL DESC TSS1:
                                             TSS1Len-1, DA 38
                   Descriptor
  ; GDT 结束
39
40
41 GdtLen EQU $ - LABEL GDT ; GDT长度
             DW GdtLen - 1 ; GDT界限
42 GdtPtr
                               ; GDT基地址
43
             DD
```

回顾: 典型的段描述符

- ●典型的段描述符
 - ■数据段/代码段描述符
 - ■调用门(Call Gate)描述符
 - ■任务门(Task Gate)描述符
 - ■中断门(Interrupt Gate)描述符
 - **陷阱门**(Trap Gate)描述符
 - ■局部描述符表(LDT)描述符
 - ■任务状态段TSS描述符


回顾:选择子(Selector)

- 选择子是索引,用于选择GDT/LDT中的某个描述符。
- ●存放在段寄存器中。
 - ■索引域 (INDEX): 13位
 - ■TI域 (Table Indicator): 1位
 - ■特权级别域 (Request Privilege Level): 2位



13位索引

回顾:保护模式的含义:地址映射机制(段机制)



- 1.创建一个有效的全局描述表
 - ■初始化/完善相应的段描述符/选择子
- 2.创建一个有效的中断描述表
 - ■初始化/完善相应的段描述符/选择子
- 3. 关中断
- 4.用GDTR指向创建的全局描述符
- 5.用IDIR指向创建的中断描述符
- 6. MSW中的PE位置1
- 7.跳入到保护模式下的代码/ JMP CS':EIP'
- 8.保护模式下代码
 - ■装载DS和SS的选择子
 - ■设置保护模式下堆栈段

```
1 ;; 文件:EnterProtectMode.asm
 2 ;; 工具:UltraEdit14.12编辑, Nasm2.02汇编
 3 ;; 作用:由实模式进入保护模式的一种方法
 4 ;; 备注:1.44M 512bits/80sec软盘启动
  [BITS 16] ;编译成16位指令
  [ORG 0x7C00]
     cli ;关闭中断,保证引导程序在执行时不被打扰
     xor ax, ax
10
    mov ds, ax
     lgdt[GDTR Value];加载GDTR:将GDT基址及大小装入GDTR=limit(16)+base(32)
12
13
     mov eax, CR0
     or eax,1 ;设置eax的第0位:PE位,
14
     mov CRO, eax ;置PE位,此行之后进入保护模式
15
     jmp 08h:GoIntoProtectMode;08h:跳过GDT第一个段空段(00h-07h),即08h
16
17
```

```
18 [BITS 32] ;编译成32位指令
  GoIntoProtectMode: ;因为要进保护模式,所以对DS,CS,ES,SS,FS,GS重写
     mov ax,10h ;10h:GDT(00h-07h):空,GDT(08-0fh)代码段,GDT(10h-17h)数据段
20
     mov ds, ax ;
21
     mov ss, ax ; 堆栈段与数据相同
22
23
     mov esp,090000h;
     ;保护模式下不能直接使用BIOS中断,显示要是向显存缓冲里直接写入
24
     ;显存位于:0xA0000---0xbffff, 帧缓冲位于0xb8000处
25
     ;字符2个字节:字节1代表ASCII,字节2属性:前景色/背景色/闪烁
26
27
     mov byte [ds:0B8000h], 'I'
28
     mov byte [ds:0B8001h], 1ah
29
     mov byte [ds:0B8002h], 'S'
30
     mov byte [ds:0B8003h], 9bh
     mov byte [ds:0B8004h], '1'
31
     mov byte [ds:0B8005h], 1ch
32
     mov byte [ds:0B8006h], '8'
33
34
     mov byte [ds:0B8007h], 9dh
     mov byte [ds:0B8008h], '!'
35
     mov byte [ds:0B8009h], 1eh
36
37 STOP:
38
     jmp STOP
```

```
40 GDT: ;填写GDT,1个空段,1个代码段,1个数据段
41 GDT_Null: ;填写GDT中的NULL段描述符,Intel保留的区域,用零填充
42 DD 0 ;共64位的0
43 DD 0
```

```
GDT Code: ;填写GDT中的代码段描述符
45
   DW Offffh
              ;填充limit(15-0),共16位1
46
             ;基地址为0
47
   DW O
             ;十六位的低八位: 仍是基址, 填0
48
  DB 0
   DB 10011010B ;十六位的高八位: 低到高:A, R/W, ED/C, E, S, DPL, P
49
             ;A是访问标志,由CPU在第一次访问时设置,置0:
50
51
             ;R/W置为1使段可读:
             ;ED/C顺从性,如置1,低优先级代码可跳转到或调用该段。
52
             ;E置为1,表示描述符描述的是代码段;E置为0,表示数据段
53
54
             ;S表示该段是代码段或数据段,置为1;系统置0
              ;DPL表示优先级,由于是引导程序,所以要把优先级设为00;
55
              ;P设置为1,段有有效的基址和界限。没有定义描述则置0
56
             ;十六位的低八位: 四位偏移, AV,0,D,G
57
   DB 11001111B
              ;首先4位偏移量,设置为0Fh;
58
              ;AV=1表示segment is available,此处忽略该位,设为0;
59
              ;Intel保留了一位必须设为0;
60
              ;D表示大小位,置为1,它告诉CPU使用32位代码而不是16位代码;
61
              ;G表示粒度,如果G=0,则Limit所表示的段偏移是00000H-FFFFFH,
62
              ;如果G=1,则Limit表示的段偏移是00000XXXH-FFFFFXXXH,
63
              ;即Limit所表示的段偏移实际上是它的值再乘以4K。此处设置G=1。
64
              ;十六位的高八位:基址,全置0
65
   DB 0
```

```
GDT Data: ;填写GDT中的数据段描述符
67
              ;填充limit(15-0),共16位1
   dw Offffh
68
       ;基地址为0
69
   dw 0
      ;十六位的低八位:仍是基址,填0
70
  DB 0
  DB 10010010B ;十六位的高八位: 低到高:A, R/W, ED/C, E, S, DPL, P
71
              ;低位第4位=0,表示描述符描述的是数据段,代码段置的是1
72
  DB 11001111B ;十六位的低八位: 四位偏移, AV, 0, D, G
73
        ;十六位的高八位:基址,全置0
74
  DB 0
  GDT End: ;由于在lgdt的时候需要把GDT的地址和大小加载到GDTR中,
75
              ;本条指令GDT的结束,是为了计算GDT的大小
76
77
  GDTR Value: ;GDT的描述符,被lgdt加载到GDTR=基址+大小
78
   DW GDT End - GDT - 1 ;计算GDT的大小,注意减1
79
                   ;基址
80
   DD GDT
81
82
   times 510-($-$$) db 0
83
   DW 0AA55h
```

课设涉及的基本概念

- 任务的一般结构
 - ■每个任务的上下文信息
 - **◆**TSS
 - ◆TSS描述符存储在GDT中
 - ■每个任务的LDT
 - **♦**LDT
 - ◆LDT描述符存储到GDT
- 例:建立两个任务

●数据结构

- **■** GDT
 - ◆代码段描述符、数据段描述符、显示的描述符、TSS0描述符、LDT0描述符、TSS1描述符、LDT1描述符
- LDT0
 - ◆数据段描述符,代码段描述符
- LDT1
 - ◆数据段描述符,代码段描述符
- TSS0
- TSS1
- ■栈支持

- 内存分布
 - IDT
 - **■** GDT
 - ■LDT0+TSS0+任务0的核心堆栈
 - ■LDT1+TSS1+任务1的核心堆栈
 - TASK0
 - TASK1
 - ■任务0的用户栈
 - ■任务0的用户栈
- 任务调度
 - ■时钟发生器
 - ■IDT(异常或中断处理过程),IDTR

```
420 task0:
                              434 task1:
                                      mov eax, 0x17
                              435
421
        mov eax, 0x17
                              436
                                      mov ds, ax
422
        mov ds, ax
                              437
                                      mov al,'0' -SSE
423
        mov al,'1' HUST
                              438
                                      int 0x80
424
        int 0x80
                              439
425
                                      mov ecx, 0xFFF
        mov ecx, 0xFFF
                              440 x4:
426 x3:
                              441
                                      loop x4
427
        loop x3
                                      jmp task1
                              442
428
        jmp task0
                              443
429
430
                              444
                                      times 128 dd 0
       times 128 dd 0
                              445 stack1 ptr:
431 stack0 ptr:
                              446
                                      dd 0
432
        dd 0
```

```
376 tss0:
377
      dd 0
      dd stack0 krn ptr,0x10;任务0的核心态使用的堆栈,就紧跟在 TSSO 的后面!
378
379
      dd 0,0
380
      dd 0,0
381
      dd 0
                 ;确保第一次切换到任务0时EIP从这里取值,故从task0处开始运行,
382
      dd task0
                 ;因为任务0的基址为 0x10000,和核心一样,不指定这个的话,
383
                 ;第一次切换进来就会跑去执行 0x10000处的核心代码了,
384
                 ;除非ldt0中的代码段描述符中的基址改成 task0 处的线性地址,
385
                 ;那这里就可以设为0.
386
387
      dd 0x200
388
      dd 0,0,0,0
389
      dd stack0 ptr,0,0,0
390
      dd 0x17,0x0F,0x17,0x17,0x17,0x17
391
      dd LDT0 SEL
392
      dd 0x08000000
393
      times 128 dd 0
394
   stack0 krn ptr:
395
      dd 0
```

```
403 tss1:
404
        dd 0
        dd stack1 krn ptr,0x10
405
406
        dd 0,0
407
        dd 0,0
408
        dd 0
409
        dd task1
410
        dd 0x200
411
        dd 0,0,0,0
412
        dd stack1 ptr,0,0,0
        dd 0x17,0x0F,0x17,0x17,0x17,0x17
413
414
        dd LDT1 SEL
        dd 0x08000000
415
416
        times 128 dd 0
    stack1 krn ptr:
417
418
        dd 0
```

源代码代码分析:第三章 pmtest1.asm

代码3.1 chapter3/a/pmtest1.asm

```
Orange'S
一个操作系统的实现
   ; pmtest1.asm
  ; 编译方法: nasm pmtest1.asm -o pmtest1.bin
   %include "pm.inc" ; 常量,宏,以及一些说明
7
   org 07c00h
        jmp LABEL BEGIN
10
  [SECTION .gdt]
   ; GDT
                           段基址, 段界限 ,属性
13
                                           0, 0
14
                                                    ; 空描述符
  LABEL GDT: Descriptor 0,
  LABEL DESC_CODE32: Descriptor 0, SegCode32Len - 1, DA_C + DA_32; 非一致代码段
15
                  Descriptor OB8000h, Offffh, DA DRW ; 显存首地址
16
  LABEL DESC VIDEO:
  ; GDT 结束
17
18
                               $ - LABEL_GDT ; GDT长度
19
  GdtLen
                  equ
                               GdtLen - 1 ; GDT界限
                  dw
  GdtPtr
                                               ; GDT基地址
21
                  dd
22
  ; GDT 选择子
23
  SelectorCode32
                               equ LABEL DESC CODE32
                                                           - LABEL GDT
                                                           - LABEL GDT
                               equ LABEL DESC VIDEO
  SelectorVideo
26
  ; END of [SECTION .gdt]
27
28
  [SECTION .s16]
```

实验环境准备

- 实验环境准备
 - ■操作系统Linux
 - ■汇编器nasm
 - ■虚拟机bochs (内含bximage工具)
 - ■freedos软盘映像文件

两个任务切换的效果(视频)【内容3】

```
A:\>b:
  0x26
         B:\>dir
          Volume in drive
         In Protect Mode no
   CU BaseAddrL BaseAddr
         00000000hC00000000
 x2
          009F000hC00000000
  Sel RAM size: 01FF0000h
                 COM
  y2
         HUSTMRSU COM
               12 files
                0 dirs
currel B: \>hustmrsu.com
        IPS: 62.343M
   DWORD [current]
```

- 准备实验环境的实际步骤
 - ■Ubuntu16.04/Ubuntu20.10
 - ■在线安装nasm
 - ■在线安装虚拟机bochs(内含bximage工具)
 - ■在bochs 官网下载freedos软盘映像文件
 - ◆软盘A: 启动盘,系统盘
 - ■制作用于存储测试程序的空白软盘映像文件
 - ◆软盘B: 用户盘, 存放用户的测试程序

Ubuntu16.04/Ubuntu20.10

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ cat /etc/issue
Ubuntu 16.04.3 LTS \n \l
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ uname -r
4.10.0-28-generic
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

● 在线安装nasm

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo apt-get install nasm
[sudo] password for susg:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nasm is already the newest version (2.11.08-1ubuntu0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 668 not upgraded.
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ |
```

- 在线安装nasm
 - ■检验nasm是否安装正确
 - ■nasm pmtest1.asm –o pmtest1.com

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$ ls
pm.inc pmtest1.asm
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$ nasm pmtest1.asm -o pmtest1.com
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$ ls
pm.inc pmtest1.asm pmtest1.com
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook/pmtestSrc/pmtest1$
```

● 在线安装虚拟机bochs(内含bximage工具)

```
Susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo apt-get install bochs vgabios bochs-x bximage

Susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo apt-get install bochs vgabios bochs-x bximage
```


- 在线安装虚拟机bochs(内含bximage工具)
 - ■检查bochs是否安装成功
 - ■检查bochs安装目录,为修改bochrc文件备用

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ whereis bochs
bochs: /usr/bin/bochs /usr/lib/bochs /usr/share/bochs /usr/share/man/man1/bochs.1.gz
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

● 在bochs 官网下载freedos软盘映像文件

```
F
                       susg@susg311: ~/OSDesign/YuYUanBook
susg@susg311:~/OSDestgn/YuYUanBook$ wget http://bochs.sourceforge.net/guestos/fr
eedos-img.tar.gz
--2021-02-23 14:48:32-- http://bochs.sourceforge.net/guestos/freedos-img.tar.gz
Resolving bochs.sourceforge.net (bochs.sourceforge.net)... 216.105.38.10
Connecting to bochs.sourceforge.net (bochs.sourceforge.net)|216.105.38.10|:80..
 connected.
HTTP request sent, awaiting response...
susg@susg311:~/OSDestgn/YuYUanBook$ ls
freedos-img.tar.gz
susg@susg311:~/OSDestgn/YuYUanBook$
```

● 在bochs 官网下载freedos软盘映像文件



- 在bochs 官网下载freedos软盘映像文件
 - ■解压freedos后内含4个文件
 - ■仅保留a.img并更名为freedos.img备用
 - ◆软盘A: 启动盘,系统盘

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ ls ./freedos-img/
a.img b.img bochsrc c.img
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ cp ./freedos-img/a.img ./freedos.img
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ cp ./freedos-img/bochsrc ./bochsrc.txt
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$ ls
bochsrc.txt freedos-img freedos.img pmtestSrc
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

- ●制作用于存储测试程序的空白软盘映像文件
 - ■软盘B: 用户盘, 存放用户的测试程序
 - ■利用Bochs内含工具bximage制作: pmtest.img

```
📵 🖨 🕦 susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ bximage
___________
                          bximage
               Disk Image Creation Tool for Bochs
        SId: bximage.c 11315 2012-08-05 18:13:38Z vruppert S
------
Do you want to create a floppy desk image or a hard disk image?
Please type hd or fd. [hd] fd
Choose the size of floppy disk image to create, in megabytes.
Please tyre 0.16, 0.18, 0.32, 0.36, 0.72, 1.2, 1.44, 1.68, 1.72, or 2.88.
[1.44]
will create a floppy image with
 cvl=80
 heads=2
 sectors per track=18
 total sectors=2880
                                                 空白盘, 且尚未
 total bytes=1474560
                                                 格式化, 暂时不
What should I name the image?
[a.img] pmtest.img
                                                 能用。后面会对
Writing: [] Done.
                                                 其格式化。
I wrote 1474560 bytes to pmtest.img.
The following line should appear in your bochsrc:
 floppya: image="pmtest.img", status=inserted
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ ls
bochsrc.txt freedos-img freedos.img pmtest.img pmtestSrc
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

● 配置bochs的运行控制文件bochsrc.txt

```
■ # 文件名: bochsrc.txt
                             路径要据实填写。
2 # 指定虚拟机的内存大小
                            # whereis bochs
   megs: 32
4 # BIOS ROM 映像文件名
5 romimage: file=/usr/share/bochs/BIOS-bochs-latest
   # VGA ROM 映像文件名
   vgaromimage: file=/usr/share/bochs/VGABIOS-lgpl-latest
   # 指定软盘的映像文件和状态(是否已经插入)
   floppya: 1 44=freedos.img, status=inserted
   floppyb: 1 44=pmtest.img, status=inserted
11 # 指定启动设备
12 boot: a
13 # 禁用鼠标
14 mouse: enabled=0
```

- 利用bochsrc.txt测试bochs能否正常工作?
 - ■freedos.img (软盘A) + pmtest.img (软盘B)
 - ■格式化pmtest.img(软盘B)(不然后面mount出错!)

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ bochs -f bochsrc.txt


Bochs x86 Emulator 2.6

Built from SVN snapshot on September 2nd, 2012

0000000000000[ ] using log file bochsout.txt

Next at t=0


(0) [0x00000000000000fffffff0] f000:fff0 (unk. ctxt): jmp far f000:e05b ; ea5be000f0
<bochs:1> C
```



- 将格式化的pmtest.img软盘映像挂接到某个目录
 - ■便于将来频繁地更新其中的实验程序
 - ■mount -o loop ./pmtest.img /mnt/floppyB

```
susg@ThinkPad: ~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo mkdir /mnt/floppyB
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo mount -o loop pmtest.img /mnt/floppyB/
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```

```
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest1/pmtest1.com /mnt/floppyB/pmtest1.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest2/pmtest2.com /mnt/floppyB/pmtest2.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest3/pmtest3.com /mnt/floppyB/pmtest3.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest4/pmtest4.com /mnt/floppyB/pmtest4.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest5/pmtest5.com /mnt/floppyB/pmtest5.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest6/pmtest6.com /mnt/floppyB/pmtest6.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest7/pmtest7.com /mnt/floppyB/pmtest7.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$ sudo cp ./pmtestSrc/pmtest8/pmtest8.com /mnt/floppyB/pmtest8.com
susg@ThinkPad:~/os/OSDesign/YuYuanBook$
```



● 数据结构

■GDT、段描述符、选择子、LDT、IDT、TSS等

```
22 [SECTION .gdt] ; LABEL DESC FLAT C 3:, LABEL DESC FLAT RW:
23
   ; GDT
                                段基址,
24:
                                                段界限
                                                        ,属性
25 LABEL GDT:
              Descriptor
                                     0,
                                                Offffh, DA_DRI
26 LABEL DESC NORMAL: Descriptor
                                     0,
27 LABEL DESC FLAT C 3:Descriptor
                                                 Offfffh, DA CR
   :用户代码段
28 LABEL DESC FLAT RW: Descriptor
                                     0,
                                                 Offfffh, DA DRI
   :系统数据段
29 LABEL DESC CODE32: Descriptor
                                     0,
                                         SeqCode32Len - 1, DA CR
30 LABEL DESC CODE16: Descriptor
                                                  Offffh, DA C
                                     0,
31 LABEL DESC DATA: Descriptor
                                           DataLen - 1, DA DRI
                                     0,
32 LABEL DESC STACK: Descriptor
                                            TopOfKStack, DA DI
33 LABEL DESC VIDEO 3: Descriptor OB8000h,
                                                  Offffh, DA DRI
34
35 LABEL DESC LDTO:
                     Descriptor
                                     0.
                                               LDTOLen-1, DA LD'
36 LABEL DESC TSSO:
                                               TSS0Len-1, DA 38
                     Descriptor
                                     0.
37 LABEL DESC LDT1:
                     Descriptor
                                               LDT1Len-1, DA LD'
                                     0,
   LABEL DESC TSS1:
                                                TSS1Len-1, DA 38
                     Descriptor
  ; GDT 结束
40
                                               代码缺行,伪代码,语
              EQU $ - LABEL GDT ; GDT长度
41 GdtLen
              DW GdtLen - 1
                                ; GDT界限
42 GdtPtr
                                               法不对,思路参考。
                                 ; GDT基地址
43
              DD
```

- 数据结构
 - ■GDT、段描述符、选择子、LDT、IDT、TSS等

```
61 [SECTION .ldt0]
                                             段界限,
                                 段基址,
62 :
63 LABEL LDTO:
                        Descriptor
                                    0,
  LABEL LDT0 DESC CODE 3: Descriptor
                                    O, TaskOShowHUSTCo
  LABEL LDT0 DESC STACK3: Descriptor 0, TopOfTask0Stack:
66 LABEL LDT0 DESC STACK0: Descriptor 0, TopOfTask0Stack(
67
                     EQU $ - LABEL LDTO ; LDT长度
68
  LDT0Len
69 ; LDTO 选择子
70 SelectorLDT0Code 3
                     EQU (LABEL LDT0 DESC CODE 3 - LABEL
71 SelectorLDT0Stack3 EQU (LABEL LDT0 DESC STACK3 - LABEL
                     EQU (LABEL LDT0 DESC STACK0 - LABEL
72 SelectorLDT0Stack0
代码缺行,伪代码,语
法不对, 思路参考。
```

- 数据结构
 - ■GDT、段描述符、选择子、LDT、IDT、TSS等

```
LABEL SEG_CODE32: ;进入保护模式后的
485
486
      MOV AX, SelectorData
487 MOV DS, AX ; 数据段选择子
488
      MOV ES, AX
489
      MOV AX, SelectorVideo
      SpuriousHandler, SetupTaskOPaging, F
      MOV GS, AX ; 视频段选择子
490
491
492
      MOV AX, SelectorStack
      MOV SS, AX ; 堆栈段选择子
493
494
      MOV ESP, TopOfKStack
495
496
      CALL SetProtectMode8259A ; L551
497
       ; 显示字符串: szPMMessage
                               代码缺行, 伪代码, 语
      PUSH szPMMessage
498
                               法不对, 思路参考。
499
      CALL DispStr
```

● 数据结构

■GDT、段描述符、选择子、LDT、IDT、TSS等

```
45 ; GDT 选择子
46 SelectorNormal
                       EOU LABEL DESC NORMAL
                                               - LABEL GDT
                       EQU LABEL DESC FLAT C 3 - LABEL GDT + SA RPL3
   SelectorFlatC 3
48
   SelectorFlatRW
                       EQU LABEL DESC FLAT RW - LABEL GDT
                       EQU LABEL DESC CODE32 - LABEL GDT
   SelectorCode32
                     EQU LABEL_DESC_CODE16 - LABEL_GDT
EQU LABEL_DESC_DATA - LABEL_GDT
50 SelectorCode16
51 SelectorData
52 SelectorStack
                       EQU LABEL DESC STACK
                                               - LABEL GDT
   SelectorVideo
                       EQU LABEL DESC VIDEO 3
                                               - LABEL GDT
54
   SelectorLDT0
                       EQU LABEL DESC LDT0
                                               - LABEL GDT
                    EQU LABEL DESC TSS0
                                           - LABEL GDT
56 SelectorTSS0
                      EOU LABEL DESC LDT1
                                           - LABEL GDT
57 SelectorLDT1
58 SelectorTSS1
                      EQU LABEL DESC TSS1
                                               - LABEL GDT
59 ; END of [SECTION .qdt]
                                 代码缺行,伪代码,语
```

法不对,思路参考。

● 数据结构

■GDT、段描述符、选择子、LDT、IDT、TSS等

```
LABEL IDT:
             目标选择子, 偏移,
                                    DCount, 属性
192
   %rep 32;重复填写32个无关紧要的中断
         Gate SelectorCode32, SpuriousHandler, 0, DA 386IGate
194
195 %endrep
          :20h是时钟中断
196
197 .020h: Gate SelectorCode32, ClockHandler, 0, DA 386IGate
   %rep 95;重复填写95个无关紧要的中断
198
199
          Gate SelectorCode32, SpuriousHandler,
                                          0, DA 386IGate
200
   %endrep
          ;80h是系统调用
201
202 .080h: Gate SelectorCode32, UserIntHandler, 0, DA 386IGate
203
204
   IdtLen EQU $ - LABEL IDT
                                     代码缺行,伪代码,语
   IdtPtr DW IdtLen - 1 ; 段界限
205
                                     法不对, 思路参考。
                           ; 基地址
206
             DD 0
```

- 数据结构
 - ■GDT、段描述符、选择子、LDT、IDT、TSS等

```
ClockHandler:
   ClockHandler EQU _ClockHandler - $$ ;参照当前节[
630
631
632
       MOV EAX, 1
       CMP [currentTask], EAX ; 检查当前任务: 是0还是1 ?
633
634
635
       JE CUR Task IS 1
636
       MOV [currentTask], EAX ; 更新任务号 currentTask = 1
637
638
       JMP SelectorTSS1:0 ; 切换到任务1; 偏移会被忽略
       JMP EXIT INT ; 在调用上面一条指令进行切换时
639
640
641
   CUR Task IS 1: ; currentTask = 1
642
       MOV DWORD [currentTask], 0;更新任务号 currentTask
643
       JMP SelectorTSS0:0 ;切换到任务0
644
645
646
                                       代码缺行, 伪代码, 语
   EXIT INT:
647
                                        法不对,思路参考。
648
       IRETD
```

- 特定代码段
 - ■显示HUST一次 | 显示MrSU一次

```
841
    ShowHUSTOneTime:
842
    OffsetShowHUSTOneTime
                          EOU ShowHUSTOneTime -
843
                               ; 0000: 黑底
        MOV AH, OCh
                                                 代码缺行,伪代码,语
844
       MOV AL, 'H'
                                                 法不对, 思路参考。
        MOV [GS:((80 * 17 + 0) * 2)], AX ; 屏幕
845
846
        MOV AL, 'U'
        MOV [GS: ((80 * 17 856 ShowMrSuOneTime:
847
848
       MOV AL, 'S'
                         857
                             OffsetShowMrSuOneTime = EQU ShowMrSuOneTime =
        MOV [GS: ((80 * 17 858
849
                                                        ; 0000: 黑底
                                 MOV AH, OCh
                                                                     11
        MOV AL, 'T'
850
                         859
                                 MOV AL, 'M'
851
        MOV [GS: ((80 * 17
                         860
                                                                   ; 屏幕
                                 MOV [GS: ((80 * 17 + 0) * 2)], AX
                 ;RETF 实 861
852
        RETF
                                 MOV AL, 'r'
853
    LenShowHUSTOneTime
                       EQ 862
                                 MOV [GS: ((80 * 17 + 1) * 2)], AX
                                                                   ; 屏幕
                                 MOV AL, 'S'
                         863
                                                                   ; 屏幕
                         864
                                 MOV [GS: ((80 * 17 + 2) * 2)], AX
                         865
                                 MOV AL, 'u'
                         866
                                 MOV [GS: ((80 * 17 + 3) * 2)], AX
                         867
                                          ;RETF 实现段间返回, IP, CS 先后上
                                 RETF
                             LenShowMrSuOneTime EQU $ - ShowMrSuOneTime
```

● 特定代码段

■进入保护模式的代码...

```
LABEL SEG CODE32: ;进入保护模式后的第一段作
485
486
       MOV AX, SelectorData
                         ; 数据段选择子
487
       MOV DS, AX
488
       MOV ES, AX
489
                                  ; 完成两个图
              CopyFunsToAssignedMem
490
       CALL
                                    ; ~ L743 禾
491
        代码缺行, 伪代码, 语
                                    ProcFoo 和 :
        法不对, 思路参考。
492
                                   ; 演示改变员
              InitTasksPageTables
493
       CALL
494
              LoadPDRTask0
       CALL
              EnablePageMechinism
495
       CALL
```

- 特定代码段
 - ■把"显示HUST一次", "显示MrSU一次"拷贝到特定地址。

```
; 拷贝两个用户函数到特定物理地址上--
    CopyFunsToAssignedMem: ; L513调用:
693
694
       MOV AX, CS
       MOV DS, AX ; 为 L752和
695
696
       MOV AX, SelectorFlatRW
       MOV ES, AX ; 为 L752和
697
698
            LenShowHUSTOneTime
699
       PUSH
700
       PUSH
            OffsetShowHUSTOneTime
701
       PUSH
            ProcShowHUSTOneTime
702
              MemCpy ; MemCpy (vo
       CALL
703
       ADD
              ESP, 12 ; ~ MemCpy
704
705
              LenShowMrSuOneTime
       PUSH
706
              OffsetShowMrSuOneTime
       PUSH
707
              ProcShowMrSuOneTime
       PUSH
708
       CALL
              MemCpy ; MemCpy (vo
              ESP, 12 ; ~ MemCpy
709
       ADD
710
       RET
```

代码缺行, 伪代码, 语 法不对, 思路参考。

- 特殊地址/数据结构
 - ■特定代码段:显示HUST

```
EQU 200000h; 页目录开始抽出。
   PageDirBase0
                     EQU 201000h; 页表开好代码缺行, 伪代码, 仅
   PageTblBase0
                     EQU 210000h; 页目录 , 供思路参考。
   PageDirBase1
                     EQU 211000h; 页表开始地址:
   PageTblBase1
                                                  ZM + 64K + 4K
12
13
   LinearAddrDemo
                     EQU 00401000h
   ProcShowHUSTOneTime
                                EQU 00401000h
  ProcShowMrSuOneTime
                                EQU 00501000h
```

```
923 [SECTION .task0]
      924 [BITS 32]
两
      925
          ; ShowHUSTOneTime ----
      926
          LABEL TASKO ShowHUST CODE3:
      927
      928
              CALL SelectorFlatC 3 : LinearAddrDemo
任
      929
              MOV ECX, OXFFFFFFF ; 延时: 延长字符串的显示时间
务
      930
      931 DELAY A:
      932
              LOOP DELAY A
                                                 代码缺行,伪代码,语
      933
                                                 法不对, 思路参考。
      934
              JMP LABEL TASKO ShowHUST CODE3
      935
      936 TaskOShowHUSTCode3Len EQU $ - LABEL TASKO ShowHUST CODE3
      939
          [SECTION .task1]
          [BITS 32]
      940
           ; ShowMrSuOneTime ----
      941
          LABEL TASK1 ShowMrSu CODE3:
      942
      943
      944
              CALL SelectorFlatC 3 : LinearAddrDemo
      945
              MOV ECX, OXFFFFFFF ;延时: 延长字符串的显示时间
      946
      947
          DELAY B:
      948
              LOOP DELAY B
      949
      950
              JMP LABEL TASK1 ShowMrSu CODE3
          Task1ShowMrSuCode3Len EQU $ - LABEL TASK1 ShowMrSu CODE3
```

● 两个任务

```
75 LABEL TSS0:
76
      DD 0
77
      DD TopOfTaskOStackO, SelectorLDTOStackO
78
      DD 0,0
                                   代码缺行,伪代码,仅
79
      DD 0,0
                                   供思路参考。
80
      DD PageDirBase0 ; CR3(PDBR)
81
      DD 0
82 DD 0x200
83
      DD 0, 0, 0, 0; EAX, ECX, EDX, EBX
84
      DD TopOfTask0Stack3,0,0,0
85
      DD 0, SelectorLDT0Code 3, SelectorLDT0Stack3 ,(
86
   DD SelectorLDT0 ;LDT
87
      DD 0x08000000
   TSSOLen EQU $ - LABEL TSSO ; TSS长度
88
   LABEL TASKO STACKO:
      TIMES 512 DB 0
90
91
92 TopOfTaskOStackO EQU $ - LABEL TASKO STACKO - 1
```

```
788
    InitTask1PageTable:
       ; 根据内存大小计算应初始化页目
789
                                       ; 初始化任务1的页目录和页表
                                   787
790
       MOV [PageTableNumber], ECX ;
                                    788
                                       InitTask1PageTable:
       ; 初始化页目录
791
                                           ; 根据内存大小计算应初始化页目录多少个PD
                                    789
                             ;因为证
792
       MOV AX, SelectorFlatRW
                                    790
793
       MOV ES, AX
                                   791
                                        .NEXT PTE:
                             ; 此段
794
       MOV EDI, PageDirBasel
                                           STOSD
                                   792
795
       XOR EAX, EAX
                                                                 ;每一页指向 4K
                                   793
                                           ADD EAX, 4096
796
       MOV EAX, PageTblBase1 | PG P
                                   794
                                           LOOP
                                                   .NEXT PTE
797
       MOV ECX, [PageTableNumber]
                                   795
798
    .NEXT PDE:
                                           ;在此假设内存是大于 8M 的
                                   796
799
       STOSD
                                                                  ;修改线性地址 L
                                   797
                                           MOV EAX, LinearAddrDemo
                             ; 为了
800
       ADD EAX, 4096
                                                                  ;获得最高10位(图
                                   798
                                           SHR EAX, 22
801
       LOOP
               .NEXT PDE
                                   799
                                           MOV EBX, 4096
802
                                                                  ;4K × 最高10位(
                                   800
                                           MUL EBX
       ; 再初始化所有页表
803
                                                                  ; ECX = 对应页表
                                   801
                                           MOV ECX, EAX
804
       MOV EAX, [PageTableNumber] ;
                                   802
                                           MOV EAX, LinearAddrDemo
                             ; 每个
805
       MOV EBX, 1024
                                                                  ;获得最高20位(周
                                   803
                                           SHR EAX, 12
806
                                           SHR EAX, 12
AND EAX, 03FFh
       MUL EBX
                                                                  ;最高20位 位与
                                   804
807
       MOV ECX, EAX
                             ; PTE
                                                                  ;每个PTE占4个字
                             ; 此段
                                   805
                                           MOV EBX, 4
808
       MOV EDI, PageTblBasel
                                                                  ;计算该PTE在页表
                                   806
809
                                           MUL EBX
       XOR EAX, EAX
                                                                  ;计算该PTE的偏和
       MOV EAX, PG P | PG USU | PG F
                                   807
                                           ADD EAX, ECX
810
                                           ADD EAX, PageTblBase1 ;EAX = PTE在数扩
                                   808
811
    .NEXT PTE:
812
       STOSD
                                   809
                                           MOV DWORD [ES:EAX], ProcShowMrSuOneTime
                             ; 每一
813
                                   810
       ADD EAX, 4096
                                   811
814
       LOOP
               .NEXT PTE
                                           RET
                                                   代码缺行, 伪代码, 仅
815
816
                                                   供思路参考。
       RET
```

● 特定代码段

■进入保护模式的代码...

```
;进入保护模式后的第一段代码: 5
485
   LABEL SEG CODE32:
486
487
       . . . . . . .
                                     代码缺行,伪代码,仅
488
       MOV EAX, SelectorTSS0
                                     供思路参考。
489
       LTR AX
490
       MOV EAX, SelectorLDT0
                               :加载局部描述符表寄存器
491
       LLDT AX
492
       MOV DWORD [currentTask], 0
                               ;开中断,此时实时时钟的中
493
       STI
494
495
       PUSH SelectorLDT0Stack3
496
       PUSH TopOfTask0Stack3
                             ;标志寄存器psw入栈
497
       PUSHE
498
       PUSH SelectorLDT0Code 3
499
       PUSH 0
                         :若改为RETE是不能进入任务0的。
500
                  : RETF
       IRET
501
                          ; 跳到当前地址, 死循环
502
       JMP $
```