1. 认证 VPN 服务器

用 openss1 检查 VPN 服务器证书信息

在 VM 输入以下指令查看 VPN 服务器证书信息: openssl x509 -in ca-dsy-crt.pem -text -noout。 展示信息如下,含有本人信息 dsy、邮箱地址、过期时间等内容:

修改 VPN 客户端主机时间到 VPN 服务器证书有效期之后 再登录 VPN 服务器

新建一台测试用客户端容器 timeout:

sudo docker run -it --name=timeout --hostname=timeout --net=extranet --ip=10.0.2.6 --privileged "seedubuntu" /bin/bash

在容器 timeout 中,输入以下指令调整系统时间到过期时间之后(更改/etc/localtime 文件): sudo date -s "2035-01-01 12:00:00"

```
root@timeout:/miniVPN# ./miniVPNclient dsy 4433
Enter PEM pass phrase:
subject= /C=CN/ST=HB/L=WH/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/emailAdd
ress=Shawn_Dai@outlook.com
Verification failed: certificate has expired.
```

测试成功, 将系统时间调回正常同步时间:

2. 认证 VPN 客户端

VPN 客户端以错误的用户名或口令登录 VPN 服务器

尝试输入错误的(未在服务端/etc/shadow 中设置的)用户名/密码,会有错误的提示。 针对用户名不存在的情况,会有如下提示:

```
Malloc ip successfully.Your ip is 192.168.53.5
Server says:
Please input username:non-existence
Please input password:
login response: length is 3, content is -1
User non-existence not found or it is not a valid user.
```

针对密码错误不匹配的情况, 会有如下提示:

```
Malloc ip successfully.Your ip is 192.168.53.5
Server says:
Please input username:dsyyy
Please input password:
login response: length is 3, content is -2
Invalid password.
```

VPN 客户端以正确的用户名口令登录 VPN 服务器

输入预先在服务端的/etc/shadow 中设置的用户名+密码(dsyy+dsy),可以正确登录:

```
Please input username:dsyyy
Please input password:
login response: length is 2, content is 1
Login successfully.
Got a packet from TUN
```

3. 加密隧道通信

能通信

在 VPNclient 和 VPNserver 都启动的情况下,在 HostU 去 ping 192.168.60.101 (HostV),可以 ping 通:

```
root@HostU:/miniVPN# ping 192.168.60.101
PING 192.168.60.101 (192.168.60.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.808 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.669 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.486 ms
并且可以看见在 VM 启动的服务端有对应的信息记录:
```

SSL read 84 bytes
tun written 84 bytes
Receive from TUN: packet length:84,packet dst ip: 192.168.53.3
open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 with pipefd 9
read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3
SSL read 84 bytes
tun written 84 bytes
Receive from TUN: packet length:84,packet dst ip: 192.168.53.3
open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 with pipefd 9
read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3
SSL read 84 bytes
tun written 84 bytes
Receive from TUN: packet length:84,packet dst ip: 192.168.53.3
open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3
open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3

此时结束 HostU 的客户端进程,HostU 和 HostV 不再能通信:

```
SSL read 0 bytes
tun written 0 bytes
ip 192.168.53.3解除占用
管道文件 /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3
对应的文件描述符弃用
Close sock and end subProcess pid:24069
```

root@HostU:/miniVPN# ping 192.168.60.101 connect: Network is unreachable root@HostU:/miniVPN#


经隧道封装

Wireshark 根据端口号识别 TLS/SSL 流量。它知道 443 是 HTTPS 的默认端口号,但我们的 VPN 服务器侦听不同的非标准端口号。我们需要让 Wireshark 知道这一点;否则,Wireshark 不会将我们的流量标记为 SSL/TLS 流量。

转到 Wireshark 的 Edit 菜单,然后单击 Preferences, Protocols, HTTP, 然后找到"SSL /

TLS Ports"条目。添加 SSL 服务器端口。例如,我们可以将条目的内容更改为 443, 4433, 其中 4433 是我们的 SSL 服务器使用的端口。

使用 HostU 去 ping HostV,同时在 wireshark 中查看流量,可以看到在客户端和服务端之间的通信报文,且数据使用了 TLS 进行了加密:



隧道为 TLS

上面显示的方法只能让 Wireshark 将流量识别为 TLS/SSL 流量 , Wireshark 无法解密加的流量。出于调试目的,我们希望看到无法解密加的流量。Wireshark 提供了这样的功能。我们需要做就是 Wireshark 提供服务器的私钥, Wireshark 将自动从 TLS/SSL 握手协议派生会话密钥,并使用这些解密流量。

进行以下操作,进行必要的修改,如服务器私钥路径和密码即可。

```
Click Edit -> Preferences -> Protocols -> SSL

Find the "RSA key list", and click the Edit button

Provide the required information about the server, see this example:

IP Address: 10.0.2.65

Port: 4433

Protocol: ssl

Key File: /home/seed/vpn/server-key.pem (privat key file)

Password: deesdees
```

出现的问题: wireshark 需要完整的 p12 文件, 而不知 pem 文件。所以需要先用 openssl 把之前生成的私钥转换成 PKCS#12 文件才能使用:

openssl pkcs12 -export -out server-cert.p12 -inkey server-dsy-key.pem -in server-dsy-crt.pem

就可以自动解密报文的内容。

4. 支持多客户端

开启 2 个以上 VPN 客户端容器,同时登录 VPN 服务器, 分别测试 telnet 通信

开启两个容器 HostU 和 U2, 清空默认路由, 然后分别登录 VPN 服务器:

```
root@HostU:/miniVPN# ./miniVPNclient dsy 4433
Enter PEM pass phrase:

subject= /C=CN/ST=HB/L=WH/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/L=WH/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/L=WH/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/D=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/D=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/ST=HB/L=WH/O=HUST/OU=CSE/CN=dsy/esubject= /C=CN/
```

同时在 HostU 和 U2 上 ping 192.168.60.101,都能 ping 通:

```
root@HostU:/# ping 192.168.60.101
PING 192.168.60.101 (192.168.60.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.49 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.913 ms
root@U2:/# ping 192.168.60.101
PING 192.168.60.101 (192.168.60.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.62 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.66 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.60.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.67 ms
```

```
Receive from TUN: packet length:84, packet dst ip: 192.168.53.4 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 with pipefd 10 pipe listen running read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 SSL read 84 bytes
Receive from TUN: packet length:84, packet dst ip: 192.168.53.3 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 with pipefd 9 read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 SSL read 84 bytes
Receive from TUN: packet length:84, packet dst ip: 192.168.53.4 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 with pipefd 10 read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 SSL read 84 bytes
Receive from TUN: packet length:84, packet dst ip: 192.168.53.4 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 with pipefd 10 read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 with pipefd 10 read 84 bytes
Receive from TUN: packet length:84, packet dst ip: 192.168.53.4 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 with pipefd 10 read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 with pipefd 9 read 84 bytes from pipe /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3 open pipe file /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.3
```

telnet 的测试,先在 HostV 启动 telnet 服务:

service openbsd-inetd restart

然后分别在 HostU 和 U2 用 telnet 连上 192.168.60.101,使用 dsy 用户登录后,可以看到每输入一个字符,在 VPN 服务器端都有对应的数据,使用一个写文件,一个读文件做简单测试,可以看见多客户端的通信是正常的:



断开其中一个 VPN 客户端,测试另外一个的隧道通信

断开 U2 客户端:

```
SSL read 0 bytes
tun written 0 bytes
ip 192.168.53.4解除占用
管道文件 /home/seed/Desktop/miniVPN/pipe/192.168.53.4 对应的文件描述符弃用
Close sock and end subProcess pid:7638
```

再次尝试用 HostU 通信 HostV, 可以看见通信仍然正常:



5. 易用性和稳定性

VPN 客户端虚拟 IP 获取

虚拟 IP 的分配和获取都是自动的,首先在服务端,每次会检查可用的未分配 ip 并分配:

```
char clientip[256];
SSL_read(ssl, clientip, sizeof(clientip));
int malloc_ip;
if (0 != [malloc_ip = getAvailableIP(clientip, ipflags)])) {
    printf("ip %s is allocated successfully\n", clientip);
    SSL_write(ssl, clientip, sizeof(clientip));
} else {
    printf("All ip is occupied\n");
    strcpy(clientip, "0.0.0.0");
    SSL_write(ssl, clientip, sizeof(clientip));
    SSL_shutdown(ssl);
    SSL_free(ssl);
    close(tcpClientConnectionSock);
    printf("Close sock and end subProcess pid:%d\n", pid);
    return 0; //您出于进程
}
```

在客户端,会接收服务端分配的 IP:

```
char clientip[200];
strcpy(clientip, "192.168.53.2");
SSL_write(ssl, clientip, sizeof(clientip));
int len = SSL_read(ssl, clientip, sizeof(clientip) - 1);
clientip[len] = '\0';
if (0 == strcmp(clientip, "0.0.0.0")) {
    printf("All ip is occupied.There is no ip for this client.\n");
    printf("miniVPN is going to exit.\n");
    exit(1);
}
printf("Malloc ip successfully.Your ip is %s\n", clientip);
```

VPN 客户端虚拟 IP 配置

程序自动完成。首先 VPN 客户端的虚拟 IP 是由 VPN 服务器动态分配的。客户端在初始时使用默认 IP 与服务器通信,接收服务器分配的实际可用 IP 后,重新配置虚拟网卡 tun0 以使用新的 IP 地址。

得到 server 返回的可用 ip 后,程序会使用新的 ip 重启虚拟网卡 tun0。

```
// 关闭默认IP配置
strcpy(tunWorkString, ipstring);
strcat(tunWorkString, "down");
system(tunWorkString);

// 根据服务器分配的IP配置TUN设备
strcpy(tunWorkString, "ifconfig tun0 ");
strcat(tunWorkString, clientip);
strcat(tunWorkString, "/24 up");
system(tunWorkString);

// 添加內网路由
system("route add -net 192.168.60.0/24 tun0");
```

VPN 客户端内网路由配置

程序自动完成。代码将内网 192.168.60.0/24 的路由通过 tun0 接口添加到路由表中,确保 所有指向该网络的流量通过虚拟网络适配器 tun0 转发。

```
// 添加内网路由
system("route add -net 192.168.60.0/24 tun0");
```

正常使用时的稳定性

在压力测试下,在 HostU 上执行命令"ping 192.168.60.101 -f",其中参数"-f"使得程序每 1 秒发送 100 个 ICMP echo 数据包,而不是正常情况下的 1 秒 1 个。服务端没有崩溃,VPN一切正常。

