一、安装ffmpeg

ex:通常情况下都没有root权限,也做不了sudo操作,所以应该下源码进行编译生成库后,才能供 C/C++调用,编译器链接,安装ffmpeg的原因是,用其完成从mp3到pcm的转换。某个软件-version可以看软件是否在系统中已经有了如ffmpeg -version

- 1.创建总目录: mkdir -p ~/local/Ffmpeg/{src,ffmpeg} # src 存放源码, ffmpeg 存放编译后的二进制
- 2.ffmpeg需要依赖git make gcc yasm(nasm),在公司机器上已经有前三者,故只需要安装yasm,以下演示安装yasm

```
mkdir -p ~/local #创建根目录,以后的每个工程的源码编译安装都可以放在这里方便查找
cd ~/local && mkdir -p Yasm && cd Yasm
mkdir -p yasm src && cd src
wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.3.0.tar.gz && tar xzf yasm-1.3.0.tar.gz && cd yasm-1.3.0

//configure --prefix=$HOME/local/Yasm/yasm
make -j$(nproc)
make install #此时~/local/Yasm/yasm 下能找到 bin include lib share 四个文件夹
export PATH=$HOME/local/Yasm/yasm/bin:$PATH # 添加到 PATH 或者写进用户环境变量
~/.bashrc
```

4.下载ffmpeg源码,准备环境,解压,配置,编译,安装

```
2 mkdir -p ~/local/Ffmpeg/{src,ffmpeg} # src 存放源码,ffmpeg 存放编译后的二进制
3 cd ~/local/Ffmpeg/src
4 git clone https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg-src && cd ffmpeg-src
                                                                        #git clone
  https://gitee.com/mirrors/ffmpeg.git && cd ffmpeg #下载慢可尝试
5 git checkout n5.1.2 #切换到稳定版
6 #基础配置如下
7 ./configure --prefix=$HOME/local/Ffmpeg/ffmpeg --enable-shared --disable-static --
  extra-cflags="-I$HOME/local/Ffmpeg/include" --extra-ldflags="-L$HOME/local/Ffmpeg/lib"
  #等
  若启用额外编码器如下
#./configure --prefix=$HOME/local/ffmpeg --enable-libopus --enable-shared --disable-
  static -enable-gpl --enable-libx264 --extra-cflags="-I$HOME/local/Ffmpeg/include" --
  extra-ldflags="-L$HOME/local/Ffmpeg/lib"
11
  make -j$(nproc)
  make install #在~/local/Ffmpeg/ffmpeg下有bin include lib share 文件夹
  检查可执行文件和动态库是否存在
15
  ls ~/local/Ffmpeg/ffmpeg/bin/ffmpeg # /home/huchengyuan/local/Ffmpeg/ffmpeg/bin/ffmpeg
  ls ~/local/Ffmpeg/ffmpeg/lib/libavcodec.so
18
  添加环境
  export PATH=$HOME/local/Ffmpeg/ffmpeg/bin:$PATH
  export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/local/Ffmpeg/ffmpeg/lib:$LD_LIBRARY_PATH # 动态库路径
  source !/.bashrc
  验证环境
24 ffmpeg -version #会显示版本信息
```

二、安装opus

ex 由于运行的机器(运行环境)与服务器(编译环境)不一致,故需要进行交叉编译。opus格式音频文件需要封装成能播放的格式,则需要依赖两个库 ogg 和 opusenc ,安装opusenc需要制定opus位置,故安装顺序为ogg opus opusenc

1.安装交叉编译环境

```
sudo apt update
sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabihf g++-arm-linux-gnueabihf
#验证交叉编译环境 arm-linux-gnueabihf-gcc --version # 应显示ARM架构的gcc
```

1.安装ogg

```
1 mkdir -p ~/local/arm7/Ogg
2 cd ~/local/arm7/Ogg && mkdir ogg src
3 cd src
4 git clone https://github.com/xiph/ogg.git
5 cd ogg
6 ./autogen.sh # 如果缺少此脚本,运行 autoreconf -i
7 ./configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$HOME/local/arm7/Ogg/ogg --disable-shared --enable-static
8 make -j$(nproc)
9 make install # 这里能 在 ~/local/arm7/Ogg/ogg 看到include 和 lib share
```

2.安装opus

```
mkdir -p ~/local/arm7/Opus &&mkdir opus src

cd ~/local/arm7/Opus &&mkdir opus src

cd src && wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3.1.tar.gz && tar -xzf opus-1.3.1.tar.gz && cd opus-1.3.1

./configure --prefix=$HOME/local/arm7/Opus/opus --host=arm-linux-gnueabihf --enable-fixed-point --enable-arm-neon-intrinsics --disable-shared

make -j$(nproc) && make install #编译并安装到用户目录 这里能 在 ~/local/arm7/Opus/opus 看到include 和 lib share

#file ~/local/arm7/Opus/opus/lib/libopus.a #用于验证

s ~/local/arm7/Opus/opus #能看到include lib share 三个文件夹

file ~/local/arm7/Opus/opus/lib/libopus.a #输出如 /home/huchengyuan/opus-armv7/lib/libopus.a: current ar archive
```

3.安装opusenc

```
mkdir -p ~/local/arm7/Opusenc

cd ~/local/arm7/Opusenc && mkdir opusenc src

cd src

git clone https://github.com/xiph/opusenc.git

cd opusenc

./autogen.sh # 如果缺少此脚本,运行 autoreconf -i

export

PKG_CONFIG_PATH=$HOME/local/arm7/Opus/opus/lib/pkgconfig:$HOME/local/arm7/Oog/oog/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH #设置ogg路径和opus路径

./configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$HOME/local/arm7/Opusenc/opusenc --disable-shared --enable-static

make -j$(nproc)

make install #在~/local/arm7/Opusenc/opusenc 下能看到include lib share
```

4.将装的所有库,写到bash环境变量中(将以下内容,写到~/bashrc 末尾) 保存后运行 source ~/ bashrc

```
export PATH=$HOME/local/Yasm/yasm/bin:$PATH
export PATH=$HOME/local/Ffmpeg/ffmpeg/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/local/Ffmpeg/ffmpeg/lib:$LD_LIBRARY_PATHexport
export
PKG_CONFIG_PATH=$HOME/local/arm7/Opus/opus/lib/pkgconfig:$HOME/local/arm7/Oog/oog/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
```

三、运行 demo

ex. 将一个 mp3文件用ffmpeg命令转为pcm,再将该pcm转为可播放的opus,注意: demo中的可执行程序,需要在目标机器 (arm机器上面执行)

1.项目层次结构示意

```
      1 demo

      2 res - 资源文件

      3 src - 源文件

      4 Makefile - 编译规则

      5 demo - 编译出来的可执行文件

      6 Test - 将编译出来的可执行文件和pcm文件放在一起,准备往目标arm机器里面拷贝,执行
```

2.找到一个隔壁卖菜大妈不要的 .mp3文件, 我找到的是lij.mp3 将其放到demo/res下

ex:从mp3转pcm,在编译环境下比较容易,上面的介绍中,ffmpeg被安装在了编译机(ubuntu服务器中),所以ffmpeg相关的命令,请在服务器中执行

```
1 #转换为 16-bit 单声道 PCM ***这里已经默认 切换到了demo下***
2 cd res && ffmpeg -i input.mp3 -f s16le -ac 1 -ar 16000 ljj.pcm
3 #参数解析:
4 #-i input.mp3: 输入 MP3 文件。
5 #-f s16le: 指定输出格式为 16-bit 小端序 PCM (s16le= signed 16-bit little-endian)。
6 #-ac 1: 输出 单声道 (-ac 2为立体声)。
7 #-ar 16000: 设置采样率为 16000(可改为 16000、8000等)。
8 #output.pcm: 输出的 PCM 文件(纯数据流,无文件头)。
9
10 #转换为 16-bit 立体声 PCM (16kHz) 用以下命令
11 #ffmpeg -i input.mp3 -f s16le -ac 2 -ar 16000 output_stereo.pcm
12 make #生成了可执行文件
13 cp -rf res/ljj.pcm demo Test
```

- 3.将Test文件夹整个拷贝到 ARM机器上面执行。
 - a.切换到Test文件夹下
 - b.执行以下指令,执行完成后,将得到llj.pcm.opus,该文件已经可以在vlc中播放。

1 ./demo llj.pcm