# Progettazione concettuale

La costruzione di uno schema concettuale deve tenere conto di alcune **proprietà generali** che ne determinano la **qualità**:


- Correttezza: utilizzo corretto sintattico e semantico dei costrutti del modello E/R
- **Completezza**: rappresentazione di tutti i dati d'interesse descritti nel documento di specifica

Per garantire tali proprietà vengono utilizzate diverse **metodologie di progettazione concettuale**. Alcune di queste possono essere:


# Strategie di progettazione

Il documento di specifica potrebbe essere molto complesso e denso di contenuti. Per costruire il modello E/R si possono utilizzare diverse strategie:


- Strategia top-down: lo schema concettuale viene ottenuto attraverso una serie di raffinamenti successivi a partire da uno schema iniziale molto astratto



- Strategia bottom-up: le specifiche iniziali sono suddivise in componenti via via più piccole, ed in un secondo momento i vari schemi sono integrati tra loro



- Strategia inside-out: si individuano una serie di concetti importanti e poi si procede a partire da questi verso concetti correlati, con un'estensione a macchia d'olio. E' un caso particolare della strategia bottom-up



- **Strategia mista**: si utilizza una combinazione delle strategie precedenti. Si suddivide quindi in diversi step:
  - 1. Si individuano i **concetti principali** o più citati
  - 2. Si realizza uno schema scheletro
  - 3. Si decompone lo schema
  - 4. Si raffina lo schema, si espande e si integra

In molti casi pratici di una certa complessità, la strategia mista rappresenta la scelta migliore

## Pattern di progettazione


Si parte dal concetto che **non esiste una rappresentazione univoca delle specifiche**, quindi è meglio attenersi alle **Regole Concettuali** (RC) del diagramma E/R. Le tre *regole concettuali* sono:

- RC1: se un concetto ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma, si utilizzano Entità
- RC2: se un concetto correla due o più Entità, si utilizzano Relazioni
- RC3: se un concetto è un caso particolare dell'altro, si utilizzano Generalizzazioni

Esistono molti **pattern**, ovvero **soluzioni di problemi ricorrenti**, usati nella progettazione concettuale. Se ne osservino alcuni.


#### $Pattern_1$

Concetti di tipo "parte di" attraverso l'utilizzo di relazioni uno a molti.




## $Pattern_2$

Introduzione di nuove entità in relazioni uno a molti per la gestione dei duplicati.




## $Pattern_3$

Utilizzo di **generalizzazioni** per tenere traccia della **storia di un concetto**, ossia della sua istanza attuale e di quelle pregresse.



#### $Pattern_4$

Utilizzo di generalizzazioni per tenere traccia dell'evoluzione nel tempo di un certo concetto, ossia la creazione di nuove istanze diverse dal concetto originario.




# Analisi di prestazione

Una volta realizzato il modello E/R, è importante analizzarne l'efficienza dal punto di vista prestazionale. Alcuni indici di prestazione possono essere:

- Costo operazionale: numero di entità/associazioni mediamente visitate per implementare una certa operazione sui dati
- Occupazione di memoria: spazio di memoria necessario per memorizzare i dati

Per poter stimare correttamente l'efficienza prestazionale di uno schema E/R, abbiamo necessità di informazioni aggiuntive.



#### Tavola dei volumi

La tavola dei volumi fornisce una stima del numero di occorrenze entità/relazioni presenti nel modello E/R. Si osservi un esempio:

Concetto	Tipo	Volume
Progetto	E	100
Release	E	1000
Dipendente	E	500
Tecnico	E	200
Sviluppatore	E	100
Programmatore	E	70
Analista	E	30
_		

Concetto	Tipo	Volume
Direzione	R	100
Partecipazione	R	2000
Versioni	R	1000

Stima del **numero medio** di occorrenze di una relazione

Stima del numero medio di occorrenze di una entità

In questo caso, le **assunzioni** possibili sono due: ogni progetto ha in media 10 *release*, e ad ogni progetto lavorano in media 20 *dipendenti*.

#### Tavola delle operazioni

La tavola delle operazioni definisce l'insieme delle operazioni che devono essere implementate. Inoltre definisce la tipologia delle operazioni (interattive/batch) e la frequenza delle operazioni.

Le informazioni riguardanti le due tavole vengono fornite durante la **raccolta ed analisi** dei requisiti.

Si osservi un esempio di tavola delle operazioni:

Operazione	Tipo	Frequenza
Operazione <sub>1</sub>	I	10 volte/giorno
Operazione <sub>2</sub>	I	100 volte/giorno
Operazione <sub>3</sub>	В	5 volte/giorno

Operazione<sub>1</sub>: assegnare un dipendente ad un progetto

Operazione<sub>2</sub>: visualizzare tutti i dati di un progetto, delle release associate e del direttore

Operazione<sub>3</sub>: per ciascun progetto, visualizzare tutti i dati dei dipendenti associati

Si definisce ora il concetto di **costo di una operazione**. Data un'operazione O di tipo T, definiamo il suo **costo**  $\mathbf{c}(O_T)$  come:

$$c(O_T) = f(O_T) \cdot w_T \cdot (\alpha \cdot NCwrite + NCread)$$

Si osservi ora il glossario dei seguenti simboli:

 $f(O_T)$ : frequenza dell'operazione

NCread: numero di accessi in lettura a componenti dello schema

NCwrite: numero di accessi in scrittura a componenti dello schema


 $w_T$ : **peso** dell'operazione

 $\alpha$ : coefficiente moltiplicativo delle operazioni in scrittura

Tornando all'esempio delle operazioni visto in precedenza, calcoliamo il costo delle tre operazioni:

## $Operazione_1$

Assegnare un dipendente ad un progetto. La sua frequenza è di 10 volte al giorno.



I parametri in questo caso sono:

 $f(O_T)$ : 10

NCread: 0

370

NCwrite: 1

 $w_T$ : 0.5

 $\alpha$ : 2

Ottenendo un costo di

$$c(Operazione1) = 10 \cdot 0.5 \cdot (2 \cdot 1 + 0) = 10$$

## $Operazione_2\\$

Visualizzare tutti i dati di un progetto, delle release associate e del direttore. La frequenza è di 100 volte al giorno.

## TAVOLA DEGLI ACCESSI

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Progetto	Entita'	1	L
Versioni	Relazione	10	L
Release	Entita'	10	L
Direzione	Relazione	1	L
Dipendente	Entita'	1	L

I parametri in questo caso sono:

 $f(O_T)$ : 100

NCread: 23

NCwrite: 0

 $w_T$ : 0.5

 $\alpha$ : 2

Ottenendo un costo di

$$c(Operazione2) = 100 \cdot 0.5 \cdot (2 \cdot 0 + 23) = 1150$$

## $Operazione_3$

Per ciascun progetto, visualizzare tutti i dati dei dipendenti associati. La frequenza è di 5 volte al giorno.

## TAVOLA DEGLI ACCESSI

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Progetto	Entita'	100	R
Partecipazione	Relazione	2000	R
Dipendente	Entita'	2000	R

I parametri in questo caso sono:

 $f(O_T)$ : 5

NCread: 4100

NCwrite: 0

 $w_T$ : 0.5

 $\alpha$ : 2

Ottenendo un costo di

$$c(Operazione3) = 5 \cdot 0.5 \cdot (2 \cdot 0 + 4100) = 10250$$

Si osservi ora come calcolare il **costo dello schema** completo. Dato uno schema S, ed un'insieme di operazioni sui dati O1, O2, ..., On, con costi c(O1), c(O2), c(On), il **costo dello schema** è definito come:

$$c(S) = \sum_{i=1}^{n} c(Oi)$$

Nell'esempio precedente si ottiene (10 + 1150 + 10250) = 11410.

L'obiettivo del progettista è quello di **determinare lo schema E/R di costo minimo**. Conoscendo la tavola dei volumi, il tipo di ciascun attributo e la sua dimensione del disco, è possibile stimare l'**occupazione di memoria dello schema**.

$$M(S) = \sum_{entita'e} V(e) \cdot size(e) + \sum_{relazioner} V(r) \cdot size(r)$$

Dove i parametri indicano:

V(e), size(e): tabella dei volumi e dimensione in termini di occupazione di memoria dell'entità e

V(r), size(r): tabella dei volumi e dimensione in termini di occupazione di memoria della relazione r

Si osservi un esempio: come stimare l'occupazione di memoria dell'entità Dipendente.



La **Memoria Occupata** per l'entità Dipendente è uguale a : 500 \* (8B + 4B) = 6000B.

In pratica, si cerca di determinare il miglior trade-off tra occupazione di memoria e costo delle operazioni dello schema.

Gli indici di prestazione di un diagramma E/R sono forniti come input alla fase di **progettazione logica**, e sono utilizzati per la **traduzione dal modello concettuale** e per l'analisi delle ridondanze.