

Normas de Circulación

Documento de estudio ampliado y profundizado para la formación teórica del Permiso de Conducir (Autoescuela Eguzkimore)

1. Objetivos de Aprendizaje

Comprender y aplicar con rigor técnico las reglas generales de circulación, los sistemas de prioridad de paso en intersecciones e incorporaciones, así como el uso correcto de los carriles, arcenes y elementos de señalización dinámica para garantizar una conducción fluida, eficiente y totalmente segura en cualquier entorno viario.

2. Conceptos Clave

- **Reglas generales de circulación:** Normas fundamentales de comportamiento, posición en la calzada, utilización de carriles según el tipo de vía y sentido de la marcha.
- **Sentido y dirección:** Diferenciación conceptual entre el sentido de circulación (hacia dónde se avanza en la calzada) y la dirección de la trayectoria (giros a izquierda, derecha o de frente).
- **Adelantamientos:** Maniobra compleja que requiere la superación de otro vehículo en movimiento, valorando distancias, velocidad relativa y visibilidad en $d = v \times t$.
- **Flancos y estacionamientos:** Control de los espacios laterales y traseros del vehículo, así como las técnicas normativas de inmovilización (parada y estacionamiento en línea, batería y oblicuo).
- **Prioridades de paso:** Sistema normativo y jerárquico que determina qué usuario tiene derecho preferente de utilización de la vía en intersecciones señalizadas y no señalizadas.

3. Teoría del Tema (Desarrollo Ampliado)

3.1. Posición en la Calzada y Utilización de Carriles

La circulación de los vehículos debe realizarse respetando escrupulosamente las normas básicas de sentido de la marcha. En las calzadas con doble sentido de circulación y dos o más carriles separados por marcas viales, los conductores están obligados a circular por el carril situado más a su derecha, reservando los carriles centrales o izquierdos para maniobras de adelantamiento o cuando las circunstancias del tráfico lo exijan.

En vías interurbanas fuera de poblado con tres o más carriles para el mismo sentido, los camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los conjuntos de vehículos largos deben circular exclusivamente por el carril derecho y, excepcionalmente, por el inmediato contiguo. Esta limitación busca evitar la congestión del tráfico pesado y mantener la fluidez de los turismos en los carriles de adelantamiento rápido.

3.2. Prioridad de Paso en Intersecciones

El régimen de prioridades en las intersecciones constituye uno de los pilares de la seguridad vial. Salvo señalización específica que indique lo contrario (como señales de Ceda el paso o Detención obligatoria / Stop), la norma general establece la **prioridad de paso a los vehículos que se aproximen por la derecha** en cualquier tipo de intersección de vías.

Asimismo, los vehículos que circulan por una vía pavimentada tienen siempre preferencia frente a los que pretenden incorporarse desde una vía sin pavimentar o camino de tierra. En las glorietas o rotondas, los vehículos que ya circulan por el interior de la plaza disfrutan de absoluta prioridad de paso respecto a los que pretenden acceder a ella.

3.3. Dinámica de los Adelantamientos

El adelantamiento es una de las maniobras de mayor riesgo en la conducción. Antes de iniciar la maniobra, el conductor debe comprobar que dispone de espacio y visibilidad suficientes para que el adelantamiento no ponga en peligro ni entorpezca a los demás usuarios. La distancia lateral de seguridad con el vehículo adelantado debe ser proporcional a la velocidad y a las características de la vía (siendo obligatorios un mínimo de 1.5 metros fuera de poblado al adelantar a peatones, bicicletas o ciclomotores).

Factor de Riesgo	Descripción Técnica	Medida Preventiva
Visibilidad Reducida	Curvas, rasantes o condiciones meteorológicas (niebla, lluvia intensa) que ocultan vehículos en sentido contrario.	Prohibición absoluta de adelantar si no se dispone de línea de visión libre suficiente.
Velocidad Relativa	Diferencia insuficiente de velocidad entre el vehículo que adelanta y el adelantado, alargando el tiempo de exposición en el carril contrario.	Asegurar una aceleración óptima y retornar al carril derecho con margen de seguridad.
Ángulos Muertos	Zonas de la calzada no cubiertas por los retrovisores exteriores ni interior del automóvil.	Realizar comprobación directa mediante giro rápido de cabeza (vistazo al flanco) antes de desplazar el vehículo.

4. Errores Frecuentes

- No ceder el paso reglamentario a los vehículos que se aproximan por la derecha en intersecciones carentes de señalización vertical u horizontal.
- Circular de forma permanente o injustificada por los carriles centrales o izquierdos en autopistas y autovías de varios carriles, entorpeciendo la circulación general.
- Iniciar un adelantamiento sin comprobar los ángulos muertos o calculando erróneamente la distancia y velocidad del vehículo que circula en sentido contrario.
- Estacionar o realizar paradas en zonas prohibidas, obstaculizando el tránsito peatonal o impidiendo el giro de vehículos voluminosos.

5. Repaso Rápido

"Una circulación ordenada, respetuosa con las prioridades y basada en la anticipación es la base indispensable para evitar situaciones de riesgo en cualquier vía."