Пользовательский интерфейс: Использование элемента управления Stepper

Приступим к изучению элемента управления Stepper, который состоит из двух кнопок с знаками «минус» и «плюс».

Пользователь может управлять этими кнопками для последовательного выбора значения из диапазона значений

- +

Элементы управления Stepper имеет четыре свойства:

свойство Increment - величина, на которую нужно изменить выбранное значение, равное 1 по умолчанию;

свойство Minimum – минимальное значение диапазона, равное 0 по умолчанию;

свойство Maximum - максимальное значение диапазона, равное 100 по умолчанию;

свойство Value - значение, установленное с помощью элемента управления Stepper, которое может находиться в диапазоне от Minimum до Maximum и имеет значение по умолчанию, равное 0.

Значение свойства Value, установленное с помощью элемента управления Stepper, должно быть в пределах между значениями свойств Minimum и Maximum включительно.

Если свойству Minimum присвоено значение большее, чем значение свойства Value, то элемент управления Stepper установит для свойства Minimum значение свойства Value.

Аналогично, если для свойства Maximum задано значение, меньше значения свойства Value, то элемент управления Stepper установит для свойства Maximum значение свойства Value.

Элементу управления Stepper соответствует событие ValueChanged, возникающее при изменении значения свойства Value.

Событие ValueChanged сопровождает объект ValueChangedEventArgs, который имеет два свойства: OldValue и NewValue.

Во время срабатывания события значение NewValue совпадает со значением Value.

Для работы с элементом управления Stepper создайте проект StepperDemo для мультиплатформенного приложения Xamarin.Forms с использованием шаблона «Пустой». Откройте файл MainPage.xaml и наберите программный код, приведенный далее.

В программном коде внутри страницы находится макет StackLayout, внутри которого расположены:

1. Элемент управления Label, который с помощью изменения свойства Rotation будет поворачиваться на угол, равный значению свойства Value элемента управления Stepper. Значение свойства Rotation данного элемента управления Label привязано с помощью Binding к значению свойства Value элемента управления Stepper.

- 2. Элемент управления Stepper, у которого значение свойства Maximum равно 360, а значение свойства Increment равно 30.
- 3. Элемент управления Label, в котором с помощью изменения свойства Техт будет отображаться значение свойства Value элемента управления Stepper. Значение свойства Техт данного элемента управления Label привязано с помощью Binding к значению свойства Value элемента управления Stepper.

Значение Value элемента управления Stepper может изменяется в пределах от минимального значения в соответствии с значением свойства Minimum до максимального значения в соответствии со значением свойства Maximum. Шаг изменения значения свойства Value равен значению свойства Increment.

Благодаря привязке Binding свойству Rotation элемента управления Label, объявленного в программном коде перед элементом управления Stepper, присваивается значение свойства Value элемента управления Stepper.

Также, благодаря привязке Binding, свойству Text элемента управления Label, объявленного в программном коде после элемента управления Stepper, присваивается значение свойства Value элемента управления Stepper.

При этом с использованием StringFormat производится перевода числового значения свойства Value элемента управления Stepper в текстовое значение для элемента управления Label.

```
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
      x:Class="StepperDemo.MainPage"
      BackgroundColor="Cyan">
 <StackLayout Margin="20">
    <Label Text="Вращение текста"
       Rotation="{Binding Source={x:Reference step}, Path=Value}"
       FontSize="20"
       BackgroundColor="Red"
       TextColor="Yellow"
       WidthRequest="200"
       HeightRequest="50"
       VerticalTextAlignment="Center"
       HorizontalTextAlignment="Center"
       HorizontalOptions="Center"
       VerticalOptions="CenterAndExpand"
       FontAttributes="Bold"
       />
   <Stepper x:Name="step"
        Maximum="360"
        Increment="30"
        HorizontalOptions="Center"
        VerticalOptions="CenterAndExpand"/>
   <Label Text="{Binding Source={x:Reference step}, Path=Value,</pre>
              StringFormat='Значение свойства Value равно {0:F0}'}"
       FontSize="20"
       TextColor="Black"
```

FontAttributes="Bold"
HorizontalOptions="Center"
VerticalOptions="CenterAndExpand" />
</StackLayout>
</ContentPage>

Запустим программное приложение для демонстрации работы с элементом управления Stepper.

При запуске программного приложения значение Value элемента управления Stepper равно нулю.

При каждом нажатии на кнопку «плюс» элемента управления Stepper элемент управления Label поворачивается на 30 градусов.

Значение угла, на который осуществлен поворот, отображается в элементе управления Label, расположенном под элементом управления Stepper.

Если значение Value равно максимальному значению 360 градусов, то происходит блокировка кнопки со знаком «плюс».

Если значение Value достигает минимального значения 0 градусов, то происходит блокировка кнопки со знаком «минус».





