où W,U,b sont des coefficients spécifiques à la porte et σ est une sigmoïde. Les portes à retenir sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Type de porte	Rôle	Utilisée dans
Porte d'actualisation Γ_u	Dans quelle mesure le passé devrait être important?	GRU, LSTM
Porte de pertinence Γ_r	Enlever les informations précédentes?	GRU, LSTM
Porte d'oubli Γ_f	Enlever une cellule?	LSTM
Porte de sortie Γ_o	Combien devrait-on révéler d'une cellule?	LSTM

□ GRU/LSTM – Les unités de porte récurrente (en anglais Gated Recurrent Unit) (GRU) et les unités de mémoire à long/court terme (en anglais Long Short-Term Memory units) (LSTM) appaisent le problème du gradient qui disparait rencontré par les RNNs traditionnels, où le LSTM peut être vu comme étant une généralisation du GRU. Le tableau ci-dessous résume les équations caractéristiques de chacune de ces architectures :

	Gated Recurrent Unit (GRU)	Long Short-Term Memory (LSTM)	
$\tilde{c}^{< t>}$	$\tanh(W_c[\Gamma_r \star a^{< t - 1>}, x^{< t>}] + b_c)$	$\tanh(W_c[\Gamma_r \star a^{< t - 1>}, x^{< t>}] + b_c)$	
c <t></t>	$\Gamma_u \star \tilde{c}^{< t>} + (1 - \Gamma_u) \star c^{< t-1>}$	$\Gamma_u \star \tilde{c}^{< t>} + \Gamma_f \star c^{< t-1>}$	
$a^{< t>}$	c <t></t>	$\Gamma_o \star c^{< t >}$	
Dépendances	$c^{< t-1>}$ $a^{< t-1>}$ $a^{< t-1>}$ $a^{< t>}$ $a^{< t>}$	$c^{< t-1>} \xrightarrow{\tilde{c}^{< t>}} c^{< t>}$ $a^{< t-1>} \xrightarrow{\tilde{t}} \Gamma_u \xrightarrow{\Gamma_v} \Gamma_o \xrightarrow{a^{< t>}} a^{< t>}$	

 $Remarque: le \ signe \star \ d\'enote \ le \ produit \ de \ Hadamard \ entre \ deux \ vecteurs.$

 $\hfill \Box$ Variantes des RNNs – Le tableau ci-dessous récapitule les autres architectures RNN commumément utilisées :

8 Hiver 2019