FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY, ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

DOKUMENTÁCIA K RIEŠENIU MALEJ FIREMNEJ SIETE

SIEŤOVÉ OPERAČNÉ SYSTÉMY

Obsah

Zadanie	3
Základná topológia	4
Konfigurácia portov serverov	6
LINUX	6
WINDOWS SERVER	7
DHCP	8
LINUX	8
WINDOWS	8
Inštalácia	8
Konfigurácia	8
Konfugurácia prepínača z topológie	10
Firewall a NAT	12
LINUX	12
WINDOWS	13
Inštalácia NAT	14
Konfigurácia NAT	14
Remote Access	16
DNS (Domain Name System)	19
LINUX	19
WINDOWS	21
Master	21
Slave	22
SLUŽBY NA ZDIEĽANIE PRIEČINKOV	23
LINUX (SAMBA)	23
Pridanie a správa používateľov:	24
WINDOWS (ACTIVE DIRECTORY)	24
Inštalácia:	24
Nastavenie	25
Secondary AD server	25
Sharing na AD DS Master	25
Trusted zóny	26
NTP (Network Time Protocol)	27
LINUX	27
Konfigurácia servera a klientov	27
WINDOWS	28


Synchronizácia s NTP serverom	28
WEBOVÉ SERVERY	29
LINUX (APACHE)	29
WINDOWS (IIS)	30
Vytvorenie webu	30
Kombinovanie Linux a Windows	32
Linux - DNS - povolenie DDNS + Linux Firewall	32
Windows - Active Directory	32
Problémy a zistenia	32


Zadanie

Navrhnite sieť pre malú firmu, v ktorej budú spustené nasledovné služby:

- Firewall (IP Tables)
- DHCP server
- DNS (Bind)
- NTP
- Web (Apache / IIS)
- Zdieľanie súborov (Active Directory)

Základná topológia





Konfigurácia portov serverov

Konfigurácia portov serverov bola jednoduchá, keďže väčšina serverov mala nastavenú len statickú IP adresu. Podľa zadania bolo potrebné mať nastavené dve verejné IP adresy na jednom sieťovom rozhraní servera pripojeného k internetu priamo. Keďže sme zadanie spracovávali na dvoch rôznych OS, tak aj toto nastavenie bolo rôzne.

LINUX

Adaptér sme rozdelili na dva virtuálne adaptéry eth0 a eth0:1. Na každom sme nastavili inú IP adresu ale rovnakú masku a bránu.

/etc/network/interfaces

source /etc/network/interfaces.d/*
The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet6 auto
allow-hotplug eth1


iface eth0 inet static address 158.193.139.80 netmask 255.255.255.0 gateway 158.193.139.1 network 158.193.139.0 broadcast 158.193.139.255

iface eth0:1 inet static address 158.193.139.81 netmask 255.255.255.0 gateway 158.193.139.1 network 158.193.139.0 broadcast 158.193.139.255

iface eth1 inet static address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 network 192.168.1.0

WINDOWS SERVER

Windows ako operačný systém podporoval možnosť použitia viacerých statických IP adries na jednom sieťovom adaptéri, na ktorý sme nastavili dané adresy. Konfigurácia adaptéra vyzerá nasledovne:



DHCP

LINUX

Inštaláciu služby DHCP sme zabezpečili príkazom:

```
apt-get install isc-dhcp-server
```

Ďalšie príkazy ktorými sme službu spúštali a zastavovali sú:

```
service isc-dhcp-server stop
service isc-dhcp-server start
```

V súbore /*etc/dhcp/dhcpd.conf* sme nastavili DNS servery a rozsah adries, ktoré bude DHCP prideľovať klientom:

```
option domain-name "SOSRANO1";
option domain-name-servers 192.168.1.2 192.168.1.3;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.129 192.168.1.254;
    option routers 192.168.1.1;
}
```

Na jednom zo serverov sa vyskytol problém, že po určitom čase sa staticky nastavená IP adresa zmenila. Riešením bolo vypnutie služby *dhclient* príkazom:

kill PID_PROCESU_DHCLIENT

WINDOWS


Inštalácia

Vo windows server managerovi sme cez možnosť "*Add Roles and Features*" pridali DHCP server, potvrdili sme výber služby a naištalovali ju.

Konfigurácia

```
"Control Panel → Administrative Tools → DHCP"
```

V ponuke sme rozklikli náš server, v ňom IPv4 a vybrali sme možnosť "*new Scope*" z hornej lišty. Na obrazovke sa zobrazí Install Wizard v ktorom sme zvolili názov pravidla na prideľovanie IP adries, vyberali rozsah IP adries a masku. V našom prípade vyzerala ako na nasledujúcom obrázku.



V ďalšom kroku sme mali možnosť pridať výnimku z predtým zadaného rozsahu, tým sa myslí adresy ktoré prideľovať nebude aj keď sú v rozsahu IP z ktorých má prideľovať. My sme túto možnosť nevyužili, lebo sme mali pevne definované adresy pre klientov a servery. Stačí kliknúť "*Next*".

Vyberali sme aký dlhý čas si server bude pamätať IP adresy ktoré niekomu pridelil, pre naše potreby stačilo 4 hodiny (dĺžka cvičenia).

V ďalšom kroku sme vybrali možnosť nastaviť DHCP, nastavili sme bránu na "192.168.1.1", pridali sme IP adresy našich DNS serverov, ktoré sú "192.168.1.2" a "192.168.1.3".

Keďže WINS servers nevyužívame tak ďalšie okno týkajúce sa nastavení WINS v DHCP sme preskočili tlačidlom *"Next"* a na poslednom okne inštalátora sme vybrali možnosť aplikovať a spustiť službu.

Vytvorili sme klienta s OS UBUNTU, ktorý po pripojení do siete dostal pridelenú IP adresu z nášho rozsahu.

Konfugurácia prepínača z topológie

- 1. *sh startup* ak sa tam vyskytuje, potrebný príkaz : *erase startup*
- 2. *sh flash* ak je tam *vlan.dat*, potrebné zmazať príkazom : *delete vlan.dat*
- 3. reload
- 4. span mode rapid

Zadávateľ práce pridal do zadania požiadavku na preverenie možnosti pridať VLAN-y do tejto našej siete. VLAN 10 – servery so statickou adresou VLAN 20 – DHCP klienti Na prepínači sa porty priradili do daných VLAN.

Zmena nastavenia rozhrania s IP adresou 192.168.1.1. Tento port sme rozdelili na 2 subrozhrania eth1.10 (pre VLAN10) a eth1.20 (pre VLAN20). Postup sme overovali len na Linux serveri a bolo potrebné zmeniť nastavenia rozhraní:

/etc/network/interfaces

Tieto riadky:

iface eth1 inet static address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 network 192.168.1.0

Sme nahradili týmito:

auto eth1.10 iface eth1.10 inet static address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.128 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.127 vlan_raw_device eth1

auto eth1.20 iface eth1.20 inet static address 192.168.1.129 netmask 255.255.255.128 network 192.168.1.128 broadcast 192.168.1.255 vlan_raw_device eth1 Po vytvorení VLAN bolo potrebné zmeniť nastavenie DHCP servera.

/etc/dhcp/dhcpd.conf

Zmeníme konfiguráciu na:

```
option domain-name "SOSRANO1";
option domain-name-servers 192.168.1.2 192.168.1.3;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
subnet 192.168.1.128 netmask 255.255.255.128 {
range 192.168.1.130 192.168.1.254;
option routers 192.168.1.129;
}
```

Firewall a NAT

LINUX

Firewall a NAT sme na OS Linux nastavovali pomocou *iptables*. V postupnom riešení sme mali viaceré verzie. Prvá, určená na testovanie, bola veľmi neefektívna, ale na overenie funkčnosti siete dostačujúca, povolila všetku komunikáciu na všetky porty a nastavené bolo len NAT.

Postupným riešením sme firewall dokončili podľa zadania.

NAT sme na začiatku nastavili len na základný preklad a postupom času sme pridávali statické NAT záznamy na porte 53 pre DNS serveri a na porte 123 pre náš NTP server.

Aby sme každé spustenie Linuxu nemuseli pridávať jednotlivé príkazy IPTABLES tak sme vytvorili samospúšťací script ktorý aplikuje naše FIREWALL a NAT pravidlá pri štarte systému.

/etc/network/iptables rules.sh

```
# FLUSH ALL RULES IN THE MANGLE. NAT AND FILTER TABLES
iptables -t mangle -F
iptables -t nat -F
iptables -t filter -F
# DELETE ALL USER-DEFINED (NOT BUILT-IN) CHAINS IN THE TABLES
iptables -t manale -X
iptables -t nat -X
iptables -t filter -X
# SET ALL POLICIES FOR ALL BUILT-IN CHAINS TO DROP
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
# FW RULES
# OUTPUT
# INPUT
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -s 0/0 -d 192.168.1.1 -m state --state
NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

```
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
# FORWARD
iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT //zo zadania pustiť z dnu smerom von čokoľvek
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT //povolí
už vzniknuté spojenia
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --destination-port 53 -j ACCEPT // dns
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p udp --destination-port 53 -j ACCEPT // dns
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0:1 -o eth1 -p tcp --destination-port 53 -j ACCEPT //dns
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0:1 -o eth1 -p udp --destination-port 53 -j ACCEPT //dns
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT //ssh
iptables -t filter -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p udp --destination-port 123 -j ACCEPT //ntp
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 158.193.139.80
#DNAT
iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.193.139.80 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:53
iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.193.139.81 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 192.168.1.3:53
iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.193.139.80 -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination
iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.193.139.81 -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination
192.168.1.3:53
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to 192.168.1.2:22
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0:1 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to 192.168.1.3:22
iptables -t nat -A PREROUTING -d 158.193.139.80 -p udp --dport 123 -j DNAT --to-destination
192.168.1.2:123
# ENABLE FORWARDING
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip forward
```

WINDOWS

Použitie operačného systému Windows Server 2012 R2 ako firewallu medzi dvomi sieťami (filtrovaním komunikácie medzi dvomi sieťovými kartami - IN, OUT) nie je vhodné. Firewall bol nastavovaný v záložke *Windows Firewall with Advanced Security* (záložky *Inbound* a *Outbound*), lenže daný firewall slúži len pre daný lokálny server. Znamená to, že je schopný filtrovať len komunikáciu určenú preňho a nedokáže filtrovať komunikáciu, ktorá cez neho prechádza. Možnosti a funkcie v záložkách *Network Policy Server, Local Security Policy* taktiež nie sú určené pre firewalling prechádzajúcej komunikácie. Odporúčame použiť napríklad Debian Firewall, ktorého konfigurácia je uvedená vyššie alebo hardware-ový firewall (Cisco ASA, Juniper, Fortinet ...).

Inštalácia NAT


Vo Windows Server Managerovi sme cez možnosť "Add Roles and Features" pridali "Remote Access", potvrdili sme výber služby "Routing" a nainštalovali ju. Pri inštalácii zvolíme sieťový adaptér, ktorý je pripojený k internetu.

NAT sa spustí a funguje, no je potrebné pridať statické NAT záznamy pre port 53.

Konfigurácia NAT


"Control Panel \rightarrow Administrative Tools \rightarrow Routing and Remote Access"

Po kliknutí na NAT vyberieme sieťový adaptér pripojený k internetu. V záložke "Address Pool" vytvoríme rozsah IP adries.




Maska musí mať tvar 255.255.255.0 pre správne fungovanie, ak maska bude mať na poslednom oktete inú hodnotu, v celej sieti padne internet. Pravdepodobne to je spôsobené nastavením sieť ového adaptéra, ktorý má dve IP adresy a masku 255.255.255.0.


V karte "*Services and Ports*" musíme pridať 4 nové záznamy NAT pre DNS - Master/Slave - TCP/UDP na porte 53.



Naše záznamy NAT mali takéto nastavenia (červenou sú zvýraznené dôležité nastavenia):




Postupne sme zistili, že treba povoliť statické NAT záznamy pre vzdialený prístup k serverom v sieti, preto sme do NAT pridali takéto pravidlo:




Toto pravidlo zabezpečí že ak sa vzdialeným ovládaním pripojíme na IP 158.193.139.80:43389 tak nás *Remote Access* (port 3389) pripojí na server s IP 192.168.1.2. Takýmto spôsobom by sme vedeli pridávať priame prístupy na ďalších hostov v sieti.

Remote Access

Po pridaní pravidla na vzdialený prístup z vonkajšej siete do 192.168.1.2 stačí na serveri s touto IP povoliť Remote Desktop. "Windows Server Manager \rightarrow Local Server \rightarrow Povoliť Remote Desktop"




Taktiež je veľmi dôležité pridať používateľa cez tlačidlo "Select User \rightarrow Add.. \rightarrow Napísať meno Windows používateľa \rightarrow Check Names (ak nájde) \rightarrow OK"




Funkcia je teraz spustená a stačí nasledovne vyskúšať funkčnosť: Client PC Win 8.1 na ovládanie Servera na 192.168.1.2 adrese cez Windows Remote Desktop. Pre overenie funkcionality NAT sme si Client PC pripojili cez WiFi hotspot vytvorený smartfónom.


Pripojenie vzdialenej plochy - zadanie adresy ako sme zadefilovali v NAT



Potvrdenie certifikátu.



Orezaný screenshot zo vzdialeného ovládania servera.



Táto služba je veľmi užitočná na správu, počas testovania sa prejavila ako stabilná a efektívna na správu Windows Servera.

DNS (Domain Name System)

LINUX

Náš DNS server spravuje doménu (zónu) *sos1.local*. V tejto zóne sme chceli využívať IPv4 preklady (preklad doménového mena na IP, reverzné preklady sme nepotrebovali). Ako softvérové riešenie DNS sme použili *Bind9*, ktorý sa nachádza v štandardných systémových repozitároch (nainštalovali sme ho pomocou príkazu *apt-get install bind9*). V hlavnom konfiguračnom súbore /etc/bind/named.conf.options sme nastavili tzv. forwarders - IP adresa DNS, na ktorý sa obrátil náš server ak nebude vedieť splniť požiadavku na preklad. (Môžu to byť DNS providera).

```
forwarders {
158.193.152.2;
};
dnssec-validation
no;
```

Do súboru *named.conf.local* sme pridali našu zónu.

```
view "local" {
      match-clients {192.168.1.0/24; 127.0.0.1;};
      zone "sos1.local" {
      type master;
      file "/etc/bind/master/db.sos1.local";
      allow-query {any;};
       allow-transfer {192.168.1.3;};
      };
};
view "public" {
      match-clients {any;};
      zone "sos1.local" {
      type master;
      file "/etc/bind/master/db.sos1.public";
      allow-query {any;};
       allow-transfer {192.168.1.3;};
      };
};
```

Vytvorili sme dva pohľady (view), jeden pre lokálne dotazy (*local*) z našej siete, a druhý pre dotazy z ostatných sietí (*public*). Čo zabezpečí, že ak sa prichádza dotaz na DNS z vonkajšej siete je použitý iný zónový súbor ako keď sa dotazujeme v rámci našej siete. Pre jednoduchšiu orientáciu v adresárovej štruktúre sme vytvorili adresár *master*, kde sme uložili naše zónové súbory.

súbor master/db.sos1.local

```
$TTL
        1H
        IN
                SOA
                       ns1.sos1.local. hostmaster.sos1.local. (
(a)
                              2015100601
                                                  ; Serial
                              3Н
                                          ; Refresh
                              1H
                                          ; Retry
                              2W
                                       ; Expire
                                          ; Negative Cache TTL
                              2H)
                 (a)
                         IN
                                       ns1.sos1.local.
                 @
                         IN
                                 NS
                                       ns2.sos1.local.
                 ns1
                         IN
                                 Α
                                       192.168.1.2
                         IN
                                 Α
                                       192.168.1.3
                 ns2
```

súbor master/db.sos1.public

```
$TTL
        1H
        IN
                        ns1.sos1.local. hostmaster.sos1.local. (
(a)
                 SOA
                               2015100601
                                                    ; Serial
                               ЗН
                                           ; Refresh
                                           ; Retry
                                1H
                               2W
                                           ; Expire
                               2H)
                                           ; Negative Cache TTL
                 @
                         IN
                                  NS
                                         ns1.sos1.local.
                          IN
                                  NS
                                         ns2.sos1.local.
                 @
                                        158.193.139.80
                 ns1
                          IN
                                  \boldsymbol{A}
                 ns2
                          IN
                                  Α
                                        158.193.139.81
```

Ak sme už raz použili pohľady (*view*) je nutné upraviť všetky zónové súbory (aj tie, ktoré sú defaultne vytvorené - /etc/bind/*named.conf.default-zones*) tak, aby boli "obalené" v pohľade.

```
view "default" {
...
};
```

Po nastavení primárneho (master) DNS sme nastavili aj záložný (slave) server, kde sme v adresári bind vytvorili adresár *slave*, do ktorého sa ukladajú stiahnuté zónové súbory z *master* DNS a bolo potrebné nastaviť prístupové práva (príkaz *chmod*) tohto adresára tak, aby bol do neho umožnený zápis - uloženie stiahnutých súborov.

 $chmod\ u+x\ ./etc/bind/slave$

named.conf.local pre slave (pre master je "type master;", cesta k súboru cez priečinok master a posledný riadok namiesto masters {adresa} je "allow-transfer {192.168.1.3};" (to je ip slave-a))

```
view "local" {
 match-clients {192.168.1.0/24; 127.0.0.1;};
 zone "sos1.local" {
         type slave;
    file "/etc/bind/slave/db.sos1.local";
    allow-query {any;};
    masters {192.168.1.2;};
 };
};
view "public" {
 match-clients {any;};
 zone "sos1.local" {
        type slave;
    file "/etc/bind/slave/db.sos1.public";
    allow-query {any;};
    masters {192.168.1.2;};
 };
};
```

WINDOWS

Master

DNS master nainštalujeme cez Server Manager klikom na *Manage* v pravom hornom rohu \rightarrow *Add roles and features* \rightarrow *Role-based or feature-based installation* \rightarrow zo zoznamu serverov vyberieme náš server \rightarrow vyberieme službu DNS a dokončíme inštaláciu. Po inštalácií DNS balíka sme vytvorili *primárnu forward lookup* zónu *sos1.local (Tools* \rightarrow *DNS* \rightarrow *Configure a DNS server* \rightarrow *Create a forward lookup zone* \rightarrow *This server maintains the zone* keďže tento server bude spravovať zónu \rightarrow povolili sme aj možnosť pre Active Directory, keďže ho budeme využívať \rightarrow nastavili sme nech záznamy preposiela na DNS Slave a jeho IP adresu), ktorej záznamy načítame zo súboru, *sos1.local.dns* (defaultne sa zónové súbory ukladajú do *Windows/System32/dns* takže ho odporúčame uložiť tam), ktorého obsah je:

```
Zone NS records
                  NS
                             ns2.sos1.local.
                  NS
                             ns1.sos1.local.
  Zone records
                  \boldsymbol{A}
                             192.168.1.2
ns1
ns2
                 \boldsymbol{A}
                             192.168.1.3
                 A 192.168.1.4
www
                 A 158.193.139.80
www
```

Pozor: na konci súboru je prázdny riadok.

Po načítaní zónového súboru je ešte potrebné vo vlastnostiach zóny na karte *Zone Transfers* zaškrtnúť *Allow zone transfers* a zvoliť druhú možnosť *Only to servers listed on the Name Servers tab*, čím sa povolí transfer zónových súborov na servery definované na záložke *Name Servers*, ktoré sa v našom prípade načítali zo zónového súboru. (Poznámka: dva *www* záznamy z dvomi rôznymi IP adresami sú kvôli tomu, aby aj DNS požiadavky z verejných sietí boli poslané na náš DNS).

Slave

Po nainštalovaní služby DNS bolo potrebné nastaviť server na slave mode. V pravom hornom rohu v záložke klikneme na *Tools* → *Forward lookup zones* → *New zone* → *Next*. V tomto okne vyberieme možnosť *Secondary zone* → *Next* a meno zóny sme v našom prípade zvolili *sos1.local*. V ďalšom okne máme možnosť určiť a nastaviť *Master DNS server* ktorý má v našom prípade IP *192.168.1.2* po kliknutí na *Next* a *Finish* je služba DNS Slave nainštalovaná a spustená. Po chvíli by si tento server stiahne záznamy z DNS Master servera.

SLUŽBY NA ZDIEĽANIE PRIEČINKOV

LINUX (SAMBA)

Na jednom zo serverov (V našom prípade DNS slave) sme nainštalovali SAMBU príkazom:

apt-get install (libcups2) samba (samba-common cups)

V priečinku /*etc/samba*/ sme vytvorili zálohu súboru *smb.conf*, vyprázdnili sme ho a vložíli sme nasledujúce riadky:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = debian
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
```

Následne sme reštartovali SAMBU príkazom:

systemctl restart smbd.service

mkdir -p /home/shares/allusers

Pridali sme zdieľané priečinky *allusers* a *anonymous*, ktoré budú prístupné všetkým užívateľom a nastavili sme im práva:

```
chown -R root:users /home/shares/allusers/
chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/allusers/
mkdir -p /home/shares/anonymous
chown -R root:users /home/shares/anonymous/
chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/anonymous/
```

Do súboru *smb.conf* sme pridali nastavenie zdieľaného priečinku *allusers*, ktorý bude prístupný a zapisovateľný pre všetkých užívateľov skupiny:

```
[allusers]

comment = All Users

path = /home/shares/allusers

valid users = @users

force group = users

create mask = 0660

directory mask = 0771

writable = yes
```

Pre prácu používateľov s domácimi (home) priečinkami prostredníctvom samby sme pridali:

```
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
valid users = %S
writable = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
```

Nastavenie anonymného zdieľaného priečinku, ktorého obsah môžu upravovať všetci užívatelia v sieti:

```
[anonymous]

path = /home/shares/anonymous

force group = users

create mask = 0660

directory mask = 0771

browsable = yes

writable = yes

guest ok = yes
```

Pre vykonanie zmien sme znovu reštartovali SAMBU:

systemctl restart smbd.service

Pridanie a správa používateľov:

Pridali sme používateľa s menom *samba* a nastavili preňho heslo:

```
useradd samba -m -G users
passwd samba
*zadanie hesla*
```

Prístup k zdieľaným súborom z Windowsu:

Win + R; \\debian

WINDOWS (ACTIVE DIRECTORY)

Active directory master nainštalujeme cez Server Manager klikom na Manage v pravom hornom rohu.

Inštalácia:

 $Add\ Roles\ and\ Features
ightharpoonup výber\ Role-based\ or\ feature-based\ installation
ightharpoonup Next
ightharpoonup v tabuľke s výberom cieľového serveru vyberieme náš server a klikneme na <math>Next
ightharpoonup zo$ zoznamu vecí, ktoré chceme nainštalovať, vyberieme $Active\ Directory\ Domain\ Services\ (V\ prípade, že\ DNS\ server\ doteraz\ nebol\ nainštalovaný, vyberieme\ aj\ možnosť\ DNS\ Server\ V\ našom\ prípade\ DNS\ už\ bol\ nainštalovaný\ takže\ tento\ krok\ môžeme\ vynechať)
ightharpoonup v okne,$

ktoré nám povie, ktoré funkcie (features) sú potrebné pre AD klikneme na *Add Features* a ďalej na $Next \rightarrow ak$ chceme pridať nejaké funkcie, tak to môžme urobiť v tomto okne. V našom prípade klikneme iba na $Next \rightarrow Okno$ informujúce o AD DS (Active Directory Domain Services) a jeho požiadavkach ako napríklad potreba DNS. Klikneme na $Next \rightarrow Okno$ ponúkajúce prehľad o inštalovaných súčastiach. Klikneme na Install a začne sa proces inštalácie a po jej skončení klikneme na Close.

Nastavenie

V Server Managerovi nám naľavo pribudla položka AD DS. Po kliknutí naňho sa nám hore objaví výstražný trojuholník so zvýraznenou žltou farbou a textom *Configuration required for AD DS at ...* Kde klikneme na *More* a následne na *Promote this server to a domain controller under Action.* Keďže potrebujeme vytvoriť nový strom, v tomto okne vyberieme možnosť *Add a new forest* a napíšeme meno root domény, v našom prípade sos1.local a klikneme na *Next.* V ďalšom okne sú nastavenia doménového controllera kde vyplníme heslá a klikneme na *Next* \rightarrow v tomto okne sa objaví upozornenie ktoré môžeme teraz ignorovať a klikneme na *Next* \rightarrow *NetBIOS domain name* sa vyplní automaticky a môžme kliknúť na *Next* \rightarrow v okne *Paths* môžeme meniť nastavenia priečinkov databázy, logov a SYSVOL. Necháme default a klikneme *Next* \rightarrow V tomto okne klikneme na *Install* a počkáme na dokončenie inštalácie a reštartujeme server.

Secondary AD server

Postup pri inštalácii secondary AD je zhodný s primárnym. Rozdiel je v tom, že nevytvára nový strom, ale pripája sa k už existujúcemu. Ako prihlasovacie meno treba použiť: meno užívateľa @ názov domény. V našom prípade *Administrator@sos1.local* a z ponúknutého zoznamu vyberieme našu doménu *sos1.local*.

Sharing na AD DS Master

Kvôli zdieľaniu priečinkov a súborov bolo potrebné na AD Master serveri potrebné pridať *skupinu (group)* a *používateľov (users)* do tejto skupiny. V záložke *Tools* vyberieme možnosť *AD DS Users and Comupters*. V prvom rade vytvoríme novú organizačnú jednotku (u nás *sos1 users*). V nej vytvoríme novú skupinu, ktorej priradíme meno, v našom prípade *Sharing*. Následne vytvoríme jedného alebo dvoch užívateľov. Vyplníme meno a priezvisko a taktiež prihlasovacie meno. V ďalšom okne zadáme dostatočne silné heslo a zaškrtneme možnosť nech heslo nestratí platnosť. Do novovytvorenej skupiny pridáme nového užívateľa -buď v groupe pridáme užívateľa alebo v užívateľovi ho priradíme do groupy.

V záložke *Tools* → *Group policy management* nájdeme v strome naľavo našu organizačnú jednotku a po pravom kliku vyberieme *Create a GPO in this domain* a zvolíme meno *(network_drive)* po jeho pridaní a po pravom kliku naňho zvolíme edit. V strome naľavo nádeme cestu *User configuration* → *Preferences* → *Windows settings* → *Drive maps*. V okne napravo pridáme *New* → *Mapped drive*. Následne si vytvoríme na disku ľubovoľný priečinok a v ňom testovací textový súbor. V nastavení priečinku nastavíme zdieľanie pre našu vytvorenú groupu *(sharing)*. V nastavení mapped drive nastavíme :

• Action : Create


Location : cesta k nášmu priečinku
Hide/show this drive : Show this drive
Hide/show all drives : Show all drives

V záložke *Common* vyberieme možnosť *Item-level targeting* a *Targeting*... Pridáme *New item* → *Security group* a nájdeme našu groupu (*Sharing*) - v prípade ak bola nastavená ako Primárna groupa, zaškrtneme aj to.

Prihlásime sa ako užívateľ ktorého sme vytvorili v našej groupe do našej domény v tvare : *meno@sos1.local* a v príkazovom riadku vynútime update group policy príkazom : *gpupdate /force* . Po reštartovaní počítača sa v *My computer* objaví v *Network location* náš zdieľaný priečinok.

Trusted zóny

Ďalším krokom bolo vytvorenie trusted vzťahu so susednou doménou (sos2.local). Na nastavení tohto vzťahu sme otvorili *Server Manager* → *Tools* → *Active Directory Domains and Trust.* V ponúknutom okne sme zvolili našu doménu. V záložke *Properties* → *New Trust* → Zadáme doménu s ktorou chceme vytvoriť vzťah, ktorý bol v našom prípade *Two-way forest.*



NTP (Network Time Protocol)

LINUX

Konfigurácia servera a klientov

Protokol NTP slúži na synchronizáciu času všetkých počítačov pripojených do siete. Na to využíva protokol UDP. Klienti (počítače), ktoré chcú zosynchronizovať svoj čas, pošlú dotazy na NTP server(y), ktoré odpovedajú správou s presným časom.

Pre naše potreby sme ako NTP server zvolili server na ktorom už beží DNS Master server s IP adresou 192.168.1.2

Bolo potrebné nainštalovať balíček *ntp* príkazom *apt-get install ntp*. Na konfiguráciu NTP slúži súbor */etc/ntp.conf* . Na počítači, ktorý bude bežať ako NTP server bolo potrebné upraviť tento súbor do tvaru :

#/etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

You do need to talk to an NTP server or two (or three).

server 3.sk.pool.ntp.org iburst prefer

server 3.europe.pool.ntp.org

server 2.europe.pool.ntp.org

By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration. restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery


Na klientských počítačoch bol tento súbor nakonfigurovaný v tvare :

/etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

You do need to talk to an NTP server or two (or three). server 192.168.1.2

By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration. restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery

Pre nastavenie Windows servera ako NTP server bez použitia Active Directory je potrebné vykonať zmenu v registroch. Do *Registry Editora* sa dostaneme zadaním príkazu *regedit* do spúšťacieho riadku (Win+R). V registroch rozbalíme cestu *HKEY_LOCAL_MACHINE* | *SYSTEM* | *CurrentControlSet* | *Services* | *W32Time* | *TimeProviders* | *NtpServer* a hodnotu *Enabled*, ktorá je primárne nastavená na "0", zmeníme na "1".



Následne je potrebné v príkazovom riadku zadať *w32tm /config /update*, ktorý zmení nastanie W32TM - Windows Time engine. Táto zmena spustí NTP server na tomto počítači. Po zadaní *w32tm /query /configuration* si môžme skontrolovať, či NTP server beží správne.

Synchronizácia s NTP serverom

Pre nastavenie synchronizácie systému s NTP serverom treba taktiež vykonávať zmeny v registroch.

V HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Services | W32Time | Parameters nastavíme hodnotu Type na "NTP".

V *HKEY_LOCAL_MACHINE* | *SYSTEM* | *CurrentControlSet* | *Services* | *W32Time* | *Config* nastavíme hodnotu *AnnounceFlags* na "5".

V HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Services | W32Time | TimeProviders | NtpServer nastavíme hodnotu Enabled na "1".

V *HKEY_LOCAL_MACHINE* | *SYSTEM* | *CurrentControlSet* | *Services* | *W32Time* | *Parameters* nastavíme hodnotu *NtpServer* na zoznam peerov, od ktorých môžme čas prijímať, oddelených medzerou. Môže to byť zoznam IP adries alebo DNS mien, ku ktorým však treba na ich koniec pridať ",0x1".

V *HKEY_LOCAL_MACHINE* | *SYSTEM* | *CurrentControlSet* | *Services* | *W32Time* | *TimeProviders* | *NtpClient* nastavíme hodnotu *SpecialPollInterval*, ktorá určuje čas (v sekundách) medzi každou požiadavkou, na "900" (decimálne), čo je odporúčaná hodnota od Microsoftu.

Pre aplikovanie zmien reštartujeme Windows Time service príkazom *net stop w32time && net start w32time* v príkazovom riadku.

WEBOVÉ SERVERY

LINUX (APACHE)

Apache sme nainštalovali zadaním príkazov:

apt-get install apache2 apt-get install mysql apt-get install php5

v adresári /var/www/ sme vytvorili súbor

v súbore /etc/apache2/sites-available sme nastavili dva virtuálne servere:

```
<VirtualHost *:80>
<-----> ServerName web1.sos1.local
<-----> ServerAdlias www.web1.sos1.local
<-----> ServerAdmin webmaster@localhost
<-----> DocumentRoot "/var/www/web1.php"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
<-----> ServerName web2.sos1.local
<-----> ServerAlias www.web2.sos1.local
<-----> ServerAdmin webmaster@localhost
<-----> DocumentRoot "/var/www/web2.php"
</VirtualHost>
```

Na DNS master serveri bolo potrebné do záznamov dopísať:

db.sos1.local:

web1 IN A 192.168.1.4 web2 IN A 192.168.1.4

db.sos1.public:


web1 IN A 158.193.139.80 web2 IN A 158.193.139.80

WINDOWS (IIS)


Funkciu IIS (Internet Information Server) sme pridali vo Windows server manager cez tlačidlo *Add roles and features*. Preklikáme sa k zoznamu funkcií, kde zvolíme *Web Server (IIS)* a pokračujeme. Žiadne dodatočné funkcie nie sú potrebné, znova klikáme *Next*, kým sa dostaneme k ponuke *Role Services* a v nej zvolíme požadované služby. Následne klikneme *Next* a *Install*.

Vytvorenie webu

Po úspešnej inštalácii sa IIS objaví na ľavom paneli v server manager-i. Klikneme na ikonu IIS a v zozname dostupných serverov sa zjaví jeden - ten, na ktorom uskutočňujeme konfiguráciu. Klikneme naň pravým tlačidlom myši a z ponuky zvolíme možnosť *Internet Information Services (IIS) Manager*. Otvorí sa nové okno, v ktorého ľavom paneli sa nachádza náš server. Rozbalíme jeho ponuku a klikneme na *Sites*. Pravý klik na *Default Web Site* nám ponúkne viacero možností vrátane nastavenia webstránky a pridania novej.



Ako našu webstránku môžme ponechať defaultnú, ktorá obsahuje logo IIS 8 alebo si vytvoriť vlastnú kliknutím na *Add Website...* V okne pre vytvorenie webstránky zadáme jej názov, cestu k zdrojovým súborom, typ protokolu, port a host name.



Po vytvorení a spustení webu by k nemu mali mať prístup všetci účastníci v sieti zadaním IP adresy/host name do internetového prehliadača.

Kombinovanie Linux a Windows

Linux - DNS - povolenie DDNS + Linux Firewall

Ak chceme použiť Active Directory, ktorý bude komunikovať s DNS, ktorý beží na operačnom systéme Linux je potrebné v konfigurácií služby *bind9* nastaviť, kto môže upravovať dynamické záznamy na DNS. My sme povolili upravovanie zónových súborov všetkým zariadeniam v našej sieti. Toto nastavenie aplikujeme v súbore /etc/bind/named.conf.local, kde do našej zóny (sos1.local) pridáme nasledovný riadok:

allow-update {192.168.1.0/24;};

Následne sme nastavili plné prístupové práva na adresár, v ktorom sa nachádzali zónové súbory. V našom prípade to bol adresár /etc/bind/master

chmod 777 /etc/bind/master

Windows - Active Directory

Pri inštalácii a nastavení Active Directory postupujeme rovnako, je potrebné dbať na to, aby AD používal správny DNS a aby bola vytvorená správna doména (názov domény v AD sa viaže na názov DNS zóny) a v nej pridaný užívateľ, pod ktorým sa môžeme do danej domény prihlásiť.

Problémy a zistenia

Po prihlásení užívateľa do Active Directory domény sa DNS A záznam pošle na DNS, kde sa neuloží priamo do zónového súboru (db.sos1.local), ale vytvorí sa tzv. journal súbor (db.sos1.local.jnl). Tento A záznam nie je ihneď dostupný pretože zo súboru *.jnl sa do samotného zónového súboru sa uloží až po určitom čase (defaultne 15 minút, podľa iného sa vykonáva "hneď ako je to možné"). Ak to chceme vykonať okamžite je potrebné reštartovať službu *bind9* pomocou príkazu *service bind9 restart*. Na diagnostiku problémov sme použili *service bind9 status*, kde sa nám objavili chyby:

- *BADTIME*, čo sme vyriešili aktualizovaním času na oboch zariadeniach pomocou NTP
- BADKEY, čo sme vyriešili zrušením akejkoľvek autentifikácie medzi AD a DNS, keďže sme to zabezpečili tým, že upravovať zónové súbory môžu len zariadenia z IP adresou v našej sieti
- A record for domain not found táto chyba sa vyskytla, keď bol daný A záznam len v súbore *.jnl a po reštartovaní služby bind9 sa už tento záznam načítal do zónového súboru a tým sme chybu odstránili

Zaujímavým zistením bolo, že keď sme použili ako DNS Master *bind9* na Linuxe a DNS Slave na Windows Server 2012 R2 nebol žiadny problém s korektným kopírovaním zónových súborov z *mastra* na *slave*. Je teda zaujímavé, že aj svety Linuxu a Windowsu sa v niektorých častiach dokážu dohodnúť, ak ich k tomu vieme prinútiť.:)