Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

Projektovanie sietí 1MULTICAST

Martin Drozdík Miroslav Dočár Tomáš Pikna Stanislav Rusnák 5ZKS11

Obsah

1 Protokol Multicast				2
	1.1	Fyz	ická topológia	2
	1.2	Vyp	pracovanie adresného plánu	3
	1.3	Úlo	hy na vypracovanie	4
	1.3 me		Použiť OSPF alebo IS-IS (L2 only) single area dizajn, priame p2p prepojenia R2, R3, R4	5
	1.3	.2	Nakonfigurovať PIM-SM s jedným statickým RP	5
	1.3 iný		Nakonfigurovať Source a Receiver1 a 2 podľa zadania (VLC media player aleb erátor mcast prevádzky)	
	1.3 Aut		Zabezpečiť RP redundanciu (Zvoliť si jeden z možných spôsobov – Anycast RP P alebo BSR)	•
	1.3	.5	Zmerať konvergenciu v prípade výpadku	11
	1.3	.6	Kontrola konektivity	13


1 Protokol Multicast

Hlavným cieľom cvičenia bolo oboznámenie sa s protokolom multicast a aplikovanie vedomostí pri konfigurácií tohto protokolu pri použití smerovacieho protokolu IS-IS s dvoma oblasťami.

Zadanie cvičenia bolo tvorené topológiou a úlohami, ktoré bolo treba aplikovať v danej topológii.

1.1 Fyzická topológia

Nasledujúca topológia pozostáva z desiatich smerovačov označených ako R1 až R10. V topológii sa nachádzal aj jeden prepínač, ktorý spájal R2, R3 a R4. V rámci protokolu IS-IS boli jednotlivé smerovače rozdelené do dvoch oblastí. Všetky smerovače boli typu L2 only. Zdroj multicastovej prevádzky bol za smerovačom R5, klienti multicastovej prevádzky boli za smerovačmi R6 a R8. Randevous pointy boli smerovače R3 a R9:



1.2 Vypracovanie adresného plánu

V rámci topológie bolo potrebné vypracovať adresný plán. Každý zo smerovačov mal pridelený loopback, ktorého adresa vyzerala nasledovne: 10.255.255.#R /32, kde #R je číslo konkrétneho smerovača.

Ďalej mal každý zo smerovačov adresy pridelené na rozhraniach, ktoré boli v tvare 10.oblasť.#cislo spojenia.#R /24, kde:

oblasť – číslo IS-IS oblasti v ktorej sa smerovač nachádza

#cislo_spojenia – číslo popisujúce linku spájajúcu dva smerovače (napr. pre

rozhrania spájajúce R1 s R2 bude toto číslo 12)

#R – konkrétne číslo smerovača

Konkrétne pridelené adresy rozhraniam sú popísané v nasledujúcej tabuľke:

Smerovač	Rozhranie	Adresa	Maska
R1	loopback0	10.255.255.1	255.255.255
	Fa0/0	10.1.12.1	255.255.255.0
	Fa0/1	10.255.15.1	255.255.255.0
R2	loopback0	10.255.255.2	255.255.255.255
	Fa0/0	10.1.12.2	255.255.255.0
	Fa0/1.23	10.1.23.2	255.255.255.0
	Fa0/1.24	10.1.24.2	255.255.255.0
R3	loopback0	10.255.255.3	255.255.255.255
	Fa0/0	10.1.38.3	255.255.255.0
	Fa0/1.23	10.1.23.3	255.255.255.0
	Fa0/1.34	10.1.34.3	255.255.255.0
	S1/0	10.1.39.3	255.255.255.0
R4	loopback0	10.255.255.4	255.255.255.255
	Fa0/0	10.1.49.4	255.255.255.0
	Fa0/1.24	10.1.24.4	255.255.255.0
	Fa0/1.34	10.1.34.4	255.255.255.0
	S0/0/0/1	10.12.104.4	255.255.255.0
R5	loopback0	10.255.255.5	255.255.255.255
	Fa0/0	192.168.5.1	255.255.255.0
	Fa0/1	10.255.15.5	255.255.255.0
R6	loopback0	10.255.255.6	255.255.255.255
	Fa0/0	192.168.6.1	255.255.255.0
	Fa0/1	10.2.67.6	255.255.255.0
R7	loopback0	10.255.255.7	255.255.255.255
	Fa0/0	10.2.107.7	255.255.255.0
	Fa0/1	10.2.67.7	255.255.255.0
R8	loopback0	10.255.255.8	255.255.255.255
	Fa0/0	10.1.38.8	255.255.255.0
	Fa0/1	10.1.89.8	255.255.255.0

	Vlan1	192.168.8.1	255.255.255.0
R9	loopback0	10.255.255.9	255.255.255.255
	Fa0/0	10.1.49.9	255.255.255.0
	Fa0/1	10.1.89.9	255.255.255.0
R10	loopback0	10.255.255.10	255.255.255.255
	Fa0/0	10.2.107.10	255.255.255.0
	S0/0/0/1	10.12.104.10	255.255.255.0

Ďalej v rámci logiky protokolu IS-IS bolo treba vypracovať aj L2 adresovanie v nasledujúcom tvare:

<#AFI.#AREA_ID.#SYSTEM_ID.#NSEL>, kde:

AFI – predstavuje hodnotu 49 pre privátne domény

AREA_ID – predstavuje číslo oblasti, v našom prípade 0001 alebo 0002

SYSTEM_ID – je vypočítané z ip adresy rozhrania loopback0 na smerovači

NSEL – defaultne 00

Jednotlivé adresy sú popísané v nasledujúcej tabuľke:

Smerovač	NET adresa		
R1	49.0001.0102.5525.5001.00		
R2	49.0001.0102.5525.5002.00		
R3	49.0001.0102.5525.5003.00		
R4	49.0001.0102.5525.5004.00		
R5	49.0001.0102.5525.5005.00		
R6	49.0002.0102.5525.5006.00		
R7	49.0002.0102.5525.5007.00		
R8	49.0001.0102.5525.5008.00		
R9	49.0001.0102.5525.5009.00		
R10	49.0002.0102.5525.5010.00		

1.3 Úlohy na vypracovanie

- Použiť OSPF alebo IS-IS (L2 only) single area dizajn, priame p2p prepojenia medzi R2,
 R3, R4
- 2. Nakonfigurovať PIM-SM s jedným statickým RP
- 3. Nakonfigurovať Source a Receiver1 a 2 podľa zadania (VLC media player alebo iný generátor mcast prevádzky)
- 4. Zabezpečiť RP redundanciu (Zvoliť si jeden z možných spôsobov Anycast RP, Auto-RP alebo BSR)
- 5. Zmerať konvergenciu v prípade výpadku
 - a. Linky (source tree)
 - b. Primárneho RP (shared tree)

1.3.1 Použiť OSPF alebo IS-IS (L2 only) single area dizajn, priame p2p prepojenia medzi R2, R3, R4

Naša skupina si vybrala smerovací protokol IS-IS. Vychádzali sme z predošlého cvičenia, preto je aj adresovanie takmer rovnaké. Všetky smerovače boli L2 only a topológia obsahovala dve oblasti. Smerovače, ktoré boli prepojené cez ethernetovú linku, sme nastavili ako linky point-to-point aby sa nevolil DIS. V nasledovnej tabuľke je ukázané ako sme nakonfigurovali smerovač R1.

Príkazy na konfiguráciu:

R1(config)# router isis

R1(config-router)# net 49.0002.0102.5525.5001.00

R1(config-router)# is-type level-2-only

R1(config)# interface f0/1

R1(config-if)# ip router isis

R1(config-if)# isis network point-to-point

Nastavená adresa na rozhraní loopback0.

R1#show ip interface lo0 | section Internet address

Internet address is 10.255.255.1/32

Z ktorej vzniklo System Id. Zároveň vidíme, že smerovač je typu L2.

R1#show clns protocol | section System

System Id: 0102.5525.5001.00 IS-Type: level-2

Zvýraznené Circuit Id (00), ukazuje že na tejto linke sa nevolil DIS, čiže linka medzi smerovačmi R1 a R2 je point-to-point.

R1#show isis neighbors

System Id Type Interface IP Address State Holdtime Circuit Id

R2 L2 Fa0/1 10.1.12.2 UP 25 <mark>00</mark>

1.3.2 Nakonfigurovať PIM-SM s jedným statickým RP

V tomto kroku už bolo potrebné riešiť konfiguráciu samotného multicastu a jeho smerovania. Pre konfiguráciu smerovací PIM protokol sme si zvolili spôsob kombinácie sparse a dense módu. Predtým sme však museli samotný multicast povoliť.

Príkazy na konfiguráciu:

R1(config)# ip multicast-routing

R1(config)# int range fa0/0-1, lo0

R1(config-if)# ip pim sparse-dense-mode

R1(config)# ip pim rp-address 10.255.255.3

Ako multicastovú skupinu sme si zvolili 239.1.1.1 a v nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť že pre túto skupinu sa RP stal naozaj staticky nakonfiguroný RP s adresou 10.255.255.3

R1#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 01:56:17, expires never

R2#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 02:18:16, expires never

R3#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 01:59:48, expires never

R4#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 02:23:12, expires never

R5#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 01:54:24, expires never

R6#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 02:39:17, expires never

R7#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 02:08:09, expires never

R8#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 01:36:28, expires never

R9#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 02:18:36, expires never


R10#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 01:49:47, expires never


1.3.3 Nakonfigurovať Source a Receiver1 a 2 podľa zadania (VLC media player alebo iný generátor mcast prevádzky)

Pre samotný multicast sme zvolili streamovanie videa. Potrebovali sme preto jeden z zdroj vysielania (192.168.5.1) a nejakého klienta, ktorý bude daný stream odoberať. V našom prípade to boli počítače za smerovačmi R8 (192.168.8.1) a R6 (192.168.6.1).


V programe VLC na počítači ktorý sme si zvolili ako zdroj streamu v hornej lište zvolíme Médium -> Stream. V položke Súbor zvolíme cestu k súboru ktorý chceme streamovať a klikneme na stream.




Ako nový cieľ zvolíme RTP/MPEG Transport Stream a klikneme na tlačidlo Pridať.




Ako streamovaciu adresu sme zvolili 239.1.1.2 a Základný port 5004. Názov streamu je ľubovoľný.




Na tejto obrazovke nič nemeníme a klikneme na tlačidlo Ďalej



Za názov streamu doplníme položku ttl=127, aby stream fungoval aj na vzdialenejších smerovačoch/PC.



Na PC, ktoré sme si zvolili ako klientov, v programe VLC v hornej lište zvolíme Médium -> Stream a v záložke sieť vyplníme adresu URL v tvare IPMULTICAST:PORT a tlačíme Stream.



Smerovače boli pridané do novej multicastovej skupiny 239.1.1.2.

R1#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 01:56:17, expires never Group: 239.1.1.2, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 00:23:18, expires never

R5#sh ip pim rp

Group: 239.1.1.1, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 01:54:24, expires never Group: 239.1.1.2, RP: 10.255.255.3, v2, uptime 00:35:42, expires never

Ako dôkaz nám poslúžilo, že VLC stream nám bežal a taktiež ping mcast skupiny 239.1.1.2 z R5.

R5#ping 239.1.1.2 repeat 5

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 239.1.1.2, timeout is 2 seconds:

Reply to request 0 from 192.168.6.1, 867 ms

Reply to request 0 from 192.168.8.1, 927 ms

Reply to request 1 from 192.168.6.1, 168 ms

Reply to request 1 from 192.168.8.1, 127 ms

Reply to request 2 from 192.168.8.1, 159 ms

Reply to request 2 from 192.168.6.1, 141 ms

Reply to request 3 from 192.168.6.1, 132 ms

Reply to request 3 from 192.168.8.1, 125 ms

Reply to request 4 from 192.168.8.1, 155 ms

Reply to request 4 from 192.168.6.1, 168 ms

1.3.4 Zabezpečiť RP redundanciu (Zvoliť si jeden z možných spôsobov – Anycast RP, Auto-RP alebo BSR)

V tejto úlohe bolo cieľom zabezpečiť redundantný Randevous point, na ktorý sa v prípade výpadku jedného, prepočíta strom.

Príkazy na konfiguráciu:

R3(config)# int range fa0/0 , fa0/1.23 , fa0/34 , lo0

R3(config-if)# ip pim sparse-dense-mode

R3(config)# ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 10

R9(config)# int range fa0/0 , fa0/1 , lo0

R9(config-if)# ip pim sparse-dense-mode

R9(config)# ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 10

R4(config)# int range fa0/0 , fa0/1.23 , fa0/34 , s0/0/1 , lo0 R4(config-if)# ip pim sparse-dense-mode R4(config)# ip pim send-rp-discovery scope 10

V nasledujúcich tabuľkách môžeme vidieť, že máme naozaj dva RP, a to smerovač R3 s loopback adresou 10.255.255.3 a smerovač R9 s loopback adresou 10.255.255.9. Taktiež môžeme vidieť že sme si pri dynamickom výbere RP vybrali spôsob Auto-RP.

R3#show ip pim autorp

AutoRP Information:

AutoRP is enabled.

RP Discovery packet MTU is 0. 224.0.1.40 is joined on Loopback0.

PIM AutoRP Statistics: Sent/Received RP Announce: 220/1, RP Discovery: 4/57

R4#show ip pim rp mapping

PIM Group-to-RP Mappings

This system is an RP-mapping agent

Group(s) 224.0.0.0/4

RP 10.255.255.9 (?), v2v1

Info source: 10.255.255.9 (?), elected via Auto-RP

Uptime: 00:04:02, expires: 00:02:58

RP 10.255.255.3 (?), v2v1

Info source: 10.255.255.3 (?), via Auto-RP Uptime: 00:27:51, expires: 00:02:04


1.3.5 Zmerať konvergenciu v prípade výpadku

V tejto časti sme mali za úlohu zmerať dĺžku konvergencie cesty, v prípade výpadku. Možnosti sú dve, buď nám môže vypadnúť nejaká linka, po ktorej je vybudovaný zdrojový strom, alebo nám môže vypadnúť nejaký RP v prípade zdieľaného stromu.


1.3.5.1 Linky (source tree)

V tomto prípade sme v programe Wireshark odchytávali pakety počas normálnej prevádzky. Počas merania sme odpojili linku a po case sme meranie ukončili. Namerané výsledky časov sme vložili do Excelu a z nameraných hodnôt sme vytvorili nasledujúce grafy, v ktorých je vidieť ako rýchlo sieť skonvergovala.

Na tomto grafe môžeme vidieť že po vypnutí linky sa čas medzi príchodmi paketov náhle zvýšil, kým sa hľadala nová cesta, ale po skonvergovaní sa časy medzi paketmi vrátili do normálu.



Na tomto grafe môžme vidieť kumulatívne časy medzi príchodmi paketov. Vidíme, že pri výpadku linky bol čas medzi paketmi vyšší, takže aj prírastok je väčší.



1.3.5.2 Primárneho RP (shared tree)

V prípade že sme aktuálny RP, teda smerovač R9 odpojili, strom sa preformoval na redundantný RP (smerovač R3) do cca 1 minúty.

R1# debug ip pim auto-rp

*Jan 2 04:06:30.586: Auto-RP(0): Received RP-discovery packet of length 48, from 10.1.24.4, RP_cnt 1, ht 181

*Jan 2 <mark>04:06:30.586</mark>: (0): pim_add_prm:: 224.0.0.0/240.0.0.0, rp=10.255.255.9, repl = 1, ver =3, is_neg =0, bidir = 0, crp = 0

*Jan 2 04:06:30.586: Auto-RP(0): Update

*Jan 2 04:06:30.586: prm_rp->bidir_mode = 0 vs bidir = 0 (224.0.0.0/4, RP:10.255.255.9), PIMv2 v1 R1#

*Jan 2 04:07:29.590: Auto-RP(0): Received RP-discovery packet of length 48, from 10.1.24.4, RP_cnt 1, ht 181

```
*Jan 2 04:07:29.590: (0): pim_add_prm:: 224.0.0.0/240.0.0.0, rp=10.255.255.9, repl = 1, ver =3,
is neq = 0, bidir = 0, crp = 0
*Jan 2 04:07:29.590: Auto-RP(0): Update
*Jan 2 04:07:29.590: prm_rp->bidir_mode = 0 vs bidir = 0 (224.0.0.0/4, RP:10.255.255.9), PIMv2 v1
*Jan 2 04:07:29.602: Auto-RP(0): Received RP-discovery packet of length 48, from 10.1.24.4, RP cnt
1, ht 181
*Jan 2 <mark>04:07:29.602</mark>: (0): pim_add_prm:: 224.0.0.0/240.0.0.0, rp=10.255.255.3, repl = 1, ver =3,
is neg = 0, bidir = 0, crp = 0 create new = 0
*Jan 2 04:07:29.602: MODF_OLD1
R1#
*Jan 2 04:07:29.602: Auto-RP(0): Added with
*Jan 2 04:07:29.602: prm rp->bidir mode = 0 vs bidir = 0 (224.0.0.0/4, RP:10.255.255.3), PIMv2 v1
*Jan 2 04:07:30.614: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to
ир
R1#
*Jan 2 04:08:29.546: Auto-RP(0): Received RP-discovery packet of length 48, from 10.1.24.4, RP_cnt
1, ht 181
*Jan 2 04:08:29.546: (0): pim_add_prm:: 224.0.0.0/240.0.0.0, rp=10.255.255.3, repl = 1, ver = 3,
is neg = 0, bidir = 0, crp = 0
*Jan 2 04:08:29.546: Auto-RP(0): Update
*Jan 2 04:08:29.546: prm_rp->bidir_mode = 0 vs bidir = 0 (224.0.0.0/4, RP:10.255.255.3), PIMv2 v1
```

1.3.6 Kontrola konektivity

Konektivitu sme overili pomocou skriptu, ktorý obsahoval ping na každý loopback smerovača a tiež aj na každé rozhranie smerovača. Tento skript bol spustený na smerovači R6 s nasledovnými výsledkami.

```
R6#tclsh
R6(tcl)#foreach address {
+>(tcl)#10.255.255.1
+>(tcl)#10.255.255.2
+>(tcl)#10.255.255.3
+>(tcl)#10.255.255.4
+>(tcl)#10.255.255.5
+>(tcl)#10.255.255.6
+>(tcl)#10.255.255.7
+>(tcl)#10.255.255.8
+>(tcl)#10.255.255.9
+>(tcl)#10.255.255.10
+>(tcl)#10.1.12.1
+>(tcl)#10.1.12.2
+>(tcl)#10.1.23.2
+>(tcl)#10.1.24.2
+>(tcl)#10.1.38.3
```

```
+>(tcl)#10.1.23.3
```

- +>(tcl)#10.1.34.3
- +>(tcl)#10.1.49.4
- +>(tcl)#10.1.24.4
- +>(tcl)#10.1.34.4
- +>(tcl)#10.12.104.4
- +>(tcl)#192.168.5.1
- +>(tcl)#192.168.5.2
- +>(tcl)#10.2.67.6
- +>(tcl)#192.168.6.1
- +>(tcl)#10.2.67.7
- +>(tcl)#10.2.107.7
- +>(tcl)#10.1.38.8
- +>(tcl)#192.168.8.1
- +>(tcl)#10.1.89.8
- +>(tcl)#10.1.49.9
- +>(tcl)#10.1.89.9
- +>(tcl)#10.2.107.10
- +>(tcl)#} {ping \$address}

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.1, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 msType escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.3, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.4, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.5, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.6, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.7, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 msType escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.8, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.9, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.10, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.12.1, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.12.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.23.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.24.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.38.3, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.23.3, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.34.3, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.49.4, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms. Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.24.4, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.34.4, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.12.104.4, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.1, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.5.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.67.6, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.6.1, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.67.7, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.107.7, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.38.8, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/6/24 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.8.1, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.89.8, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.49.9, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/8 msType escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.89.9, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.107.10, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms