CONFIGURACIÓN JUMP SERVER

Infraestructura 2

Windows Server · Active Directory · RDS · RemoteApp · RD Web

Servidor	WIN-LEU177NL1UK
FQDN	WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL
IP	10.21.40.138
Dominio	INFRA2.LOCAL
Colección RDS	QuickSessionCollection
WEB-Server administrado	10.21.40.130

1. Resumen de configuración

El Jump Server se implementó como punto central de administración y publicación de aplicaciones. El servidor concentra los servicios de dominio, DNS y Remote Desktop Services utilizados para controlar el acceso al WEB-Server Ubuntu.

1.1 Roles y servicios

- Active Directory Domain Services (AD DS)
- DNS
- Remote Desktop Services (RDS)
- RD Connection Broker
- RD Web Access
- RD Session Host
- IIS
- RemoteApp
- RD Web Client HTML5

1.2 Usuarios y grupos

Usuario	Grupo	Acceso
usuario_basico	RDS-BASICOS	Web
usuario_priv	RDS-PRIVILEGIOS	Web + PuTTY + RDP

1.3 RemoteApps publicadas

- Internet Explorer (iexplore): RDS-BASICOS y RDS-PRIVILEGIOS.
- PuTTY: RDS-PRIVILEGIOS.
- Conexión a Escritorio remoto (mstsc): RDS-PRIVILEGIOS.

2. Configuración técnica principal

2.1 Red y conectividad

- Dirección IP del Jump Server: 10.21.40.138.
- FQDN: WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL.
- Dominio: INFRA2.LOCAL.
- Servidor administrado: WEB-Server Ubuntu 10.21.40.130.
- Servicios usados hacia el WEB-Server: HTTPS 443, SSH 22 y XRDP 3389.

2.2 RD Web

Portal utilizado:

```
https://WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL/RDWeb
```

Para asegurar la resolución del nombre desde el cliente se utilizó la entrada:

```
10.21.40.138  WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL
```

2.3 Certificados RDS

- Certificado: CN=WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL.
- Aplicado a RDRedirector, RDPublishing y RDWebAccess.
- Thumbprint: E8C2EB291CB0AFF1B6D2476389E02C93B6AAE375.
- Certificado público exportado como C:\WebClient\broker.cer.

2.4 RD Web Client HTML5

- Módulo RDWebClientManagement 1.0.4.
- Paquete rd-html5 versión 2.1.85.0.
- Publicado como Production.
- URL del cliente web: /RDWeb/webclient/index.html.
- WebSocketURI configurado como https://+:3392/rdp/.

2.5 Licenciamiento

- Modo: PerUser.
- License Server: WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL.

Evidencia 1. QuickSessionCollection y RemoteApps publicadas

La colección QuickSessionCollection muestra las aplicaciones publicadas para los usuarios: Conexión a Escritorio remoto (mstsc), Internet Explorer (iexplore) y PuTTY.




Figura 1. QuickSessionCollection y RemoteApps publicadas

Evidencia 2. RD Web y acceso HTTPS al WEB-Server

Desde RD Web se ejecuta la aplicación Web publicada y se accede a https://10.21.40.130, donde se visualiza el Sistema de Caja alojado en el servidor Ubuntu.




Figura 2. RD Web y acceso HTTPS al WEB-Server

Evidencia 3. Acceso RDP/XRDP al WEB-Server

La RemoteApp de Conexión a Escritorio remoto permite abrir una sesión hacia 10.21.40.130 y visualizar el escritorio gráfico de Ubuntu mediante XRDP.




Figura 3. Acceso RDP/XRDP al WEB-Server

Evidencia 4. Acceso SSH mediante PuTTY

PuTTY permite establecer una sesión SSH hacia 10.21.40.130. La terminal muestra la interfaz ens3 con la IP 10.21.40.130 y evidencia el acceso desde 10.21.40.138.




Figura 4. Acceso SSH mediante PuTTY

Evidencia 5. Certificados de Remote Desktop Services

Se configuró el certificado de WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL para los roles de Connection Broker, RD Publishing y RD Web Access.




Figura 5. Certificados de Remote Desktop Services

Evidencia 6. RD Web Client HTML5 instalado

Get-RDWebClientPackage confirma el paquete rd-html5 versión 2.1.85.0 y su publicación en el canal Production.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-RDWebClientPackage


packageId                       : rd-html5
version                         : 2.1.85.0
author                          : Microsoft
summary                         : The Remote Desktop Web Client
minRDWebClientManagementVersion : 1.0.4
path                            : C:\Program Files\RemoteDesktopWeb\Internal\Clients\obc3hirt.yos
_baseVersion                    : 2.1.85.0
publishedAs                     : {Production}
```

Figura 6. RD Web Client HTML5 instalado

Evidencia 7. Portal RD Web Client HTML5

La interfaz de inicio de sesión del Remote Desktop Web Client quedó publicada y accesible mediante HTTPS.




Figura 7. Portal RD Web Client HTML5

Evidencia 8. Licenciamiento y servicios RDS

La configuración de licencias aparece en modo PerUser con WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL como License Server. También se observan TermService y Tssdis en estado Running.




Figura 8. Licenciamiento y servicios RDS

3. Estado final de la implementación

La configuración principal del Jump Server quedó operativa para Active Directory, DNS, Remote Desktop Services, QuickSessionCollection, RemoteApp y RD Web clásico. Los perfiles de acceso se validaron con los usuarios básico y privilegiado.

3.1 Funcionalidades verificadas

- Acceso HTTPS al WEB-Server mediante RemoteApp.
- Acceso SSH mediante PuTTY.
- Acceso RDP/XRDP hacia Ubuntu.
- Control de aplicaciones por grupos RDS-BASICOS y RDS-PRIVILEGIOS.
- Certificados de RDS configurados.
- Licenciamiento RDS PerUser.
- RD Web Client HTML5 instalado y publicado en Production.

3.2 Observación del cliente HTML5

La interfaz HTML5 quedó publicada y accesible, pero la autenticación final no quedó completamente operativa debido a que el listener WebSocket TCP 3392 no se registró localmente en el Jump Server. Este punto se documenta como una limitación del laboratorio y no afecta las pruebas exitosas realizadas mediante RD Web clásico y RemoteApp.

4. Conclusión

El Jump Server funcionó como plataforma centralizada para la administración y publicación controlada de recursos. El usuario básico quedó restringido al acceso Web, mientras que el usuario privilegiado recibió acceso Web, SSH y RDP, cumpliendo el objetivo de segmentar capacidades según privilegios.