

CONFIGURACIÓN FORTIGATE

Vista general de interfaces del FortiGate




Descripción: Se muestran las interfaces principales del laboratorio: WAN-ISP (port1) con 198.51.100.2/30, WEB-LAN (port2) con 10.21.40.129/29 y JUMP-LAN (port3) con 10.21.40.137/29. También aparece la interfaz de túnel VPN-RA-01.

Usuario local para acceso VPN




Descripción: El usuario local vpnuser se encuentra habilitado y asociado al grupo VPN-USERS para la autenticación de los clientes de la VPN Remote Access.

Grupo de usuarios VPN-USERS




Descripción: El grupo VPN-USERS es de tipo Firewall y contiene al usuario vpnuser. Este grupo se utiliza para XAUTH en el túnel VPN-RA-01.

Objetos de direcciones IPv4




Descripción: Se observan los objetos JUMP-SERVER con 10.21.40.138/32 y WEB-SERVER con 10.21.40.130/32, utilizados como destinos específicos en las políticas de seguridad.

Túnel VPN-RA-01 activo




Descripción: La vista de IPsec Tunnels muestra VPN-RA-01 enlazado a WAN-ISP (port1) con una conexión Dialup activa, evidenciando que un cliente se encuentra conectado al túnel.

Configuración de Fase 1 de VPN-RA-01




Descripción: El túnel está configurado como Dialup User sobre port1, con rango IPv4 10.21.41.1-10.21.41.6/29, autenticación mediante clave precompartida, IKEv1 en modo Aggressive y propuestas DES-MD5 / DES-SHA1. El tiempo de vida de clave mostrado es 86400 segundos.

Configuración de Fase 2 de VPN-RA-01




Descripción: La Fase 2 utiliza selectores 0.0.0.0/0 para el túnel dinámico, propuestas DES-MD5 y DES-SHA1, Replay Detection habilitado, Perfect Forward Secrecy habilitado y un tiempo de vida de 43200 segundos.

Políticas principales del firewall




Descripción: La vista general muestra las reglas entre JUMP-LAN y WEB-LAN, junto con la política VPN-RA-01 hacia JUMP-LAN. La regla de permiso aparece antes de la regla explícita de denegación.

Política ALLOW-JUMP-TO-WEB




Descripción: La política permite tráfico desde JUMP-LAN (port3) hacia WEB-LAN (port2), con origen JUMP-SERVER y destino WEB-SERVER. El acceso permitido se controla mediante el grupo JUMP-TO-WEB-SERVICES y la acción es ACCEPT.

Política DENY-JUMP-TO-WEB-OTHER




Descripción: La regla de denegación utiliza el mismo origen y destino, pero aplica Service ALL con acción DENY y registro de tráfico de violaciones, bloqueando cualquier servicio no autorizado desde el Jump Server hacia el Web Server.

Política VPN hacia el Jump Server




Descripción: La política vpn_VPN-RA-01_remote_0 permite tráfico desde VPN-RA-01 hacia JUMP-LAN, con origen VPN-RA-01_range y destino JUMP-SERVER. Los servicios permitidos son HTTPS, PING, RDP y RDS-WEBSOCKET-3392. La propia vista registra 7 hits y 19.53 MB de tráfico.

Servicio personalizado RDS-WEBSOCKET-3392




Descripción: Se muestra el servicio personalizado RDS-WEBSOCKET-3392 configurado para TCP/3392, agregado a la política de acceso VPN para las pruebas del cliente web de Remote Desktop Services.

Grupo JUMP-TO-WEB-SERVICES




Descripción: El grupo de servicios utilizado por ALLOW-JUMP-TO-WEB contiene únicamente HTTPS, RDP y SSH. De esta forma, el Jump Server solo puede acceder al Web Server mediante los servicios autorizados por la práctica.

Registro de tráfico VPN hacia el Jump Server



Descripción: Forward Traffic evidencia una sesión desde 10.21.41.1 hacia 10.21.40.138 por HTTPS/443. El panel de detalles identifica VPN-RA-01 como interfaz de origen y JUMP-LAN (port3) como interfaz de destino.

Ruta estática por defecto



Descripción: La tabla de rutas estáticas contiene la ruta 0.0.0.0/0 con gateway 198.51.100.1 a través de WAN-ISP (port1), en estado Enabled, proporcionando la salida WAN del FortiGate.