

Reposiciones: guía para tiendas y almacén

Para Nesto 1.10.40 y Ariadna 2.4 · octubre de 2026

En resumen. Las reposiciones **se rellenan solas a su hora**: nadie tiene que calcularlas. Lo que queda es **prepararlas, enviarlas y recibirlas**.

- **Tiendas:** envían su reposición a Algete con **Nesto y el lector de códigos** o con **Ariadna en el móvil**, y reciben lo que llega de Algete (apartados 2 y 3).
- **Algete:** prepara y recibe con **Ariadna en la PDA** (apartado 4).
- **Ojo:** en Ariadna, una salida y una entrada se escanean de forma muy distinta (apartado 5).

1. Cómo funciona

Cada reposición del calendario se rellena sola a su hora de cierre, con lo que hace falta en ese momento. El horario de ahora es este:

Reposición	Días	Se rellena sola	Llega
Reina → Algete	Lunes, miércoles y viernes	A las 10:00 del mismo día	A Algete a las 13:30
Alcobendas → Algete	De lunes a viernes	A las 10:00 del mismo día	A Algete a las 13:30
Algete → Reina	Lunes, miércoles y viernes	A las 13:00 del día laborable anterior (la del lunes, el viernes)	A Reina sobre las 11:00
Algete → Alcobendas	Lunes, martes y jueves	A las 13:00 del día laborable anterior (la del lunes, el viernes)	A Alcobendas a las 10:00

- El horario puede cambiar. Siempre está al día en **Nesto > Productos > Reposición > Calendario**. Todos lo pueden ver; cambiarlo, solo Manuel, Alfredo y Carlos. Cambiar la hora de cierre de hoy no repite la reposición de hoy: la hora nueva vale desde la siguiente.
- Si el día en que toca rellenerla es festivo en Algete, se rellena el laborable anterior.
- Lo que llega a Algete de las tiendas **antes de las 11:00** sale en el picking de ese mismo día; lo que llega después, al día siguiente.
- **Rellenar una reposición a mano** (algo urgente fuera de hora) solo lo pueden hacer Manuel, Alfredo y Carlos.
- La reposición de Algete a una tienda **no aparece en «Recibir» de la tienda hasta que sale de Algete**, es decir, hasta que Algete termina de prepararla.
- Una reposición sin recibir no bloquea la siguiente: la nueva se rellena igual y lo que está de camino no se vuelve a pedir.

2. En la tienda: enviar la reposición a Algete

Hay dos formas de hacerlo. Elige una y **usa la misma de principio a fin en cada reposición**.

Forma A: Nesto con el lector de códigos (de cable o inalámbrico)

1. Abre **Productos > Reposición > Enviar**. A las 10:00 la reposición del día aparece ya rellena. Si entras antes, Nesto dice, por ejemplo, «*Todavía no hay reposición para Algete. Se rellena sola hoy a las 10:00*».
2. Si vas a preparar lejos del ordenador, pulsa «**Imprimir**». Sale un listado con ubicación, referencia, código de barras, descripción, cantidad y una casilla para marcar, en el orden de recorrer la tienda.
3. El cursor está en el cuadro «**Leer código**». Lee el producto que metes en la caja. Si está en la reposición, suena el **pitido de confirmación** y Nesto salta a su línea, a la columna «Cantidad».
4. La cantidad ya viene puesta. Si mandas todas, pulsa **Intro**. Si mandas menos, teclea cuántas y **Intro** (**0** si no mandas ninguna). Solo se puede bajar, nunca subir. Con **Intro** el cursor vuelve a «Leer código» para el siguiente.
5. Basta con leer **una vez** cada producto: en Nesto el lector no cuenta unidades, solo te lleva a la línea para que confirmes la cantidad.
6. Si un producto no tiene código de barras, teclea su referencia en «Leer código» y pulsa **Intro**.

Lo que suena	Lo que dice Nesto abajo	Qué hacer
Pitido corto y suave (confirmación)	Nada: va a la línea del producto.	Confirma la cantidad con Intro o tecléala.
Sonido de error de Windows (más fuerte y distinto)	«El código ... no está en esta reposición.»	Ese producto no va: apártalo.
	«El código ... lo comparten varios productos: elige en la lista el que es.»	Busca su línea en la lista y pon la cantidad a mano.
	«Todavía no hay reposición para Algete...» (no hay reposición abierta)	Espera a la hora de cierre y pulsa «Actualizar».

Antes de terminar, repasa la lista. Nesto manda lo que pone la columna «Cantidad», **hayas leído el producto o no**. Lo que no metes en la caja tiene que quedar a 0. Abajo se ve el total de unidades y productos.

7. Pulsa «**Terminar y mandar a Algete**». Nesto pregunta «*Se mandan N unidades de M productos a Algete. ¿Terminar?*» y, al aceptar, la reposición sale de la tienda y aparece en las Entradas de Algete.

Forma B: Ariadna en el móvil (modo tienda)

1. Entra en Ariadna con tu usuario. Ariadna sabe que eres una tienda y solo enseña **Salidas** (enviar tu reposición a Algete) y **Entradas** (recibir las de Algete), además de Novedades y Sugerencias.
2. Pulsa «**Salidas**». Ariadna marca el **producto que toca** (el primero que queda por preparar). Coge **ese** producto, pulsa « **Leer**» y enfoca su código de barras.
3. Si es el que toca: pitido y cuenta una. Si es otro: «*No coincide...*», tono de error y vibración, y **no cuenta**.
4. Para mandar más unidades, léelas una a una o, después de la primera lectura, teclea las que quedan en el cuadro de lectura y pulsa **Intro**. «+1» suma una y «-1» quita una.
5. Cuando un producto está completo, Ariadna pasa sola al siguiente.
6. Si no hay o hay menos de lo que pide: «**No está**». Se manda lo leído y pasa al siguiente.
7. Al acabar, «**Enviar a Algete**». Ariadna enseña un resumen: **lo que no se ha leído no se manda** (se quita de la reposición). «Sí, enviar» o «Seguir leyendo».

Lo leído se guarda en el móvil: si se cierra la aplicación o se va la conexión, no se pierde. Los detalles del escaneo, en el apartado 5 (columna SALIDA).

Diferencia importante entre las dos formas: en Nesto se manda lo que pone la columna «Cantidad» aunque no lo hayas leído; en Ariadna solo se manda lo que has leído.

3. En la tienda: recibir la reposición de Algete

Con Nesto: «Recibir reposición»

1. Abre **Productos > Reposición > Recibir** y haz doble clic en la reposición que ha llegado (solo aparece cuando ha salido de Algete).
2. Lee los productos **en cualquier orden. Cada lectura suma una unidad** en la columna «Leído». Vale cualquiera de los códigos de barras del producto.
3. Sin código: teclea la referencia, o escribe el nombre en el cuadro «Lector» y elígelo en la lista; cuenta como una lectura.
4. Muchas unidades del mismo: escribe la cantidad directamente en «Leído». El cuadro «**Buscar**» filtra la lista por nombre o referencia.
5. Colores: **verde** «Bien», **ámbar** «Faltan N» o «Sobran N», **rojo** «No venía».
6. Pitido corto = bien. Sonido de error cuando el producto **no venía** en la reposición (se apunta aparte), cuando **ya estaba leído todo lo enviado** de ese producto (se suma igual: «ahora sobran N»), cuando el código **lo comparten varios productos** (escribe la cantidad en «Leído» del que es) o si **no has abierto** ninguna reposición.
7. «Imprimir» saca un listado de lo que llega para comprobarlo a mano.
8. Pulsa «**Terminar**». Nesto enseña lo que falta, sobra o no venía. **Entra lo leído, no lo enviado**, y las diferencias se avisan a quien hizo la reposición.

Con Ariadna: «Entradas»

En Entradas solo salen las reposiciones que llegan a tu tienda. Ábrela y lee lo que sacas de la caja, en cualquier orden: cada lectura suma una unidad. Al acabar, «Terminar recepción». Los detalles, en el apartado 5 (columna ENTRADA).

4. En Algete, con Ariadna en la PDA

Preparar lo que va a las tiendas: «Salidas»

1. La reposición a Reina o a Alcobendas aparece en Salidas **ya rellena** (el laborable anterior a las 13:00), con sus huecos reservados, como un picking más.
2. Recógela por el recorrido, en orden de huecos, comprobando cada producto con su código (apartado 5, SALIDA).
3. Para terminar, todo tiene que estar cogido o dado por falta. Al terminarla, sale de Algete y aparece en «Recibir» de la tienda.

F7 y **F8** (rellenar una reposición a tienda a mano) solo las tienen Manuel, Alfredo y Carlos.

Recibir lo que llega de las tiendas: «Entradas»

Hacia las 13:30 llega lo que han mandado Reina y Alcobendas; está en Entradas con lo que la tienda ha enviado. Léelo según lo sacas de la caja (apartado 5, ENTRADA) y termina la entrada. Lo que entra antes de las 11:00 sale en el picking de ese mismo día.

5. Cómo escanear en Ariadna: salida o entrada

La regla: en una **SALIDA**, Ariadna te dice qué producto coger y el código **comprueba** que es ese. En una **ENTRADA**, tú lees lo que sacas, en cualquier orden, y Ariadna lo **busca** en la lista.

	SALIDA Preparar una reposición (Algete y tiendas) y el picking de pedidos	ENTRADA Recibir una reposición (Algete y tiendas) o una compra
Quién elige el producto	Ariadna. Toca el primero que queda (en Algete, en orden de huecos). Ve al hueco y coge ese producto.	Tú. Lee lo que sacas de la caja, en el orden que quieras.
Qué hace la lectura	Comprueba que lo que tienes en la mano es el producto que toca y cuenta 1 . No busca en la lista.	Busca el producto en la lista y le suma 1 . Vale cualquiera de sus códigos.
Si lees otro producto	«No coincide: has leído ... y toca ...», tono de error. No cuenta y no cambia de producto.	Si no venía: se apunta aparte como «No se esperaba», con tono de error. Si ya estaba completo, se suma igual y suena el error (sobra).
Antes de comprobar	No deja meter cantidad (ni F1 , ni «+1», ni #). Primero hay que leer el código.	No hace falta comprobar nada.
Cantidad 1	La lectura basta: pasa sola al siguiente producto.	La lectura basta.
Cantidad mayor	Lee cada unidad, o lee una y teclea las que quedan + ENT (o F1). En Algete, # + ENT coge todo lo que queda. Nunca más de lo que pide. Completo, pasa solo al siguiente.	Lee cada unidad, o lee una y teclea las que faltan + F1 (o en el cuadro «Cant.» y ENT o «+»). Se suman al producto elegido: el último leído o el que tocas en la lista.
Ojo con el número + ENT	Con el producto comprobado, un número corto + ENT en el cuadro de lectura es la cantidad.	Un número + ENT en el cuadro de lectura no es una cantidad : se toma como referencia de producto. La cantidad va con F1 o en «Cant.».
Sin código de barras	Teclea su referencia + ENT para comprobarlo. Si tiene código, la referencia no vale: hay que leerlo.	Tócalo en la lista (o elígelo con ↑ ↓) y teclea la cantidad + F1 .
No está o hay menos	F3 «No está»: lo que falta no sale y pasa al siguiente. En Algete, si hay de ese producto en otro hueco, Ariadna lo ofrece: ENT para ir allí o F3 otra vez para darlo por falta.	No hay que hacer nada: al terminar, Ariadna marca lo que falta.

	SALIDA Preparar una reposición (Algete y tiendas) y el picking de pedidos	ENTRADA Recibir una reposición (Algete y tiendas) o una compra
Me he equivocado	F2 : en Algete deshace lo último; en la tienda («-1») quita una del producto elegido.	F2 («-1») quita una del producto elegido.
Terminar	Algete: F4 «Terminar» o ENT sin nada, con todo cogido o en falta. Tienda: F4 «Enviar a Algete» o Intro sin nada. Después, ENT confirma.	F3 «Terminar recepción» o ENT sin nada. Después, ENT confirma.

Teclas de la PDA: **F1** a **F4** = tecla roja + **1** a **4**. **ENT** es el **Intro**. **#** es una tecla directa (abajo a la derecha). Para volver atrás, el botón «atrás» de Android.

En el móvil, sin teclado: « Leer» abre la cámara, que hace lo mismo que el lector. Cada botón lleva entre paréntesis su tecla de la PDA: «No está (F3)», «Enviar a Algete (F4)», «Terminar recepción (F3)», «-1 F2» y, en las entradas, «+ F1». En la salida de la tienda, «+1» suma una al producto ya comprobado. Para teclear una cantidad, escríbela en el cuadro de lectura (salida) o en «Cant.» (entrada) con el teclado del móvil.

6. Si algo falla

- **En Nesto:** Novedades → «**Algo no funciona**», con una captura de la pantalla.
- **En Ariadna:** el  de arriba a la derecha («Algo no funciona»). La captura de la pantalla la hace sola.
- **Sin conexión al enviar o terminar:** lo leído sigue guardado. Comprueba la conexión y vuelve a confirmar.
- **Son las 10:05 y no hay reposición que enviar:** mira si hoy es día de ruta de tu tienda. Si lo es y sigue vacía pasados unos minutos, avísanos.
- **Hay que mandar algo urgente fuera de hora:** pídeselo a Manuel, Alfredo o Carlos.