UFSC - CTC - INE

INE5424 - Sistemas Operacionais II

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO IV

Timing

Carlos Bonetti - 12100739

Thiago Senhorinha Rose - 12100774

Rodrigo Aguiar Costa - 12104064

Modificação do Alarm::handler() e reentrância

O método Alarm::handler() é chamado a cada interrupção de relógio causada no sistema. Quando o contador de Timer chega a um determinado número de pulsos de clock, uma interrupção é lançada e o tratador desta interrupção é o método Alarm::handler(). Quando esta interrupção ocorre, o fluxo de código é deslocado da thread que está atualmente em execução para o tratador de interrupção em questão. Este método, portanto, é responsável por tratar e executar possíveis alarmes esperando para serem executados.

Este *handler* porém, possui algumas limitações decorrentes de sua implementação. A primeira é que ele não é reentrante, ou seja, uma interrupção deve ser totalmente tratada para outra ser lançada. Isto, graças ao escopo *lock / unlock* do método. Outra questão limitante que pode levar a comportamentos inesperados é se o usuário setar alarmes cujas funções sejam loops infinitos ou que demorem muito para terminar, neste caso, o sistema iria esperar que a função terminasse, não importe o tempo que ela demore para encerrar.

Resolvemos estes problemas removendo o escopo *lock / unlock* do método e modificando suas lógica de implementação para livrar-nos das variáveis estáticas *next_tick* e *next_handler*, permitindo a reentrância desta interrupção.

```
void Alarm::handler(const IC::Interrupt_Id & i)
    //static Tick next tick;
    //static Handler * next_handler;
    //lock();
    elapsed++;
    if(Traits<Alarm>::visible) {
        Display display;
        int lin, col;
        display.position(&lin, &col);
        display.position(0, 79);
        display.putc( elapsed);
        display.position(lin, col);
    }
    if (! request.empty()) {
        _request.head()->promote(); // 1
        // 2:
        while (_request.head()->rank() <= 0) {</pre>
            Queue::Element * e = _request.remove();
```

```
Alarm * alarm = e->object();
             // 3:
             if (alarm->_times != -1)
                 alarm-> times--;
             // 4:
             if (alarm->_times) {
                 e->rank(alarm->_ticks);
                 _request.insert(e);
             }
             db<Alarm>(TRC) << "Alarm::handler(h=" <<</pre>
reinterpret cast<void *>(alarm-> handler) << ")" << endl;</pre>
             (*alarm-> handler)(); // 5
        }
    }
    //unlock();
}
```

- (1) Promote decrementa o rank da cabeça da lista _request. Esta é uma fila ordenada e relativa e o rank de seus elementos (que são alarmes) são na verdade o número de ticks até que o alarme possa executar. Esta operação, portanto, decrementa o tick de cada alarme.
- (2) Se a cabeça da lista possuir um rank igual (ou menor) a 0, então está na hora de disparar este alarme. Utilizamos um while aqui para, no caso de dois alarmes na fila com o mesmo rank dispararem ao mesmo tempo, podemos executar ambos nesta mesma interrupção. Caso contrário (se tivéssemos utilizado um if, por exemplo) os alarmes subsequentes disparariam somente no próxima interrupção de alarme, quando seus ranks estivessem negativos.
- (3) Diminuímos o número de vezes que o alarme ainda deve executar
- (4) Caso o alarme ainda deva executar, reinserimos o elemento na fila, com seu rank igual ao número original de *ticks* até que possa ser executado.
- (5) Por fim, executamos o handler associado ao alarme.

Remoção do Busy Waiting em delay()

A implementação atual de Delay() do EPOS utiliza um busy waiting para pausar a Thread em execução até que o tempo de delay estipulado transcorra.

Para retirar este busy waiting, optamos por colocar a Thread em um modo de espera e utilizar um alarme que será disparado após o tempo de delay estipulado e que irá acordar

esta thread. Para utilizarmos tal técnica, no entanto, devemos ser capazes de estipular parâmetros ao método *handler* executado pelo alarme.

Na implementação atual do EPOS, porém, o *handler* é uma *void function* sem parâmetros. Decidimos por alterar o tipo deste método para uma classe abstrata Handler, com o método virtual puro *operator()()*. Desta forma, através de polimorfismo, podemos associar diferentes Handlers a alarmes.

```
class Handler {
public:
   Handler() {}
    virtual ~Handler() {}
    virtual void operator()() = 0;
protected:
    typedef void (Function)();
};
class Function Handler : public Handler {
public:
    Function_Handler(Function * f) : _f(f) {}
    void operator()() {
        _f();
    }
protected:
    Function * _f;
};
```

Assim, conseguimos criar um Handler especialmente projetado para acordar uma Thread que está esperando por um delay, utilizando um semáforo e um alarme, desta maneira:

```
void Alarm::delay(const Microsecond & time)
{
    db<Alarm>(TRC) << "Alarm::delay(time=" << time << ")" << endl;

    //Tick t = _elapsed + ticks(time);

    //while(_elapsed < t);

    Semaphore s(0);
    Delay_Handler handler(&s);
    Alarm alarm(time, &handler);
    s.p();
}</pre>
```

Ao entrar em *delay*, um semáforo será criado e inicializado com valor 0. Um alarme será configurado para disparar após o tempo de delay estipulado. O tratador (*handler*) deste alarme será um Handler especial que irá liberar este semáforo (*Delay_Handler*). No final do método, a Thread atual entrará em modo WAIT ao chamar p() do semáforo que foi inicializado com 0 e só voltará a executar quando for liberada pelo v() do *Delay_Handler*():

```
class Delay_Handler : public Handler
{
public:
    Delay_Handler(Semaphore * s) : _s(s) {}

    void operator()() {
        _s->v();
    }

protected:
    Semaphore * _s;
};
```