# 1. Reconocimiento (Recon)

# 1. Reconocimiento (Recon)

## ¿Qué es el reconocimiento en pentesting inalámbrico?

El reconocimiento es la fase inicial de cualquier auditoría de redes WiFi. Consiste en identificar qué redes existen, qué dispositivos están conectados, y qué características técnicas tienen (canal, tipo de cifrado, potencia, etc.). Sin reconocimiento, es como disparar al aire sin saber a qué altura vuelan los pájaros.

# ¿Por qué es crítico?

- Permite mapear el territorio inalámbrico antes de atacar.
- Identifica objetivos viables (redes con clientes activos y señal suficiente).
- Revela configuraciones débiles (WEP, WPA2 con PSK, WPS activado...).

## Conceptos básicos de 802.11

Antes de usar herramientas, necesitamos entender los **tipos de tramas(equivalente a paquetes en red cableada)** que circulan en WiFi:

#### 1. Beacons

- Tramas periódicas enviadas por cada Access Point (AP).
- o Anuncian parámetros: SSID (nombre), canal, capacidades (WPA2, HT, VHT), tasas, etc.
- o Son el "anuncio público" del router.

#### 2. Probe Requests / Responses

- Probe Requests: envía un cliente buscando un SSID específico (o "broadcast" para descubrir redes).
- Probe Responses: el AP responde con información parecida a las beacons, útil para redes ocultas.

#### 3. Data Frames

 Tráfico real del usuario: paquetes de navegación, descargas, etc. Indican actividad y permiten capturar handshakes.

# Herramienta clave: airodump-ng

Parte de la suite aircrack-ng, airodump-ng es tu escáner universal.

Funciona así:

#### 1. Pone la tarjeta en modo monitor

Escucha TODO el aire sin asociarse a redes.

#### 2. Muestra en pantalla

o BSSID: MAC del AP.

PWR: fuerza de señal (dBm).

Beacons: número de beacons recibidas.

• #Data: paquetes de datos capturados.

CH: canal.

MB: tasas máximas anunciadas.

• ENC/CIPHER/AUTH: detalles de cifrado.

• **ESSID**: nombre de la red.

#### Flujo típico

#### 1. Arrancar monitor mode

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

Esto crea wlanomon (o similar).

#### 2. Escanear todo el espectro

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

Aparecerán decenas de APs y clientes.

3. Filtrar por canal (reduce ruido)

```
sudo airodump-ng --channel 6 wlan0mon
```

Solo escanea el canal 6, mejora velocidad de refresco.

#### 4. Focalizar en un objetivo

```
sudo airodump-ng -c 6 --bssid E4:47:B3:F0:E9:30 -w target wlan0mon
```

Guarda en target-01.cap y .csv.

# Ejemplo práctico de recon

Supongamos que quieres mapear todas las redes en canal 11:

1. Poner tu Alfa en modo monitor:

```
sudo ip link set wlan0 down
sudo iw dev wlan0 set type monitor
sudo ip link set wlan0 up
```

2. Ejecutar airodump-ng en canal 11:

```
sudo airodump-ng --channel 11 wlan0
```

- 3. Analizar el output y elegir un AP con:
  - **PWR** ≥ -70 dBm (señal decente).
  - **#Data** > 5 (clientes activos).
  - ENC = WPA2 (objetivo clásico).

#### Por ejemplo, si ves:

```
BSSID
                   PWR
                        Beacons
                                 #Data
                                       CH
                                            MB
                                                 ENC
                                                       CIPHER
                                                               AUTH
                                                                     ESSID
                                            1733 WPA2
                                                                      Oficina
28:77:77:74:B1:AC
                  -58
                            120
                                     30
                                         11
                                                         CCMP
                                                                 PSK
```

#### Tienes:

- AP "Oficina" en canal 11.
- Señal fuerte, tráfico activo.
- Cifrado WPA2-PSK.

¡Listo! Con eso terminas tu fase de reconocimiento y preparas el terreno para los siguientes ataques (deauth, handshake, etc.).