# **Capítulo 6 - Vetores** multidimensionais

#### Vetores multidimensionais

- O MATLAB suporta vetores de dimensões arbitrárias.
- A terceira dimensão é denominada de página (page em inglês). Dimensões de ordens superiores não possuem nomes específicos.
- Não há limite para o número de dimensões, mas trabalharemos com vetores tridimensionais porque são mais fáceis de visualizar. As idéias são extensivas a vetores de dimensões maiores.
- Considerando as operações elemento a elemento que vimos antes há as seguintes considerações a serem feitas:
  - Aritmética de vetor e escalar permanece inalterada.
  - Aritmética de vetor e vetor permanece inalterada desde que todas as dimensões correspondentes nos operandos tenham o mesmo tamanho.

# Construção

Seguindo a filosofia do MATLAB há várias formas de se construir vetores multidimensionais. Mostraremos estas formas por meio de exemplos:

>> A = z	eros(4	,3,2)
A(:,:,1)	=	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
A(:,:,2)	=	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

- Vetor com 4 linhas, 3 colunas e 2 páginas.
- A exibição é feita por páginas.
- As funções ones, rand funcionam da mesma forma que com vetores bidimensionais, basta acrescentar um parâmetro referente ao número de páginas.

# Construção

Podemos construir um vetor multidimensional partindo de dimensões menores e acresentando novas dimensões conforme os exemplos abaixo.

## Construção - reshape

■ A função *reshape* também pode ser usada para construir vetores *n*-dimensionais. Considere os exemplos a seguir:

```
>> A = zeros(2,3); A(:,:,2) = ones(2,3); A(:,:,3) = 4;
>> B = reshape(A, 2, 9)
% equivalente: B = [A(:,:,1) \ A(:,:,2) \ A(:,:,3)];
>> reshape(B,2,3,3) %equiv.: reshape(B,[2 3 3]);
ans(:,:,1)
ans(:,:,2)
ans(:,:,3)
```

#### Construção - reshape

```
>> A = zeros(2,4); A(:,:,2) = ones(2,4); A(:,:,3) = 4
                         A(:,:,2) =
A(:,:,1) =
          A(:,:,3) =
>> reshape(A,[3 2 4])
ans(:,:,1) = ans(:,:,2) =
ans(:,:,3) =
                     ans(:,:,4) =
```

# Construção - repmat

■ A função *repmat* também pode ser usada como auxiliar para construção de vetores multidimensionais. Exemplo:

```
>> C = ones(2,3);
>> repmat(C,[1 1 3])
ans(:,:,1) =
ans(·,·,2) -

1 1 1

ans(:,:,3) =

1 1 1

1 1
>> repmat(C,1,1,3)
??? Error using ==> repmat
Too many input arguments.
```

## Construção - cat

A função *cat* cria vetores a partir de dimensões menores.

```
>> A=zeros(2); B=ones(2); C=repmat(2,2,2);
>> D = cat(3,A,B,C) % conCATena A,B,C em 3 dim.
D(:,:,1) = D(:,:,2) = D(:,:,3) = 0 0 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
>> D = cat(4,A,B,C) % conCATena A,B,C em 4 dim.
D(:,:,1,1) = D(:,:,1,2) = D(:,:,1,3) =
>> size(D)
ans =
```

■ Note que A, B e C são matrizes bi-dimensionais. No segundo uso do *cat*, o **MATLAB** interpretou que a terceira dimensão deveria ficar unitária.

ightharpoonup squeeze(A): Elimina as dimensões unitárias, isto é, de tamanho um. Exemplo:

```
>> D %relembrando D
D(:,:,1,1) = D(:,:,1,2) = D(:,:,1,3) = 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 2 2
>> size(D)
ans =
>> D = squeeze(D)
D(:,:,1) = D(:,:,2) = D(:,:,3) = 0 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 2 2
>> size(D)
ans =
```

- sub2ind(size(A), i, j, k) : Retorna o índice do elemento A(i, j, k). A ordem de contagem é  $i \rightarrow j \rightarrow k$ .
- [r,c,p]=ind2sub(size(A),ind) : É o inverso da função anterior.

```
>> F = cat(3,2+zeros(2,4),ones(2,4),zeros(2,4))
F(:,:,1) =
F(:,:,2) = 1    1    1    1
F(:,:,3) = 0
>> sub2ind(size(F),1,2,3)
ans = 19
>> [r,c,p]=ind2sub(size(F),19)
                     p = 3
```

■ flidim(A, i): "intercambia elementos ao longo da i-ésima dimensão"

- shiftdim(A, i): Rotaciona as dimensões do vetor A, de acordo com o parâmetro i.
  - Se i for positivo, desloca no sentido anti-horário, i vezes. Por exemplo, suponha que A possua 3 dimensões. Então
    - -shiftdim(A,1) fará com que o elemento A(i,j,k) torne-se o elemento A(j,k,i).
    - -shiftdim(A,2) fará com que o elemento A(i,j,k) torne-se o elemento A(k,i,j).
  - Se i for negativo, cria i novas dimensões unitárias. Assim
    - -shiftdim(A,-1) fará com que o elemento A(i,j,k) torne-se o elemento A(1,i,j,k).

■ permute(A, [ordem]): permuta os elementos de A de acordo com a ordem especificada.

```
>> A = reshape(1:18,2,3,3);
>> permute(A,[2,3,1]) % a(j,k,i) <- a(i,j,k)
ans(:,:,1) =
                    ans(:,:,2) =
    1 7 13
3 9 15
                           2 8 14
4 10 16
                            6 12 18
>> permute(A,[4,1,2,3]) %a(1,i,j,k) <- a(i,j,k)
ans(:,:,1,1) = ans(:,:,2,1) =
ans(:,:,3,1) = ans(:,:,1,2) =
ans(:,:,2,2) = ans(:,:,3,2) =
    9 10
ans(:,:,1,3) = ans(:,:,2,3) =
                        15 16
   13 14
          ans(:,:,3,3) =
                18
                                       Introdução ao MATLAB - p.96/97
```

■ ipermute(B,[ordem]): é usada para desfazer as operações da função permute. Assim, se foi feito

B = permute(A, [ordem]) então A = ipermute(B, [ordem]).

```
>> A = reshape(1:18,2,3,3);
>> permute(A,[2,3,1]) % a(j,k,i) <- a(i,j,k)
                   ans(:,:,2) =
2 8 14
4 10 16
18
>> ipermute(ans,[3,2,1])
                      ans(:,:,2) = 7 	 9
ans(:,:,1) =
                                    11
                           8 10 12
            ans(:,:,3) =
               13 15 17
                          18
                     16
```