Cosa imparerai

Cos'è l'autowire e come utilizzarlo in Spring

paolopreite

Per gestire le dipendenze tra bean, è possibile utilizzare i metadati di configurazione.

In particolare, possiamo utilizzare:

- □ L'elemento property ref="..." /> dove ref conterrà il nome del bean da inizializzare prima del nostro
- □ L'attributo **depends-on** inserito nell'elemento **<bean />** per indicare al container i bean da cui dipende il bean che stiamo definendo

Il container di Spring può anche fare di più: attraverso i metadati di configurazione è possibile anche chiedere al container di definire in automatico le dipendenze tra i bean.

Questo meccanismo si chiama autowire.

Se utilizziamo l'autowire, non abbiamo bisogno di configurare le dipendenze nei metadati di configurazione, ma lasciamo al container l'onere di risolverle per noi.

L'Autowiring in Spring utilizza la Setter Injection o la Constructor Injection.

IMPORTANTE: l'autowiring funziona solo per l'injection di bean, non può essere utilizzato per fare l'injection di tipi primitivi e stringhe.



Facciamo un esempio...

Il bean RubricaService invoca il bean MessaggiService per richiede la lista dei messaggi inviati da un utente.

Se non utilizziamo l'autowire, dobbiamo utilizzare l'elemento *<property ref="..."* /> del bean per definire la dipendenza di *RubricaService* da *MessaggiService*.

```
public class MessaggiService {
    public MessaggiService() {
        super();
    }
    public String getMessaggi(Long idUser) {
        return "Messaggio 1 - Messaggio 2 - ...";
    }
}
```

```
public class RubricaService {
    private MessaggiService messaggiService;

public RubricaService() {
    super();
  }

public String getMessaggi(Long idUser) {
    return messaggiService.getMessaggi(idUser);
  }
}
```

Se utilizziamo l'autowire, invece, non dobbiamo utilizzare l'elemento property ref="..."/> del bean per
definire la dipendenza di RubricaService da MessaggiService.

In questo caso è necessario configurare l'attributo **autowire** (se si utilizzano i metadati XML-based) sul bean *RubricaService*, chiedendo al container di definire in automatico la dipendenza dal bean *MessaggiService*.

```
public class MessaggiService {
    public MessaggiService() {
        super();
    }
    public String getMessaggi(Long idUser) {
        return "Messaggio 1 - Messaggio 2 - ...";
    }
}
```

```
public class RubricaService {
    private MessaggiService messaggiService;

public RubricaService() {
        super();
    }

public String getMessaggi(Long idUser) {
        return messaggiService.getMessaggi(idUser);
    }
}
```

```
<bean id="messaggiService" class="it.test.service.MessaggiService">
</bean>
<bean id="rubricaService" class="it.test.service.RubricaService" autowire=""">
</bean>
```

Quali sono i valori ammessi per l'attributo autowire?

no: è il valore predefinito e indica che non è richiesto l'autowiring. Questo è il caso in cui siamo noi a definire le dipendenze tra i bean mediante l'elemento *<property ref="..."/>*.

□ byName: se specifichiamo questo valore, il container cerca un bean che ha lo stesso nome della proprietà

che deve essere «autowired».

Affinché venga eseguito l'autowire **byName**, è necessario che il bean *RubricaService* abbia una variabile d'istanza con lo stesso nome del bean *MessaggiService* e che sia definito il metodo **set(...)** di questa variabile.

```
public class RubricaService {
    private MessaggiService messaggiService;

public RubricaService() {
    super();
}

public String getMessaggi(Long idUser) {
    return messaggiService.getMessaggi(idUser);
}

public MessaggiService getMessaggiService() {
    return messaggiService;
}

public void setMessaggiService(MessaggiService messaggiService) {
    this.messaggiService = messaggiService;
}
```

Quali sono i valori ammessi per l'attributo autowire?

byType: se specifichiamo questo valore, il container cerca un bean che ha lo stesso tipo della proprietà che deve essere «autowired». Se il container individua più bean dello stesso tipo, viene generata un'eccezione, che indica che non è possibile utilizzare l'autowire byType per quel bean.

```
<bean id="messaggiService" class="it.test.service.MessaggiService">
</bean>
<bean id="rubricaService" class="it.test.service.RubricaService" autowire="byType">
</bean>
```

Affinché venga eseguito l'autowire **byType**, è necessario che esista un bean di tipo *MessaggiService* e che nel bean *RubricaService* sia definito il metodo **set(...)** della variabile d'istanza *messaggiService*.

```
public class RubricaService {
    private MessaggiService messaggiService;

public RubricaService() {
    super();
}

public String getMessaggi(Long idUser) {
    return messaggiService.getMessaggi(idUser);
}

public MessaggiService getMessaggiService() {
    return messaggiService;
}

public void setMessaggiService(MessaggiService messaggiService) {
    this.messaggiService = messaggiService;
}
```

Quali sono i valori ammessi per l'attributo autowire?

RubricaService sia definito un costruttore che abbia tra gli argomenti una variabile di tipo MessaggiService.

constructor: analogo a byType ma si applica agli argomenti del costruttore e non alle variabili di istanza. Se non c'è esattamente un bean del tipo di argomento del costruttore nel contenitore, viene generato un errore irreversibile.

Vantaggi dell'autowiring

- ☐ Richiede meno codice e meno configurazione da parte dello sviluppatore;
- ☐ Può ridurre notevolmente la necessità di inserire variabili di istanza o argomenti nel costruttore;
- □ Riduce il tempo di sviluppo e di evoluzione di un'applicazione poiché, se vengono definite nuove dipendenze, non è necessario specificarle in quanto il container le risolverà in automatico.

Svantaggi e limiti dell'autowiring

- ☐ Nessun controllo da parte del programmatore. Le dipendenze vengono gestite in automatico dal container
- ☐ Le dipendenze esplicite vanno in override sull'autowiring.
- ☐ L'autowire non si può fare su variabili che sono tipi di dato primitivi (int, byte, ...), String, e classi che non siano bean.

È possibile escludere un bean dall'autowiring? Si.

È sufficiente impostare l'attributo autowire-candidate a false sul bean da escludere.

```
<bean id="messaggiService" class="it.test.service.MessaggiService" autowire-candidate="false">
</bean>
<bean id="rubricaService" class="it.test.service.RubricaService" autowire="constructor">
</bean>
```

```
public class RubricaService {
    private MessaggiService messaggiService;

public RubricaService(MessaggiService messaggiService) {
    super();
    this.messaggiService = messaggiService;
}

public String getMessaggi(Long idUser) {
    return messaggiService.getMessaggi(idUser);
}
```

Exception in thread "main" org.springframework.beans.factory.Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type 'it.test.service.MessaggiService' available: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate. Dependency annotations: {}

Affinché il container non generi eccezione, in questo caso devo esplicitare la dipendenza di *RubricaService* dal bean *MessaggiService*.



è meglio usare l'autowire o la specifica esplicita delle dipendenze?

La specifica esplicita delle dipendenze tra i bean offre maggiore controllo e chiarezza per cui è preferibile utilizzarla nel caso di progetti di grosse dimensioni.

In un certo senso, la definizione esplicita delle dipendenze è una sorta di documentazione tecnica che aiuta a capire le relazioni tra gli oggetti dell'applicazione.

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

• Cos'è l'autowire e come utilizzarlo in Spring

