ROUTAGE STATIQUE

INTRODUCTION

Le routage c'est le processus par lequel un élément (courrier, appels téléphoniques, trains, paquets IP, ...) va être acheminé d'un endroit à un autre,

Un élément faisant du routage doit connaître :

La destination,

De quelle source il peut apprendre les chemins d'accès à la destination voulue

Les itinéraires possibles pour atteindre la destination.

Le(s) meilleur(s) itinéraire(s) pour atteindre la destination.

Un moyen d'actualiser les itinéraires.

INTRODUCTION

Un équipement sur un réseau local :

Peut atteindre directement les machines sur le même segment sans routage (ARP),

Ne peut pas atteindre les équipements sur un autre réseau (ou sous -réseau) sans un intermédiaire.

INTRODUCTION

Pour aller d'un réseau A à un réseau B, il faut qu'un protocole de routage ait été mis en place.

Le but du routage est de définir une route ou un chemin à un paquet quand celui-ci arrive sur un routeur.

Le but du routage est donc d'assurer qu'il existe toujours un chemin pour aller d'un réseau à un autre.

Il existe deux modes de routages bien distincts lorsque nous souhaitons aborder la mise en place d'un protocole de routage, il s'agit du **routage statique** et du **routage dynamique**,





TABLE DE ROUT


What is Routing? (cont.)

Dans cette table, on enregistre, les réseaux Distant avec le meilleur chemin.

Par défaut on trouve les réseaux directement connecté au routeur.

Par contre pour avoir des informations concernant Les autres réseaux, nous aurons besoin d'un routage.





Static Route

Uses a route that a network administrator enters into the router manually


Dynamic Route

Uses a route that a network routing protocol adjusts automatically for topology or traffic changes

Routage statique

Dans le routage statique, les administrateurs vont configurer les routeurs un à un au sein du réseau afin d'y saisir les routes à emprunter pour aller sur tel ou tel réseau. Concrètement, un routeur sera un pont entre deux réseaux et le routeur d'après sera un autre pont entre deux autres réseaux.

Le routage statique permet donc de saisir manuellement les routes sur les routeurs et ainsi de choisir lui même le chemin qui lui semble le meilleur pour aller d'un réseau A à un réseau B.



Avantages:

- Économie de bande passante : Étant donné qu'aucune information ne transitent entre les routeurs pour qu'ils se tiennent à jour, la bande passante n'est pas encombrée avec des messages d'information et de routage.
- **Sécurité**: Contrairement aux protocoles de routage dynamique que nous allons voir plus bas, le routage statique ne diffuse pas d'information sur le réseau puisque les informations de routage sont directement saisies de manière définitive dans la configuration par l'administrateur.

Inconvénients:

- La configuration de réseaux de taille importante peut devenir assez longue et complexe, il faut en effet
 connaître l'intégralité de la topologie pour saisir les informations de manière exhaustive et correcte pour que
 les réseaux communiquent entre eux. Cela peut devenir une source d'erreur et de complexité supplémentaire
 quand la taille du réseau grandit.
- A chaque fois que le réseau évolue, il faut que chaque routeur soit au courant de l'évolution par une mise à jour manuelle de la par de l'administrateur qui doit modifier les routes selon l'évolution.

On voit donc que le routage statique peut être intéressant pour de petits réseaux de quelques routeurs n'évoluant pas souvent. En revanche pour des réseaux à forte évolution ou pour les réseaux de grande taille, le routage statique peut devenir complexe et long à maintenir.

CONFIGURATION D'UNE ROUTE STATIQUE

(config)#ip route <network> <mask> {address|interface}[d]

où:

network : est l'adresse du réseau à joindre

mask: est le masque du réseau à joindre

address: est l'adresse du prochain routeur directement connecté pour atteindre le réseau

interface : est l'interface de sortie du routeur pour atteindre le réseau

D: distance administrative optionnelle (1, par défaut)

Static Route Configuration

Router(config)#ip route network [mask] {address | interface} [distance]

Defines a path to an IP destination network or subnet

EXEMPLE


Ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

172.16.2.1 Routeur suivant


Ou bien on passe par l'interface

Mais on doit être directement connecté

Au routeur suivant.



EXEMPLE I:



Configurer les adresses IP pour chaque réseau.

Réseau I: 192.168.1.0/24

Réseau 2:172.16.1.0/24

Le Ping ca marche entre les machine de même réseau mais, une machine de réseau I ne peut pas pinger sur une autre machine Réseau2.

Pour que les deux réseaux puissent communiquer, nous devons configurer le routeur.

Ci-dessous la configuration à mettre dans le routeur.

Char(config)#interface G0/0

Char(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Char(config-if)#no shutdown

Char(config-if)#exit

Char(config)#interface g0/1


Char(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0


Char(config-if)#no shutdown

Char(config-if)#exit

Il ne faut pas oublier de mettre les passerelles dans chaque machine.

EXEMPLE 2 - TP





Nous allons commencer par configurer les interfaces du routeur R1

Interface | Routeur | / G0/0

RI#configure terminal

RI(config)#interface g0/0

RI(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

RI(config-if)#no shutdown

Interface 2 / Routeur RI / G0/I

(config)#Interface g0/I

RI(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

RI(config-if)#no shutdown

RI (config-if)#exit

Nous configurons ensuite les interfaces du routeur R2:

Interface I /Routeur R2 / G0/0

R2#configure terminal

R2(config)#interface g0/0

R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

Interface 2 /Routeur R2 / G0/I

R2(config)#interface g0/I

R2(config-if)#ip address 172.16.1.254 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

Par défaut, le routing est activé sur les routeurs,

La commande pour activer le routing c'est :

R2(config)#ip routing

Si on fait quelques tests nous pouvons observer que:

• Le Ping entre AI et le RI fonctionne.

```
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

• Le Ping entre R1 et R2 fonctionne

```
Rl#ping ip 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

Rl#
```

Le ping entre R2 et B2 fonctionne,

```
Router#ping ip 172.16.1.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/4 ms

Router#
```

Mais nous pouvons voir aussi que le ping entre AI et B2 ne fonctionne pas.

Explications:

- Al remarque que B2 n'est pas dans le même réseau que lui.
- Il envoie donc le ping à sa passerelle (routeur RI),
- le routeur R1 ne connait pas le réseau de PC2 donc il abandonne le paquet.

• Si nous effectuons un ping entre AI et R2, cela ne fonctionne pas non plus.

```
C:\>ping 10.1.1.2

Pinging 10.1.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.
```

Explication

- PCI remarque que R2 n'est pas dans le même réseau que lui.
- Il envoie donc le ping à sa passerelle (routeur R1),
- R1 connait l'adresse de R2 donc il envoie le ping.
- Lorsque R2 reçoit le ping, il souhaiterait répondre mais ne connaissant pas le chemin qui mène à PC1, il abandonne le paquet.

Comment résoudre ces problèmes?

- Il faut expliquer à R1 pour arriver au réseau 172.16.1.0/24 il faut passer passer par R2.
- Et expliquer à R2 que pour joindre le réseau 192.168.1.0/24 il faut passer passer par R1.
- Ca veut dire ajouter des routes statiques.

Les routes à ajouter :

Sur RI:

RI(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2

R1(config) #ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2

Sur R2:

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1

Router(config) #ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1

Refaisons nos ping:

- Le ping entre AI et le RI fonctionne.
- Le ping entre R1 et R2 fonctionne.
- Le ping entre R2 et B1 fonctionne.
- Le ping entre AI et R2 fonctionne.
- Le ping entre AI et BI fonctionne.

DISTANCE

C'est un numéro entre 0-255
Sert à quoi?
Sert à définir la route
Prioritaire, ou cas ou nous
Plusieurs chemin pour joindre
La destination.

Le plus petit c'est le premier.

Pour les routes statiques, La distance par défaut c'est

Static Route Configuration

Router(config)#ip route network [mask] {address | interface} [distance]

Defines a path to an IP destination network or subnet

Si l'ajout est fait en passant le nom de l'interface au lieu de l'adresse ip de next hob,

Distance sera: 0 (connected)

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S 1.1.1.0/24 [1/0] via 3.3.3.1
   3.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    3.3.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    3.3.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    4.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
     4.4.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        4.4.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

S: statique, C=Connected, L=Local,

[1,0] sur les statique route (en choisissons l'adresse ip nexthop)

Le I c'est la distance

Si on choisit une interface au lieu de l'adresse ip [0,0]

Sera considéré comme les « direct connected » distance = 0

Distance : pour « route par défaut » c'est

255 (dernier numéro)

