# WDS

CRÉER UNE IMAGE DE CAPTURE


## Prérequis:

- Un serveur contrôleur de domaine (AD) avec en plus le rôle DHCP.
- Un serveur dédié à WDS avec une partition dédiée au rôle.
- Une machine virtuelle pour le déploiement.
- Il faut également avoir un ISO Windows (dans notre cas nous allons utilisé un Windows 2019 + Windows 10) pour la création des images de démarrage et d'installation.


# CRÉER UNE IMAGE DE CAPTURE


Une image de capture, permet la capture d'un Windows prêt à être réinstaller.


Depuis une image de démarrage, faire un clic droit dessus 1 et cliquer sur Créer une image de capture



Un assistant se lance pour la création de l'image, Nommer changer la description Indiquer l'emplacement et le nom de (.wim) où sera enregistrée et cliquer sur Suivant










L'image de capture est créée, cocher la case Ajouter une image au serveur de déploiement puis


cliquer sur Terminer




L'assistant d'ajout d'image s'ouvre, cliquer sur Suivant 1 à chaque fenêtre.









Patienter pendant l'ajout de l'image




L'image de capture est ajoutée, fermer l'assistant en cliquant sur Terminer




### L'image est ajoutée aux Images de démarrage.



Maintenant il faut aller sur la machine modèle, celle avec toutes les applications nécessaires, Lancer un sysprep (Chemin de la commande : c:\windows\system32\sysprep)



Cocher l'option « généraliser » et pour l'option d'extinction mettre « arrêter système »




Après sysprep redémarrer votre machine, Configurer le bios pour mettre la carte réseau en


premier,

Pour accéder au BIOS ca dépends du system,

Pour Windows 7 c'est F2



N'oubliez pas de appuyer sur exit après enregistrez les changement,



Démarrer la machine, maintenant la machine démarrera depuis le réseau comme premier

#### Choix, il faut appuver sur f12.

```
Network boot from Intel E1000
Copyright (C) 2003-2014 UMware, Inc.
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation

CLIENT MAC ADDR: 00 0C 29 79 18 A9 GUID: 564DB77B-192A-4F90-A8FF-D636387918A9
CLIENT IP: 192.168.1.52 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 192.168.1.10


Downloaded WDSNBP from 192.168.1.10 WIN-0PLHS99PEMD.EXC.local

Press F12 for network service boot
```

Nous allons trouver deux choix, le boot normal utilisé pour déployer un système, et le deuxième que nous avons créer afin de faire une image d'une machine déjà configurée.


Sélection maintenant le deuxième cha

#### CaptureImagesWin12






L'assistant se lancera afin de créer l'image de la machine Cliquer sur suivant,



Il faut faire attention a la lettre prise, la ou on va déposer Répertoire à captur Repertoire Repertoire Repertoire à captur Repertoire Reperto





Mettre un répertoire dans la machine à cliente,
Cocher la case télécharger l'image sur un serveur de sur la case télécharger l'image sur un serveur de sur la case télécharger l'image des services de l'image des services de

Nom du groupe d'images : un groupe dans le WDS




# TRANSFERT EN COURS...






• Une fois le transfert est fini, cliquer sur terminer,




Loading files...
IP: 192.168.1.10, File: \Boot\x64\Images\boot.wim

Créer maintenant une machine vide, démarrer la machine depuis le réseau, et appuyer sur F12,

Cette fois il faut choisir le notaller Windows ons pris pour créer l'image)





Login et mot de passe domaine (admin)




Choisir le système et cliquer sur suivant Puis Suivant (Nous allons choisir l'image que avons

capturer.)







# La machine redémarrera

Le programme d'installation vérifie les performances vidéo