




## Rechnerarchitektur: Übungssatz 11

**Aufgabe 11.1**Gegeben sei das folgende einfache Rechenwerk mit Akkumulator:



- (a) Wie viele Operandenadressen enthält ein typischer arithmetischer Befehl einer solchen Akkumulatorarchitektur?
- (b) Auf die Angabe welcher Adressen kann durch welche Adressierungsmodi verzichtet werden?
- (c) Beschreiben Sie den zeitlichen Ablauf der Ausführung des Befehls ADD [0x200] im Rechenwerk! Der Speicher führt gerade den Speicherzugriff aus, der Speicheroperand liegt auf dem Datenbus. Welche Operation führt die ALU aus?
- (d) Wie sieht im Vergleich dazu der Ablauf für den Befehl LOAD [0x240] aus?
- (e) Wozu verwendet das Steuerwerk die im Rechenwerk gebildeten Flags?
- (f) Welche Datenverarbeitungsbefehle der ALU könnten die Flags selbst weiterverarbeiten?
- (g) Welche Befehlsklassen verändern die Flags üblicherweise nicht?

## Aufgabe 11.2

Gegeben sei eine 8-Bit-Akkumulator-Architektur, die über einen byteweise adressierten Speicher mit 10 Bit Adressraum verfügt. Das Rechnwerk arbeitet im 2er-Komplement und bildet die üblichen Flags. Datenworte, die sich über mehrere Speicherzellen erstrecken, werden in Big Endian abgelegt.

Es sind die folgenden Befehle bekannt:

Mnem.	Maschinencode	Beschreibung Aktualisiert	e Flags
JPf L	00 <f:2>&lt;0:4&gt;</f:2>	Bedingter Sprung bei gesetztem Bedingungsflag.	_
JNf L	01 <f:2>&lt;0:4&gt;</f:2>	Bedingter Sprung bei nicht gesetztem Bedingungsflag.	
JMP L	100000<0.hi:2>,	Unbedingter Sprung.	
	<0.lo:8>		

- Die Assemblermnemoniken verwenden benannte Sprungmarken (Label).
- Die Sprungziele sind PC-relativ und bestimmen sich aus dem im 2er-Komplement vorliegenden, vorzeichenbehafteten Sprungoffset *O* relativ zur Adresse des regulären Folgebefehls.
- Das den Sprung bedingende Flag ist wie folgt kodiert:

Ζ	00	_	Zero	Null als Ergebnis.
C	01	_	Carry	Auslaufender Übertrag.
V	10	_	Overflow	Arithmetischer Überlauf (vorzeichenbehaftet).
S	11	_	Sign	Negatives Ergebnis.

	0 11	0.6	
NOT	1000 0100	$A {\leftarrow} \bar{A}$	Invertiere Akkumulator bitweise. $Z, S$
INC	1000 0110	$A \leftarrow A + 1$	Inkrementiere Akkumulator. $Z, C, V, S$
LD [P]	110000 <p.hi:2>,</p.hi:2>	$A\leftarrow $	Lade Akkumulator mit Speicherwert —
	<p.lo:8></p.lo:8>		an Adresse P.
ST [P]	110001 <p.hi:2>,</p.hi:2>	$<$ P $>\leftarrow$ A	Kopiere Akkumulator an Speicher- —
	<p.lo:8></p.lo:8>		platz mit Adresse P.
ADD [P]	110010 <p.hi:2>,</p.hi:2>	$A\leftarrow A+< P>$	Addiere Speicherwert an Adres- $Z$ , $C$ , $V$ , $S$
	<p.lo:8></p.lo:8>		se P zum Akkumulator.
ADC [P]	110011 <p.hi:2>,</p.hi:2>	$A \leftarrow A + < P > + C$	Addiere Speicherwert und $Z, C, V, S$
	<p.lo:8></p.lo:8>		Carry-Flag zum Akkumulator.

- (a) Wie groß ist der maximal adressierbare Speicherbereich?
- (b) Disassemblieren Sie den Maschinencodebefehl 00<sub>16</sub>! Welche Auswirkungen hat er? Welche alternative Mnemonik bietet sich an?
- (c) Bestimmen Sie die Ergebnisse und die Flags nach der Addition folgender Wertpaare mit Hilfe des ADD-Befehls! Wann sind Ergebnisse in vorzeichenloser oder in vorzeichenbehafteter Interpretation von einer Bereichsüberschreitung betroffen?

i. 
$$27_{16} + 6C_{16}$$
 , iii.  $43_{16} + 84_{16}$  und

ii. 
$$E6_{16} + 1C_{16}$$
 , iv.  $9A_{16} + 66_{16}$  .

- (d) Die 16-Bit-Variablen a und b liegen ab den Adressen 0x200 bzw. 0x202 im Speicher. Schreiben Sie ein Programm, das c=a+b berechnet und das Ergebnis c im Speicher ab Adresse 0x204 ablegt! Geben Sie sowohl die Befehlsmnemoniken als auch den hexadezimalen Maschinencode an und kommentieren Sie die Rechenschritte!
- (e) Wie könnte der Befehl ADC [0x202] durch die anderen simuliert werden, wenn er nicht zur Verfügung stünde?
- (f) Erweitern Sie die Lösung aus (d) so, dass c = |a + b| berechnet wird!