# NTFS - Part 1 (보고서)

□ 날짜 @2024년 2월 11일∴ 사람 ⊙ ohnahee

Chapter 1. 디지털 조사 기초

1.1. 디지털 조사와 증거

1.2. 디지털 범죄 현장 조사 절차

시스템 보존 단계

증거 탐색 단계

사건의 재구성 단계

일반지침

1.3. 데이터 분석

분석 유형

필수데이터/부가데이터

1.4. 툴킷 개요

Chapter 2. 컴퓨터 기초

2.1. 데이터 구성

2진수/10진수/16진수

데이터 크기

스트링과 문자 인코딩

데이터 구조체

플래그 값

2.2. 부팅과정

중앙처리장치와 기계어

부트코드위치

2.3. 하드디스크 기술

하드디스크 위치정보와 내부구조

ATA/IDE \*인터페이스

섹터주소유형

인터페이스 표준

디스크 명령어

하드디스크 패스워드

HPA(Host Protected Area)

DCO (Device Configuration Overlay)

직렬 ATA

BIOS와 직접접근

SCSI 드라이브

커넥터 타입

Chapter 3. 하드디스크 데이터 수집

3.1. 소개

수집 절차

데이터 수집 계층

3.2. 원본 데이터 읽기

직접접근과 BIOS 접근

정적수집과 동적수집

오류 처리

숨겨진 영역 또한 수집

하드웨어 쓰기방지 장치

소프트웨어 쓰기 방지 장치

3.3. 출력 데이터 쓰기

목적지

이미지 파일 형식 이미지 파일 압축 네트워크 기반 수집 무결성해시 3.4. dd를 이용한 실습 입력소스 HPA 출력 목적지 오류처리 암호해시

# Chapter 1. 디지털 조사 기초

# 1.1. 디지털 조사와 증거



책에서 사용하는 정의와 근거

- 디지털 조사
  - 。 사건과 관련된 여러 의문에 대해 가설을 세우고 가설을 검증해 나가는 과정
- 디지털 증거
  - 。 가설을 반박하거나 뒷받침하는 신뢰할 만한 정보를 포함한 디지털 객체
- 증거
  - 。 법률적 관점
  - 분석적 관점 (이 책의 관점)
- 포렌식
  - ㅇ 수사에서 과학이나 기술사용과 관련이 있고 법정에서 채택되는 증거나 사실을 증명하는 것
- 디지털 포렌식 조사
  - 。 디지털 객체를 조사하기 위해 과학과 기술을 사용하는 절차
  - 。 법정에서 사용할 이론을 세우고 검증하는 과정

- 디지털 조사
  - 。 법정 요구 사항이 아닌 기술에만 집중

# 1.2. 디지털 범죄 현장 조사 절차



○ 디지털 범죄 현장 조사의 주요 3단계

## 시스템 보존 단계

- 디지털 범죄 현장 상태를 그대로 유지하는 것
- 덮어써져서 지워지는 증거를 줄이기 위함
  - 。 데이터 보존 기술
    - 쓰기 방지 장치 사용
    - 암호해시계산

### 증거 탐색 단계

- 발견 됐던 지점을 조사하는 것
- 탐색기술 (파일시스템과 파일 내부에서 이루어짐)
  - 。 이름, 이름패턴, 키워드를 통해
  - 마지막 접근시간, 수정시간 같은 임시데이터

#### 사건의 재구성 단계

• 위에서 얻어낸 증거를 통해 사건이 발생함을 판단

### 일반지침

• PICL 에 유의

- 보존 (Preservation)
- 。 격리 (Isolation)
  - 악성프로그램으로부터 격리
- ∘ 상호연관 (Correlation)
  - 독립적인 요인들과 데이터를 상호연관시켜 분석
- 。 로깅 (Logging)
  - 조사와 관련된 행동들을 기록하고 문서화 → 변화나 결론을 내기위해


# 1.3. 데이터 분석



- 1. 디지털 증거를 찾을 수 있는 곳 범위 좁히기
  - 2. 어떤 데이터를 신뢰해야하는지

## 분석 유형

- 디지털 데이터는 설계된 객체
- 디지털 장치 저장시스템은 가변적이고 계층적이다



디지털 데이터 설계의 분석계층

- 물리적 저장 매체 (하드디스크)
  - 볼륨 (분할/결합)
    - 파일시스템: 파일 내용, 데이터 조각, 파일과 연관된 메타데이터들
      - 응용프로그램 계층
      - 운영체제
    - 데이터 베이스 포함
    - 스왑공간 (숨겨진 영역)
- 네트워크 통신장치 분석

## 필수데이터/부가데이터

- \*2, 3부에서 자세히 구분
- 각 계층에 모든 데이터에는 구조체가 존재한다
- 계층에서 핵심적인 목적을 제공하기 위해 모든 구조체가 필요하지 않음
- 파일 시스템 계층은 빈 볼륨을 구성한 후 데이터를 저장하고 읽도록 한다
  - 。 파일내용과 파일명을 서로 연관시키는 것이 필요
    - 파일명, 파일내용, 디스크 위치 필요 → 필수데이터
- 주소를 신뢰한다고 해서 실제 내용이 신뢰되지는 않음

## 1.4. 툴킷 개요



모든 도구는 보존 또는 탐색에 초점이 맞추어져있음

• Encase : 윈도우 기반 가장 보편적

• Forensic Toolkit (FTK): 윈도우 기반

• ProDiscover : 윈도우 기반

• SMART : 리눅스 기반

• The Sleuth Kit / Autopsy : 유닉스기반의 툴 TSK, 그리고 그 결과를 그래픽으로 보여주는 Autopsy

# Chapter 2. 컴퓨터 기초

# 2.1. 데이터 구성



데이터 기본원리, 2진수와 16진수, 데이터 크기, 엔디안 순서와 데이터 구조

→ 데이터가 어떤 형태로 저장되어 있는지 이해

#### 2진수/10진수/16진수

- 2진수
  - 。 컴퓨터가 동작하는 방식
  - 。 0과 1뿐
  - 0또는 1은 비트 / 0과 1이 8개 모이면 바이트

- 10진수
  - 。 10개인 기호들의 연속
  - 각 기호는 한 개의 값을 가짐
- 16진수
  - 。 16개인 기호들의 연속
  - 。 16진수 앞에 0x가 붙음

#### 데이터 크기

- 디지털 데이터를 저장하기 위해서는 저장 장치 위치를 데이터에 할당 해주어야 함
- 데이터가 저장되는 가장 작은 크기는 1바이트 = 256개의 수 표현가능
- 더 큰 수를 저장하기 위해 몇 개의 바이트를 그룹 지음
  - 보통 바이트 그룹의 크기는 2, 4, 8바이트

#### 컴퓨터가 여러 바이트의 값을 구성하는 방법

빅 엔디안	첫 번째 저장 바이트를 최상위 바이트에 둠
리틀 엔디안	첫 번째 저장 바이트를 최하위 바이트에 둠

#### 스트링과 문자 인코딩

- 문자는 1바이트 당 한 문자씩 저장되기 때문에 엔디안이 적용되지 않는다
- 단어나 문장 내 첫 번째 문자는 항상 할당된 첫 번째 바이트에 위치한다
- 한 단어나 문장에 연속된 바이트 = 스트링 (String)
  - 。 0x00인 NULL 기호로 끝난다
- 컴퓨터는 숫자로 이루어져 있기 때문에 각각의 글자를 숫자로 표현해서 집어넣는다
  - 。 아스키코드 : 알파벳을 숫자로 지정해놓은 규칙

제어	문자	공백	문자	구두점		숫자		알파벳			
10진	16진	문자									
0	0x00	NUL	32	0x20	SP	64	0x40	@	96	0x60	× .
1	0x01	SOH	33	0x21	. !	65	0x41	Α	97	0x61	а
2	0x02	STX	34	0x22		66	0x42	В	98	0x62	b
3	0x03	ETX	35	0x23	#	67	0x43	С	99	0x63	С
4	0x04	EOT	36	0x24	\$	68	0x44	D	100	0x64	d
5	0x05	ENQ	37	0x25	%	69	0x45	Е	101	0x65	е
6	0x06	ACK	38	0x26	&	70	0x46	F	102	0x66	f
7	0x07	BEL	39	0x27	-	71	0x47	G	103	0x67	g
8	0x08	BS	40	0x28	(	72	0x48	Н	104	0x68	h
9	0x09	HT	41	0x29	)	73	0x49	- 1	105	0x69	i
10	0x0A	LF	42	0x2A	*	74	0x4A	J	106	0x6A	j
11	0x0B	VT	43	0x2B	+	75	0x4B	K	107	0x6B	k
12	0x0C	FF	44	0x2C	,	76	0x4C	L	108	0x6C	- 1
13	0x0D	CR	45	0x2D	1	77	0x4D	М	109	0x6D	m
14	0x0E	SO	46	0x2E		78	0x4E	N	110	0x6E	n
15	0x0F	SI	47	0x2F	/	79	0x4F	0	111	0x6F	0
16	0x10	DLE	48	0x30	0	80	0x50	Р	112	0x70	р
17	0x11	DC1	49	0x31	1	81	0x51	Q	113	0x71	q
18	0x12	DC2	50	0x32	2	82	0x52	R	114	0x72	r
19	0x13	DC3	51	0x33	3	83	0x53	S	115	0x73	S
20	0x14	DC4	52	0x34	4	84	0x54	T	116	0x74	t
21	0x15	NAK	53	0x35	5	85	0x55	U	117	0x75	u
22	0x16	SYN	54	0x36	6	86	0x56	V	118	0x76	V
23	0x17	ETB	55	0x37	7	87	0x57	W	119	0x77	W
24	0x18	CAN	56	0x38	8	88	0x58	Χ	120	0x78	Х
25	0x19	EM	57	0x39	9	89	0x59	Υ	121	0x79	у
26	0x1A	SUB	58	0x3A		90	0x5A	Z	122	0x7A	Z
27	0x1B	ESC	59	0x3B	;	91	0x5B	[	123	0x7B	{
28	0x1C	FS	60	0x3C	٧	92	0x5C	₩	124	0x7C	
29	0x1D	GS	61	0x3D	=	93	0x5D	]	125	0x7D	}
30	0x1E	RS	62	0x3E	>	94	0x5E	۸	126	0x7E	~
31	0x1F	US	63	0x3F	?	95	0x5F	_	127	0x7F	DEL

• 아스키방식 말고도 다른 방식들이 있다

。 유니코드 : 저장해야될 기호가 1바이트보다 더 클때 사용

○ 유니코드 문자를 저장하는 세 가지 방식

■ UTF-32 : 각 문자를 4바이트 단위로 표시

■ UTF-16: 가장 많이 사용된 문자를 2바이트, 나머지를 4바이트

■ UFT-8: 한 문자의 저장을 위해 1, 2, 4 바이트 사용

#### 데이터 구조체

- 데이터 구조체는 데이터가 어떻게 설계되어있는지 설명하는 템플릿, 지도 같은역할
- 데이터를 보내야 하는 편지라고 생각한다면 목적지를 알아야함
  - 0-1 (2바이트) : 번지
  - 。 2-32 (30바이트) : 거리 (아스키값)
  - EX) 1번지 Main St 에 가야하는 편지 (데이터) 가 있다고 하자

저장 공간 바이트에서

- 1) 0-1사이에 번지수 1을
- 2) 2-9바이트에는 Main St 를 각 문자의 아스키 값이 무엇인지를 확인해서 해당 위치에 쓴다
- 3) 나머지 바이트들은 0으로 설정 (필수X)
- 데이터 구조체의 바이트 위치는 할당한 저장 위치에서 상대적이다
- 번지 수의 바이트들의 순서는 컴퓨터의 엔디안 순서에 따라 다르다
- 저장장치에서 데이터를 읽을 경우는 데이터 구조체 시작위치를 확인한 후 참조한다 EX) 이전 예에서 썼던 데이터 확인 시

00000000 : 0100 4d61 696e 2053 742e 0000 0000 0000 ...MainSt......

00000032:1900 536f 7574 5374 2e00 0000 0000 0000 ...South St....

- 1) 저장 장치에서 데이터 구조체가 어디에서 시작하는지 확인
- 2) 이전에 확인한 데이터 구조 템플릿을 적용
- 3) 왼쪽 열은 10진수로 나타낸 바이트 오프셋

8개의 중간열들은 16진수 값을 갖는 데이터의 16개 바이트

마지막 열은 데이터인 ASCII ( '.' 은 아스키로 표현할 수 없는 값)

- 4) 각 번지수는 32바이트
- 0-1 (2바이트) 번호
- 2-31 (30바이트) 거리

### 플래그 값

- 일부 데이터를 1이나 0으로 표현해 그것들의 존재여부를 확인
- → 1비트만 필요한 곳에 8비트(바이트) 를 할당하기 때문에 공간 낭비이긴 함
- 플래그 보는 법
  - 。 플래그 공간에 0x61저장되어있을 때
  - o 0x61 = 0110 0001
  - 。 이때 최하위 비트가 1이면 참으로 본다
    - → 2진수로 변환 후 제일 마지막 비트를 보면 됨

## 2.2. 부팅과정



- 1. 컴퓨터 동작을 위한 필수데이터
  - 2. 필수데이터를 가져오기 위한 명령어인 부트코드
  - 3. 부팅과정
  - 4. 부트코드 위치

## 중앙처리장치와 기계어

- CPU (Center Processing Unis, 중앙처리장치)
  - 。 컴퓨터의 핵심
  - 。 명령어의 입력 필요
  - 。 메모리에서 명령어를 가져오는 역할 수행
- 디스크에서 기계어 (명령어)
  - 。 각 기계어 명령어의 길이는 일정 수 바이트
  - 。 첫번째 몇 바이트 → opcode : 명령어 유형

EX) opcode0xB400 = Mov AH 00

즉 AH 래지스터로 Mov (이동) 하라는 의미

#### 부트코드위치

- 부트코드 : CPU의 명령어들을 입력하는 장치
- 대부분 시스템들은 모든 하드웨어를 깨워서 실행한 후 운영체제 또는 다른 소프트웨어 실행
- 부트코드는 모든 볼륨과 파일 시스템의 특정 영역에 저장되어 있음
  - 。 모든 볼륨에서 필요로 하지는 않음
- 1) 전원을 키면 CPU 는 ROM과 같은 메모리 내 특정 위치로 부터 명령어를 읽어옴
- 2) 그 명령어들은 시스템 하드웨어를 조사하고 설정함
- 3) CPU는 추가의 부트코드가 있는 장치를 찾음
- 4) 장치를 찾으면 부트코드 실행
- 5) 부트코드는 특정 운영체제의 위치를 찾고 적재함
- 윈도우 부팅 절차
  - 1) 전원 ON
  - 2) CPU는 BIOS 로 부터 명령어를 읽어들임
  - 3) 하드디스크, 드라이브, 다른 하드웨어의 위치를 알아냄
  - 4) BIOS는 설정된 순서대로 하드웨어를 검사해서 첫번째 섹터확인
  - 5) 첫번째 섹터의 부트코드를 CPU가 처리하여 운도우 운영체제가 위치한 부팅 가능한 파티션의 위치를 알아냄
  - \*디스크부트코드가 사라지면 BIOS 는 부팅가능 장치를 찾을 수 없어 오류 발생

## 2.3. 하드디스크 기술




- ) 1. 하드 디스크 기초
  - 2. 디스크 접근 방법
  - 3. 쓰기 방지
  - 4. 숨겨진 데이터 위치

## 하드디스크 위치정보와 내부구조

- 플래터 : 데이터가 쓰이는 곳
  - 위, 아래로 코팅이 되어있으며 플래터를 읽기위한 헤더가 위, 아래로 존재
- 플래터가 회전하고 헤더가 데이터를 읽는 구조

## **Structure Of Hard Disk**




- 트랙 : 링 한개
  - 。 트랙 제일 바깥부터 0번
- 섹터 : 트랙을 동일한 크기 (512바이트) 로 나눈 한 부분
  - 。 하드디스크 주소가 할당되는 가장 작은 단위
  - 。 1번부터 시작

- 실린더 : 트랙의 주소 지정을 위해
  - 실린더 0 = 플래터 위, 아래의 트랙 0
- CHS: 특정 데이터가 들어있는 위치를 보기위해
  - ∘ C (실린더 주소), H(앞, 뒤 헤더 번호), S(섹터 주소) 를 이용

#### ATA/IDE \*인터페이스

\*인터페이스 : 서로 다른 두개의 시스템과 장치 사이에서 정보나 신호를 주고 받는 경우 접점이나 경계면

- 하드디스크에만 적용되는 인터페이스
- IDE(Integrated Disk Electronics) : 디스크 전자장치
- → IDE 디스크가 사용하는 인터페이스가 ATA



### 섹터주소유형

- 디스크에 데이터를 읽고 쓰기위해 섹터에 주소를 지정하는 방식
  - 。 실제 주소 (물리주소) 이다
- CHS 방법
  - 。 실린더, 헤더, 섹터로 주소를 지정
  - ATA와 ATA와 통신을 위한 BIOS는 다음과 같이 비트를 할당함
    - ATA:16비트(C),4비트(H),8비트(S)
    - BIOS: 10비트(C), 8비트(H), 6비트(S)
    - $\rightarrow$  서로 주소 표현을 위해 할당해주는 비트수가 달라서 최대 504MB만 인식 저장용량이 커진 지금은 사용하지 않음
- LBA 방법
  - 。 시작하는 숫자 (0부터) 로 논리적으로 위치를 알아냄
  - CHS 방식을 LBA 방식으로 계산 가능

#### 인터페이스 표준

- 지역과 회사마다 다르게 쓰이던 인터페이스 용어 정리
- ATA-1
- ATA-3
- ATA/ATAPI-4
- ATA/ATAPI-6
- ATA/ATAPI-7
- SATA
- → 밑으로 갈수록 최근

### 디스크 명령어

- 명령어는 어떤 방식으로 전달되는가
  - 1) 컨트롤러에는 래지스터가 존재한다 이 래지스터에 데이터를 적어줌
  - 2) 명령 래지스터에 명령을 작성하면
  - 3) 이떄 명령 래지스터가 하드디스크로 처리 하드디스크는 명령래지스터에 쓰기 전까지 아무것도 못함

#### 하드디스크 패스워드

- 디스크 읽을 시 패스워드 해제 필수
- ATA-3 에서 BIOS 나 소프트웨어가 설정할 수 있는 보안 기능 소개
- 하드디스크 패스워드 종류
  - 。 마스터 패스워드
    - 보안업체, 회사에서 설정한 패스워드
  - 。 사용자 패스워드
    - 일반 사용자들이 하드디스크를 보호할 수 있는 방법
- 하드디스크 패스워드 방식
  - 。 High-Security : 사용자, 마스터 패스워드로 모두 잠금해제 가능
  - Maximum-Security : 사용자 패스워드로 잠금 해제 가능하고 마스터 패스워드로 해제 시 내용이 모두 지워짐

#### **HPA(Host Protected Area)**

- 디스크를 저장할 수 있는 디스크의 특별한 영역
- 일반 사용자는 볼 수 없음
- ATA 명령으로 설정 가능
- 기본값은 0으로 설정된 경우가 많음
- HPA 확인 방법
  - ∘ READ\_NATIVE\_MAX\_ADDRESS : 물리적 주소의 최대값을 반환
  - 。 IDENTIFY\_DEV\_ICE : 사용자가 접근가능한 섹터 수를 반환
  - 위가 20GB 밑이 19GB 즉, 20-1 = 1GB 가 HPA
- HPA 공간 설정

• SET\_MAX\_ADDRESS

#### **DCO (Device Configuration Overlay)**

- HPA 와 마찬가지로 데이터 숨김영역
- DEVICE\_CONFIGURATION\_IDENTIFY 명령으로 전체 기능과 크기 보기 가능
- **DEVICE\_CONFIGURATION\_SET**: DCO 만들기
- DEVICE\_CONFIGURATION\_RESET : DCO 삭제

#### 직렬 ATA

- 기존 병렬로 이루어지던 케이블의 속도 문제와 유연성을 해결하기 위하여 ATA-7에서 직렬 ATA 개발
- 더 많은 비트 전송

#### BIOS와 직접접근

\*어떻게 소프트웨어가 하드디스크에 연결?

- 컨트롤러의 BIOS 접근
  - 。 소프트웨어와 하드 디스크 컨트롤러 사이의 통신필요
- 컨트롤러의 BIOS 접근
  - 。 직접접근은 빠르지만 소프트웨어가 하드웨어에 알아야할 부분들이 많이 존재

#### **BIOS**

- 컴퓨터 시작시 사용
- 현재 설치된 디스크들의 세부사항 결정
- 운영체제나 소프트웨어 서비스를 제공할 때 사용되는 인터럽트 테이블 적재


#### SCSI 드라이브

- Smaill Computer System Interface 약자
- SCSI 타입과 ATA의 차이
  - 。 ATA는 오직 40, 44핀
  - 。 SCSI 는 다양한 모양과 종류가 있음
    - 가장 큰 차이점은 SCSI는 컨트롤러가 없음
    - SCSI는 ATA디스크 처럼 크기제한이 없다

항상 32비트와 64비트 LBA 주소를 사용하기 때문

#### 커넥터 타입

# **External SCSI Connectors**



# Chapter 3. 하드디스크 데이터 수집



하드디스크 저장장치의 데이터 분석을 다룸하드디스크 데이터 수집 방법 이론 (시스템 보전 단계)리눅스 dd 도구를 이용한 실습

## 3.1. 소개



하드디스크 복사본 만들기

#### 수집 절차

- 수집 : 원본 디스크 저장 장치에 있는 데이터를 복사해서 복사본을 만드는 과정
- 512 바이트부터(최소 수집단위) 바이트 단위로 복사가 이루어짐
- 데이터 묶음을 Chunk 라고 부름

#### 데이터 수집 계층

- \*챕터 1 데이터 계층 참고 / 데이터 수집은 어떤 계층 단위로?
- 각 계층(5가지) 에서 하는 데이터 수집은 데이터 손실 우려로 증거가 있는 가장 아래 디스크 계층에서 데이터를 수집해 야함
- 디스크 수준 데이터 수집 → 대부분의 경우
  - o 각 파티션 내의 모든 섹터의 복사본을 얻게됨
  - 。 지워진 파일 복구 가능
  - 파티션에 할당되지 않은 섹터들은 복사가 불가능
- 백업 유틸리티 사용
  - 파일을 기준으로 복사
  - 지워진 파일은 복구 불가능
  - 。 파일시스템과 숨겨진 데이터를 찾을 수 없음
  - 백업만 가능한 데이터가 존재할 때 백업 유틸리티를 이용해서 수집
  - 누가 시스템에 접근했는지 증거를 제공
- IDS(침입탐지시스템) 에는 공격과 관련된 로그가 존재

- 이떄 IDS가 해킹당하지 않았다면 로그를 이용한 분석을 위해서는 백업 유틸리티 이용
- IDS도 해킹 당했다면 모든 데이터의 분석 (디스크 수준) 이 필요

## 3.2. 원본 데이터 읽기



- 1. 디스크 읽는 방법
  - 2. 복사본에 쓰는 것과 관련된 사항
  - 3. 데이터 접근 방법
  - 4. 오류 처리방법
  - 5. 분석 대상 드라이브에 데이터를 쓰지 않는 방법

#### 직접접근과 BIOS 접근

- BIOS 접근이 상대적으로 쉬워보이나 실제 수집에서는 직접접근
  - 。 BIOS의 부정확성 때문에

#### 정적수집과 동적수집

- 정적 수집 : 운영체제가 정적상태에서 도움 없이 복사
- 동적 수집 : 운영체제가 동적상태에서 도움으로 복사
  - 。 공격자가 운영체제를 변조했을 가능성
  - 수집하는 동안 잘못된 데이터를 제공하도록 하는 악성 소프트웨어가 존재할 수 있음
- 수집 시 동적 수집은 가급적 피한다
- 도스 플로피 또는 리눅스 CD를 이용해 부팅
  - 플로피나 CD는 특정 데이터를 수정하거나 드라이브를 마운트 할 수 없도록 설정되어 있기 때문에

#### 오류 처리

- 드라이브 전체가 오류
- 몇개의 섹터가 손상
- 불량 섹터의 주소에 0을 씀


## 숨겨진 영역 또한 수집

- HPA → 대다수 분석 도구가 이 영역을 탐지
- DCO → 제거시에는 문서화 작업 필요

#### 하드웨어 쓰기방지 장치

\*명령자체를 차단하는 방식





- 수집 과정자체는 원본 파일을 건드리는 것이르모 원본이 변경될 가능성이 있다
- 하드웨어 쓰기방지 장치는 컴퓨터와 저장장치 사이에 놓는 장치

• 쓰기 방지 장치는 ATA, SCSI, Firewire, USB, Serial ATA 같은 많은 저장 인터페이스를 지원함

#### 소프트웨어 쓰기 방지 장치

#### Software Write Block

Software Write Block Specs

mttps://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/computer-forensics-tool-testing-program-cftt/cftt-technical/software

- 대부분의 디지털 포렌식 도구들은 도스기반
- 디스크에 접근하기 위해 INT13h 사용
- BIOS 서비스 코드가 위치한 인터럽트 테이블을 수정해서 동작
  - 。 인터럽트 테이블
    - BIOS가 제공하는 모든 서비스의 엔트리 존재
    - 각 엔트리는 서비스 코드의 위치를 알려주는 주소를 포함
- 인터럽트 테이블을 수정하여 작동
- → 소프트웨어는 BIOS 를 우회해서 쓰기 데이터를 컨트롤러에 쓸 수 있고 BIOS는 컨트롤러에 직접 접근해서 디스크에 데이터를 쓰기 떄문에 하드웨어쓰기방지장치만큼 효율적이지 않음

# 3.3. 출력 데이터 쓰기



원본디스크에서 데이터를 읽은 후 보관이 필요

#### 목적지

- 데이터를 저장하는 방식
- 방법 2가지

- 。 직접: CD나 디스크에 복사와 복제
  - 원본 섹터 위치와 복사본 섹터 위치가 일치
  - 복사 전에 디스크를 0으로 초기화 하지 않으면 위치에 혼란이 생김
- 。 파일 : 파일로 복사 → 이미징
  - 위치가 실제 이미지와 다르기 때문에 자동으로 마운트 불가

#### 이미지 파일 형식

\*파일로 저장되는 이미지 형식

- 미가공 이미지
  - 。 원본 장치 데이터 만을 포함하기 때문에 원본과 비교가 쉬움
- 내장 이미지
  - 원본 장치에 데이터를 포함하고 추가로 해시, 날짜, 시간 같은 부수적인 데이터 포함

#### 이미지 파일 압축

- 이미지 생성시 압축옵션이 존재하면 저장공간을 늘릴 수 있다
- 압축된 이미지 분석시 압축해제 필요
  - 장점: 이미지 파일을 작은크기의 형태로 수집 가능
  - 단점: 압축 형식을 지원하는 도구 수 한정

#### 네트워크 기반 수집

- 네트워크를 이용해 원격의 컴퓨터에 이미지 파일 생성 가능
- 이 경우 데이터를 원본 디스크에서 읽어 네트워크를 통해 목적지 호스트에 전송한 후 파일에 쓴다
- 분석 대상 디스크에 접근이 불가능 하거나, 올바른 데이터가 없거나, 분석 대상 디스크를 위한 인터페이스를 얻을 수 없는 경우 사용

#### 무결성해시

- 일부 수집 도구들은 수집시 해시를 계산하고 일부는 별도의 장치가 필요함
- 내장 데이터, 미가공+외부(메타데이터) 형식으로 저장
- 해시 자체가 보안 기능을 제공하는 것이라기보다 값으로 비교하며 무결성을 확인하는 것
- 원본과 이미지의 해시도구는 다른것을 사용하는 것이 좋음

## 3.4. dd를 이용한 실습

- dd 도구
  - 。 명령줄 기반
  - 。 한 파일에서 데이터 묶음을 복사해서 다른 곳에 쓰기를 함으로써 수집
  - 。 입력되는 데이터의 타입이 어떤지 신경쓰지 않고 오로지 파일의 형태로만 인식
- if=: 읽을 디스크 이미지를 넣는 플래그
- of=: 저장될 출력파일
- bs=: byte size로서 블록의 크기
- skip: 읽기전에 건너뛸 블록개수(블록크기는 bs에 따름)
- count : 입력에서 출력으로 복사할 블록의 개수

EX) 원본의 크기가 1024바이트인 데이터(file1.dat)를 512byte 단위로 복사한다고 가정

### #dd if=file1.dat of=file2.dat bs=512

2+0 records in

2+0 records out

2+0에서 2는 두(1024/512=2) 개의 블록을 의미한다. 뒤에 0은 다채우지 못한 블록을 의미

EX2) 원본의 크기가 1500인 블록을 똑같이 옮긴 결과

2+1 records in

2+1 records out

#### 입력소스

- 리눅스는 각 저장장치와 파티션을 위한 장치가 따로 존재
- 윈도우는 디스크를 참조할 수 있는 '\\.\' 를 사용해야 한다.
- 기본 블록 크기는 512byte 인데 'bs='를 통해 최대 1GB바이트까지 설정이 가능하다. (2kb~8kb 추천)
- 리눅스는 BIOS를 거치지않고 바로 하드웨어에 접근하기 때문에 쓰기방지를 위해서는 **하드웨어 쓰기 방지를 사용해야** 한다

#### **HPA**

- 파일단위복사는 HPA 영역을 알아낼 수 없음
- dd도구 역시 파일단위로 수집
- HPA영역을 알아내기 위해서는 다양한 방법이 존재한다.
  - 1) dmseg로그로 존재확인하기
  - 。 크기제한에 걸리거나 다른 응용프로그램이 로그를 덮어버리는 문제가 발생가능

#### 2) Hdparm 도구 사용

- 。 하드디스크의 세부사항을 볼 수 있음
- o hdparm -i 를 이용하면 섹터 전체수를 알아낼 수 있다
  - 이 값과 제조사에서 제공하는 섹터수를 비교하면 HPA영역을 알아낼 수 있다

#### 3) The Sleuth kit의 diskstat 도구 사용

○ 최대 원본 주소(Maximum native address)와 최대 사용자 주소를 알아낼 수있다 (이 둘의 차이가 HPA영역)

위의 방법들로 HPA영역의 존재를 알아내면 **'setmax'**와 같은 도구로 최대 주소를 재설정할 수 있다. (setmax --max XXXXXXXX /dev/hdb)

\* 하지만 이렇게 재설정하기 전 HPA 시작위치를 기록해두고 다른 디스크로 미리 테스트 필요

#### 출력 목적지

• dd의 출력은 새로운 파일이나 새로운 저장장치 중 하나이다.

두가지 출력방법

여기서 of=를 지정하지 않으면 화면에 출력한다. -> 해시값계산, ASCII문자열 추출, 네트워크전송에 유용

#### ex1) #dd if=/dev/hda bs=2k | md5sum

• > 화면에 MD5 해시값을 보여준다.

ex2) netcat, cryptcat을 이용해서 원격에 있는 서버로 전송

# nc -I -p 7000 > disk.dd //7000번 포트로 들어오는 값 disk.dd에 저장

# dd if=/dev/hda bs=2k nc -w 3 10.0.0.1 7000 //목적 아이피의 7000번 포트로 출력(전송)

### 오류처리

- dd가 파일을 읽는 동안 오류가 발생하면 기본적으로는 복사를 멈춤
  - ∘ 'conv=noerror' 플래그 설정시 dd는 오류보고를 하고 하던 일을 계속 진행
- 불량 데이터 블록을 건너뛴다 (잘못된 크기, 잘못된 주소를 가질 수 있다)
- 이미지 주소를 관리하기 위해서는 sync플래그를 사용
- 블록크기의 데이터 묶음을 쓰도록 하고 다 못채울 경우 나머지를 0으로 표시한다. 또한 오류도 0으로 처리

#dd if=/dev/hda of=hda.dd bs=2k conv=noerror, sync

#### 암호해시

\*보통 dd를 사용하면서 해시를 얻으려면 'md5sum'과 같은 명령어를 추가로 사용해야했음

• 복사되는 데이터의 해시를 계산하는 dd버전이 개발 됨

1. **dcfldd** : MD5 가능

2. **dccidd** : MD5, SHA-1, SHA-256 등 같이 계산할 수 있다

# dcfldd if=/dev/hda of=/mnt/hda.dd bs=2k hashwindow=1M hashlog=/mnt/hda.hashes

(hashwindow= 해시 계산 크기(여기서는 매 1M바이트마다 해시 계산))