## 1、什么是进程(Process)和线程(Thread)?有何区别?

进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。线程是进程的一个实体,是CPU调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位。线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序计数器,一组寄存器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源。一个线程可以创建和撤销另一个线程,同一个进程中的多个线程之间可以并发执行。

进程与应用程序的区别在于应用程序作为一个静态文件存储在计算机系统的硬盘等存储空间中, 而进程则是处于动态条件下由操作系统维护的系统资源管理实体。

## 2、Windows下的内存是如何管理的?

Windows提供了3种方法来进行内存管理:虚拟内存,最适合用来管理大型对象或者结构数组;内存映射文件,最适合用来管理大型数据流(通常来自文件)以及在单个计算机上运行多个进程之间共享数据;内存堆栈,最适合用来管理大量的小对象。

Windows操纵内存可以分两个层面: 物理内存和虚拟内存。

其中物理内存由系统管理,不允许应用程序直接访问,应用程序可见的只有一个2G地址空间,而内存分配是通过堆进行的。对于每个进程都有自己的默认堆,当一个堆创建后,就通过虚拟内存操作保留了相应大小的地址块(不占有实际的内存,系统消耗很小)。当在堆上分配一块内存时,系统在堆的地址表里找到一个空闲块(如果找不到,且堆创建属性是可扩充的,则扩充堆大小),为这个空闲块所包含的所有内存页提交物理对象(在物理内存上或硬盘的交换文件上),这时就可以访问这部分地址。提交时,系统将对所有进程的内存统一调配,如果物理内存不够,系统试图把一部分进程暂时不访问的页放入交换文件,以腾出部分物理内存。释放内存时,只在堆中将所在的页解除提交(相应的物理对象被解除),继续保留地址空间。

如果要知道某个地址是否被占用/可不可以访问,只要查询此地址的虚拟内存状态即可。如果是 提交,则可以访问。如果仅仅保留,或没保留,则产生一个软件异常。此外,有些内存页可以设置 各种属性。如果是只读,向内存写也会产生软件异常。

- 3、Windows消息调度机制是?
- A) 指令队列; B) 指令堆栈; C) 消息队列; D) 消息堆栈

答案: C

处理消息队列的顺序。首先Windows绝对不是按队列先进先出的次序来处理的,而是有一定优先级的。优先级通过消息队列的状态标志来实现的。首先,最高优先级的是别的线程发过来的消息(通过sendmessage);其次,处理登记消息队列消息;再次处理QS\_QUIT标志,处理虚拟输入队列,处理wm\_paint;最后是wm\_timer。

4、描述实时系统的基本特性

在特定时间内完成特定的任务,实时性与可靠性。

所谓"实时<mark>操作系统</mark>",实际上是指操作系统<u>工作</u>时,其各种资源可以根据需要随时进行动态分配。由于各种资源可以进行动态分配,因此,其处理事务的能力较强、速度较快。

5、中断和轮询的特点

对I/O设备的程序轮询的方式,是早期的计算机系统对I/O设备的一种管理方式。它定时对各种设备轮流询问一遍有无处理要求。轮流询问之后,有要求的,则加以处理。在处理I/O设备的要求之后,处理机返回继续工作。尽管轮询需要时间,但轮询要比I/O设备的速度要快得多,所以一般不会发生不能及时处理的问题。当然,再快的处理机,能处理的输入输出设备的数量也是有一定限度的。而且,程序轮询毕竟占据了CPU相当一部分处理时间,因此,程序轮询是一种效率较低的方式,在现代计算机系统中已很少应用。

程序中断通常简称中断,是指CPU在正常运行程序的过程中,由于预先安排或发生了各种随机的内部或外部事件,使CPU中断正在运行的程序,而转到为响应的服务程序去处理。

轮询——效率低,等待时间很长,CPU利用率不高。

中断——容易遗漏一些问题, CPU利用率高。

6、什么是临界区?如何解决冲突?

每个进程中访问临界资源的那段程序称为临界区,每次只准许一个进程进入临界区,进入后不允许其他进程进入。

- (1) 如果有若干进程要求进入空闲的临界区,一次仅允许一个进程进入;
- (2) 任何时候,处于临界区内的进程不可多于一个。如已有进程进入自己的临界区,则其它所有试图进入临界区的进程必须等待;
  - (3) 进入临界区的进程要在有限时间内退出,以便其它进程能及时进入自己的临界区;
  - (4) 如果进程不能进入自己的临界区,则应让出CPU,避免进程出现"忙等"现象。
  - 7、说说分段和分页

页是信息的物理单位,分页是为实现离散分配方式,以消减内存的外零头,提高内存的利用率; 或者说,分页仅仅是由于系统管理的需要,而不是用户的需要。

段是信息的逻辑单位,它含有一组其意义相对完整的信息。分段的目的是为了能更好的满足用户的需要。

页的大小固定且由系统确定,把逻辑地址划分为页号和页内地址两部分,是由机器硬件实现的, 因而一个系统只能有一种大小的页面。段的长度却不固定,决定于用户所编写的程序,通常由编辑 程序在对源程序进行编辑时,根据信息的性质来划分。

分页的作业地址空间是一维的,即单一的线性空间,程序员只须利用一个记忆符,即可表示一地址。分段的作业地址空间是二维的,程序员在标识一个地址时,既需给出段名,又需给出段内地址。

8、说出你所知道的保持进程同步的方法?

进程间同步的主要方法有原子操作、信号量机制、自旋锁、管程、会合、分布式系统等

9、Linux中常用到的命令

显示文件目录命令Is 如Is

改变当前目录命令cd 如cd /home 建立子目录mkdir 如mkdir xiong

删除子目录命令rmdir 如rmdir /mnt/cdrom

删除文件命令rm 如rm /ucdos.bat 文件复制命令cp 如cp /ucdos /fox 获取帮助信息命令man 如man ls

显示文件的内容less 如less mwm.lx

重定向与管道type 如type readme>>direct,将文件readme的内容追加到文direct中

10、Linux文件属性有哪些? (共十位)

-rw-r--r--那个是权限符号,总共是-----这几个位。

第一个短横处是文件类型识别符:-表示普通文件;c表示字符设备(character);b表示块设备(block);d表示目录(directory);l表示链接文件(link);后面第一个三个连续的短横是用户权限位(User),第二个三个连续短横是组权限位(Group),第三个三个连续短横是其他权限位(Other)。每个权限位有三个权限,r(读权限),w(写权限),x(执行权限)。如果每个权限位都有权限存在,那么满权限的情况就是:-rwxrwxrwx;权限为空的情况就是-------。

权限的设定可以用chmod命令,其格式位: chmod ugoa+/-/=rwx filename/directory。例如: 一个文件aaa具有完全空的权限- --- ---。

chmod u+rw aaa (给用户权限位设置读写权限, 其权限表示为: - rw- --- ---)

chmod g+r aaa (给组设置权限为可读, 其权限表示为: - --- r-- ---)

chmod ugo+rw aaa(给用户,组,其它用户或组设置权限为读写,权限表示为: - rw- rw- rw-) 如果aaa具有满权限- rwx rwx rwx。

chmod u-x aaa(去掉用户可执行权限,权限表示为:- rw- rwx rwx)如果要给aaa赋予制定权限- rwx r-x r-x,命令为:

chmod u=rwx, Go=rx aaa

11、makefile文件的作用是什么?

一个工程中的源文件不计其数,其按类型、功能、模块分别放在若干个目录中。makefile定义了一系列的规则来指定哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,甚至于进行更复杂的功能操作。因为makefile就像一个Shell脚本一样,其中也可以执行操作系统的命令。makefile带来的好处就是——"自动化编译"。一旦写好,只需要一个make命令,整个工程完全自动编译,极大地提高了软件开发的效率。make是一个命令工具,是一个解释makefile中指令的命令工具。一般来说,大多数的IDE都有这个命令,比如:Delphi的make,Visual C++的nmake,Linux下GNU的make。可见,makefile都成为了一种在工程方面的编译方法。

12、简术OSI的物理层Layer1,链路层Layer2,网络层Layer3的任务。

网络层:通过路由选择算法,为报文或分组通过通信子网选择最适当的路径。

链路层:通过各种控制协议,将有差错的物理信道变为无差错的、能可靠传输数据帧的数据链路。物理层:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,实现比特流的透明传输。

13、什么是中断?中断时CPU做什么工作?

中断是指在计算机执行期间,系统内发生任何非寻常的或非预期的急需处理事件,使得CPU暂时中断当前正在执行的程序而转去执行相应的事件处理程序。待处理完毕后又返回原来被中断处继续执行或调度新的进程执行的过程。

14、你知道操作系统的内容分为几块吗?什么叫做虚拟内存?他和主存的关系如何?内存管理属于操作系统的内容吗?

操作系统的主要组成部分: 进程和线程的管理,存储管理,设备管理,文件管理。虚拟内存是一些系统页文件,存放在磁盘上,每个系统页文件大小为4K,物理内存也被分页,每个页大小也为4K,这样虚拟页文件和物理内存页就可以对应,实际上虚拟内存就是用于物理内存的临时存放的磁盘空间。页文件就是内存页,物理内存中每页叫物理页,磁盘上的页文件叫虚拟页,物理页+虚拟页就是系统所有使用的页文件的总和。

15、线程是否具有相同的堆栈? dll是否有独立的堆栈?

每个线程有自己的堆栈。

dll是否有独立的堆栈?这个问题不好回答,或者说这个问题本身是否有问题。因为dll中的代码是被某些线程所执行,只有线程拥有堆栈。如果dll中的代码是exe中的线程所调用,那么这个时候是不是说这个dll没有独立的堆栈?如果dll中的代码是由dll自己创建的线程所执行,那么是不是说dll有独立的堆栈?

以上讲的是堆栈,如果对于堆来说,每个dll有自己的堆,所以如果是从dll中动态分配的内存,最好是从dll中删除;如果你从dll中分配内存,然后在exe中,或者另外一个dll中删除,很有可能导致程序崩溃。

16、什么是缓冲区溢出?有什么危害?其原因是什么?

缓冲区溢出是指当计算机向缓冲区内填充数据时超过了缓冲区本身的容量,溢出的数据覆盖在 合法数据上。

危害:在当前网络与分布式系统安全中,被广泛利用的50%以上都是缓冲区溢出,其中最著名的例子是1988年利用fingerd漏洞的蠕虫。而缓冲区溢出中,最为危险的是堆栈溢出,因为入侵者可以利用堆栈溢出,在函数返回时改变返回程序的地址,让其跳转到任意地址,带来的危害一种是程序崩溃导致拒绝服务,另外一种就是跳转并且执行一段恶意代码,比如得到shell,然后为所欲为。通过往程序的缓冲区写超出其长度的内容,造成缓冲区的溢出,从而破坏程序的堆栈,使程序转而执行其它指令,以达到攻击的目的。

造成缓冲区溢出的主原因是程序中没有仔细检查用户输入的参数。

17、什么是死锁? 其条件是什么? 怎样避免死锁?

死锁的概念:在两个或多个并发进程中,如果每个进程持有某种资源而又都等待别的进程释放它或它们现在保持着的资源,在未改变这种状态之前都不能向前推进,称这一组进程产生了死锁。 通俗地讲,就是两个或多个进程被无限期地阻塞、相互等待的一种状态。

死锁产生的原因主要是:? 系统资源不足;? 进程推进顺序非法。

产生死锁的必要条件:

- (1) 互斥(mutualexclusion),一个资源每次只能被一个进程使用;
- (2) 不可抢占(nopreemption),进程已获得的资源,在未使用完之前,不能强行剥夺;
- (3) 占有并等待(hold andwait),一个进程因请求资源而阻塞时,对已获得的资源保持不放;
  - (4) 环形等待(circularwait),若干进程之间形成一种首尾相接的循环等待资源关系。

这四个条件是死锁的必要条件,只要系统发生死锁,这些条件必然成立,而只要上述条件之一 不满足,就不会发生死锁。

死锁的解除与预防:理解了死锁的原因,尤其是产生死锁的四个必要条件,就可以最大可能地避免、预防和解除死锁。所以,在系统设计、进程调度等方面注意如何不让这四个必要条件成立,如何确定资源的合理分配算法,避免进程永久占据系统资源。此外,也要防止进程在处于等待状态的情况下占用资源。因此,对资源的分配要给予合理的规划。

死锁的处理策略: 鸵鸟策略、预防策略、避免策略、检测与恢复策略。

## 1、程序和讲程

进程由两个部分组成: 1) 操作系统用来管理进程的内核对象。内核对象也是系统用来存放关于进程的统计信息的地方。2) 地址空间。它包含所有可执行模块或DLL模块的代码和数据。它还包含动态内存分配的空间。如线程堆栈和堆分配空间。

定义

使用系统运行资源情况

程序

计算机指令的集合,它以文件的形式存储在磁盘上。程序是<mark>静态实体</mark>(passive Entity),在多道程 序系统中,它是不能独立运行的,更不能与其他程序并发执行。

不使用【程序不能申请系统资源,不能被系统调度,也不能作为独立运行的单位,因此,它不占用 系统的运行资源】。

进程

通常被定义为一个正在运行的程序的实例,是一个程序在其自身的地址空间中的一次执行活动。 定义:进程是<mark>进程实体</mark>(包括:程序段、相关的数据段、进程控制块PCB)的运行过程,是系统进 行资源分配和调度的一个独立单位。

使用【进程是资源申请、调度和独立运行的单位,因此,它使用系统中的运行资源。】

# 2、进程与线程

如果说操作系统引入进程的目的是为了提高程序并发执行,以提高资源利用率和系统吞吐量。 那么操作系统中引入线程的目的,则是为了减少进程并发执行过程中所付出的时空开销,使操作系 统能很好的并发执行。

进程process定义了一个执行环境,包括它自己私有的地址空间、一个句柄表,以及一个安全环境;线程则是一个控制流,有他自己的调用栈call stack,记录了它的执行历史。

线程由两个部分组成: 1) 线程的内核对象,操作系统用它来对线程实施管理。内核对象也是系统用来存放线程统计信息的地方。2) 线程堆栈,它用于维护线程在执行代码时需要的所有参数和局部变量。当创建线程时,系统创建一个线程内核对象。该线程内核对象不是线程本身,而是操作系统用来管理线程的较小的数据结构。可以将线程内核对象视为由关于线程的统计信息组成的一个小型数据结构。

进程与线程的比较如下:

比较

进程

线程

活泼性

不活泼 (只是线程的容器)

活泼

地址空间

系统赋予的独立的虚拟地址空间(对于32位进程来说,这个地址空间是4GB)

在进程的地址空间执行代码。线程只有一个内核对象和一个堆栈,保留的记录很少,因此所需要的内存也很少。因为线程需要的开销比进程少

调度

仅是资源分配的基本单位

独立调度、分派的基本单位

并发性

仅进程间并发(传统OS)

进程间、线程间并发

拥有资源

资源拥有的基本单位

基本上不拥有资源

系统开销

创建、撤销、切换开销大

仅保存少量寄存器内容, 开销小。

3、讲程同步

进程同步的主要任务:是对多个相关进程在执行次序上进行协调,以使并发执行的诸进程之间能有效地共享资源和相互合作,从而使程序的执行具有可再现性。

同步机制遵循的原则:

- (1) 空闲让讲;
- (2) 忙则等待(保证对临界区的互斥访问);
- (3) 有限等待(有限代表有限的时间,避免死等);
- (4) 让权等待,(当进程不能进入自己的临界区时,应该释放处理机,以免陷入忙等状态)。 4、进程间的通信是如何实现的?

进程通信,是指进程之间的信息交换(信息量少则一个状态或数值,多者则是成千上万个字节)。因此,对于用信号量进行的进程间的互斥和同步,由于其所交换的信息量少而被归结为低级通信。

所谓高级进程通信指:用户可以利用操作系统所提供的一组通信命令传送大量数据的一种通信 方式。操作系统隐藏了进程通信的实现细节。或者说,通信过程对用户是透明的。

高级通信机制可归结为三大类:

- (1) 共享存储器系统(存储器中划分的共享存储区);实际操作中对应的是"剪贴板"(剪贴板实际上是系统维护管理的一块内存区域)的通信方式,比如举例如下: word进程按下ctrl+c,在ppt 进程按下ctrl+v,即完成了word进程和ppt进程之间的通信,复制时将数据放入到剪贴板,粘贴时从剪贴板中取出数据,然后显示在ppt窗口上。
- (2) 消息传递系统(进程间的数据交换以消息(message)为单位,当今最流行的微内核操作系统中,微内核与服务器之间的通信,无一例外地都采用了消息传递机制。应用举例:邮槽

(MailSlot) 是基于广播通信体系设计出来的,它采用无连接的不可靠的数据传输。邮槽是一种单向通信机制,创建邮槽的服务器进程读取数据,打开邮槽的客户机进程写入数据。

(3) 管道通信系统(管道即:连接读写进程以实现他们之间通信的共享文件(pipe文件,类似先进先出的队列,由一个进程写,另一进程读))。实际操作中,管道分为:匿名管道、命名管道。匿名管道是一个未命名的、单向管道,通过父进程和一个子进程之间传输数据。匿名管道只能实现本地机器上两个进程之间的通信,而不能实现跨网络的通信。命名管道不仅可以在本机上实现两个进程间的通信,还可以跨网络实现两个进程间的通信。

同一机器两个进程间通信

跨网络通信

剪贴板Clipboard

可以

不可以

匿名管道Pipe

可以

不可以

命名管道(点对点单一通信,数据量可较大)Namedpipe

可以

可以

邮槽(一对多,数据量较小,424字节以下)Mailslot

可以

可以

5、线程同步

根据用户模式及内核模式下的同步方式的不同,分类及对比如下:

内核对象/

非内核对象

含义

缺点

适用

关键代码段(临界区) Critical Section

非内核对象,工作在用户方式下,为用户模式对象

从程序代码的角度来控制线程的并发性

1.因为在等待进入关键代码段时无法设定超时值,所以其很容易进入死锁状态。2.不能跨进程使用。 单个进程中线程间的同步(同步速度快)

事件对象Event

内核对象

所有内核对象中最基本的。

速度较慢(相比用户模式实现线程同步)

多个进程间的各个线程间实现同步

互斥对象Mutex

内核对象

代表对一个资源的独占式访问

信号量

Semaphore

内核对象

使用计数器来控制程序对一个共享资源的访问

由于进程同步产生了一系列经典的同步问题"生产者-消费者"问题,"哲学家进餐"问题,"读者-写者"问题。

## 常见的操作系统使用的文件系统整理

文件系统是操作系统用于明确磁盘或分区上的文件的方法和数据结构;即在磁盘上组织文件的方法。也指用于存储文件的磁盘或分区,或文件系统种类。操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构称为文件管理系统,简称文件系统。文件系统由三部分组成:与文件管理有关软件、被管理文件以及实施文件管理所需数据结构。从系统角度来看,文件系统是对文件存储器空间进行组织和分配,负责文件存储并对存入的文件进行保护和检索的系统。具体地说,它负责为用户建立文件,存入、读出、修改、转储文件,控制文件的存取,当用户不再使用时撤销文件等。

#### [FAT]

常PC机使用的文件系统是FAT16。像基于MS-DOS,Win 95等系统都采用了FAT16文件系统。在Win 9X下,FAT16支持的分区最大为2GB。我们知道计算机将信息保存在硬盘上称为"簇"的区域内。使用的簇越小,保存信息的效率就越高。在FAT16的情况下,分区越大簇就相应的要大,存储效率就越低,势必造成存储空间的浪费。并且随着计算机硬件和应用的不断提高,FAT16文件系统已不能很好地适应系统的要求。在这种情况下,推出了增强的文件系统FAT32。同FAT16相比,FAT32主要具有以下特点:

- 1、同FAT16相比FAT32最大的优点是可以支持的磁盘大小达到32G,但是不能支持小于512MB的分区。
- \*基于FAT32的Win 2000可以支持分区最大为32GB;而基于 FAT16的Win 2000支持的分区最大为4GB。
- 2、由于采用了更小的簇,FAT32文件系统可以更有效率地保存信息。如两个分区大小都为2GB,一个分区采用了FAT16文件系统,另一个分区采用了FAT32文件系统。采用FAT16的分区的簇大小为32KB,而FAT32分区的簇只有4KB的大小。这样FAT32就比FAT16的存储效率要高很多,通常情况下可以提高15%。
- 3、FAT32文件系统可以重新定位根目录和使用FAT的备份副本。另外FAT32分区的启动记录被包含在一个含有关键数据的结构中,减少了计算机系统崩溃的可能性。

#### [NTFS]:

NTFS文件系统是一个基于安全性的文件系统,是Windows NT所采用的独特的文件系统结构,它是建立在保护文件和目录数据基础上,同时照顾节省存储资源、减少磁盘占用量的一种先进的文件系统。使用非常广泛的Windows NT 4.0采用的就是NTFS 4.0文件系统,相信它所带来的强大的系统安全性一定给广大用户留下了深刻的印象。Win 2000采用了更新版本的NTFS文件系统?? NTFS 5.0,它的推出使得用户不但可以像Win 9X那样方便快捷地操作和管理计算机,同时也可享受到 NTFS所带来的系统安全性。

NTFS 5.0的特点主要体现在以下几个方面:

- 1、NTFS可以支持的分区(如果采用动态磁盘则称为卷)大小可以达到2TB。而Win 2000中的FAT32支持分区的大小最大为32GB。
- 2、NTFS是一个可恢复的文件系统。在NTFS分区上用户很少需要运行磁盘修复程序。NTFS通过使用标准的事物处理日志和恢复技术来保证分区的一致性。发生系统失败事件时,NTFS使用日志文件和检查点信息自动恢复文件系统的一致性。
- 3、NTFS支持对分区、文件夹和文件的压缩。任何基于Windows的应用程序对NTFS分区上的压缩文件进行读写时不需要事先由其他程序进行解压缩,当对文件进行读取时,文件将自动进行解压缩;文件关闭或保存时会自动对文件进行压缩。
- 4、NTFS采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。在Win 2000的FAT32文件系统的情况下,分区大小在2GB~8GB时簇的大小为4KB;分区大小在8GB~16GB时簇的大小为8KB;分区

大小在16GB~32GB时,簇的大小则达到了16KB。而Win 2000的NTFS文件系统,当分区的大小在2GB以下时,簇的大小都比相应的FAT32簇小;当分区的大小在2GB以上时(2GB~2TB),簇的大小都为4KB。相比之下,NTFS可以比FAT32更有效地管理磁盘空间,最大限度地避免了磁盘空间的浪费。

- 5、在NTFS分区上,可以为共享资源、文件夹以及文件设置访问许可权限。许可的设置包括两方面的内容:一是允许哪些组或用户对文件夹、文件和共享资源进行访问;二是获得访问许可的组或用户可以进行什么级别的访问。访问许可权限的设置不但适用于本地计算机的用户,同样也应用于通过网络的共享文件夹对文件进行访问的网络用户。与FAT32文件系统下对文件夹或文件进行访问相比,安全性要高得多。另外,在采用NTFS格式的Win 2000中,应用审核策略可以对文件夹、文件以及活动目录对象进行审核,审核结果记录在安全日志中,通过安全日志就可以查看哪些组或用户对文件夹、文件或活动目录对象进行了什么级别的操作,从而发现系统可能面临的非法访问,通过采取相应的措施,将这种安全隐患减到最低。这些在FAT32文件系统下,是不能实现的。
- 6、在Win 2000的NTFS文件系统下可以进行磁盘配额管理。磁盘配额就是管理员可以为用户所能使用的磁盘空间进行配额限制,每一用户只能使用最大配额范围内的磁盘空间。设置磁盘配额后,可以对每一个用户的磁盘使用情况进行跟踪和控制,通过监测可以标识出超过配额报警阈值和配额限制的用户,从而采取相应的措施。磁盘配额管理功能的提供,使得管理员可以方便合理地为用户分配存储资源,避免由于磁盘空间使用的失控可能造成的系统崩溃,提高了系统的安全性。
  - 7、NTFS使用一个"变更"日志来跟踪记录文件所发生的变更。

#### [Ext2]

Ext2是 GNU/Linux 系统中标准的文件系统,其特点为存取文件的性能极好,对于中小型的文件更显示出优势,这主要得利于其簇快取层的优良设计。

其单一文件大小与文件系统本身的容量上限与文件系统本身的簇大小有关,在一般常见的 x86 电脑系统中,簇最大为 4KB,则单一文件大小上限为 2048GB,而文件系统的容量上限为 16384GB。

但由于目前核心 2.4 所能使用的单一分割区最大只有 2048GB,实际上能使用的文件系统容量 最多也只有 2048GB。

至于Ext3文件系统,它属于一种日志文件系统,是对ext2系统的扩展。它兼容ext2,并且从ext2 转换成ext3并不复杂。

#### [Ext3]:

Ext3是一种日志式文件系统,是对ext2系统的扩展,它兼容ext2。日志式文件系统的优越性在于:由于文件系统都有快取层参与运作,如不使用时必须将文件系统卸下,以便将快取层的资料写回磁盘中。因此每当系统要关机时,必须将其所有的文件系统全部shutdown后才能进行关机。

如果在文件系统尚未shutdown前就关机(如停电)时,下次重开机后会造成文件系统的资料不一致,故这时必须做文件系统的重整工作,将不一致与错误的地方修复。然而,此一重整的工作是相当耗时的,特别是容量大的文件系统,而且也不能百分之百保证所有的资料都不会流失。

为了克服此问题,使用所谓'日志式文件系统 (Journal File System)'。此类文件系统最大的特色是,它会将整个磁盘的写入动作完整记录在磁盘的某个区域上,以便有需要时可以回溯追踪。

由于资料的写入动作包含许多的细节,像是改变文件标头资料、搜寻磁盘可写入空间、一个个写入资料区段等等,每一个细节进行到一半若被中断,就会造成文件系统的不一致,因而需要重整。

然而,在日志式文件系统中,由于详细纪录了每个细节,故当在某个过程中被中断时,系统可以根据这些记录直接回溯并重整被中断的部分,而不必花时间去检查其他的部分,故重整的工作速度相当快,几乎不需要花时间。

## 【Ext4】:

Linux kernel 自 2.6.28 开始正式支持新的文件系统 Ext4。Ext4 是 Ext3 的改进版,修改了 Ext3 中部分重要的数据结构,而不仅仅像 Ext3 对 Ext2 那样,只是增加了一个日志功能而已。Ext4 可以提供更佳的性能和可靠性,还有更为丰富的功能:

- 1、与 Ext3 兼容。执行若干条命令,就能从 Ext3 在线迁移到 Ext4,而无须重新格式化磁盘或 重新安装系统。原有 Ext3 数据结构照样保留,Ext4 作用于新数据,当然,整个文件系统因此也就 获得了 Ext4 所支持的更大容量。
- 2、更大的文件系统和更大的文件。较之 Ext3 目前所支持的最大 16TB 文件系统和最大 2TB 文件, Ext4 分别支持 1EB(1, 048, 576TB, 1EB=1024PB, 1PB=1024TB)的文件系统, 以及 16TB 的文件。
  - 3、无限数量的子目录。Ext3 目前只支持 32,000 个子目录,而 Ext4 支持无限数量的子目录。
- 4、Extents。Ext3 采用间接块映射,当操作大文件时,效率极其低下。比如一个 100MB 大小的文件,在 Ext3 中要建立 25,600 个数据块(每个数据块大小为 4KB)的映射表。而 Ext4 引入了现代文件系统中流行的 extents 概念,每个 extent 为一组连续的数据块,上述文件则表示为"该文件数据保存在接下来的 25,600 个数据块中",提高了不少效率。
- 5、多块分配。当写入数据到 Ext3 文件系统中时,Ext3 的数据块分配器每次只能分配一个 4KB 的块,写一个 100MB 文件就要调用 25,600 次数据块分配器,而 Ext4 的多块分配器"multiblock allocator"(mballoc) 支持一次调用分配多个数据块。
- 6、延迟分配。Ext3 的数据块分配策略是尽快分配,而 Ext4 和其它现代文件操作系统的策略是尽可能地延迟分配,直到文件在 cache 中写完才开始分配数据块并写入磁盘,这样就能优化整个文件的数据块分配,与前两种特性搭配起来可以显著提升性能。
- 7、快速 fsck。以前执行 fsck 第一步就会很慢,因为它要检查所有的 inode,现在 Ext4 给每个组的 inode 表中都添加了一份未使用 inode 的列表,今后 fsck Ext4 文件系统就可以跳过它们而只去检查那些在用的 inode 了。
- 8、日志校验。日志是最常用的部分,也极易导致磁盘硬件故障,而从损坏的日志中恢复数据会导致更多的数据损坏。Ext4 的日志校验功能可以很方便地判断日志数据是否损坏,而且它将 Ext3 的两阶段日志机制合并成一个阶段,在增加安全性的同时提高了性能。
- 9、"无日志"(No Journaling)模式。日志总归有一些开销,Ext4 允许关闭日志,以便某些有特殊需求的用户可以借此提升性能。
- 10、在线碎片整理。尽管延迟分配、多块分配和 extents 能有效减少文件系统碎片,但碎片还是不可避免会产生。Ext4 支持在线碎片整理,并将提供 e4defrag 工具进行个别文件或整个文件系统的碎片整理。
- 11、inode 相关特性。Ext4 支持更大的 inode,较之 Ext3 默认的 inode 大小 128 字节,Ext4 为了在 inode 中容纳更多的扩展属性(如纳秒时间戳或 inode 版本),默认 inode 大小为 256 字节。Ext4 还支持快速扩展属性(fast extended attributes)和 inode 保留(inodes reservation)。
- 12、持久预分配(Persistent preallocation)。P2P 软件为了保证下载文件有足够的空间存放,常常会预先创建一个与所下载文件大小相同的空文件,以免未来的数小时或数天之内磁盘空间不足导致下载失败。Ext4 在文件系统层面实现了持久预分配并提供相应的 API(libc 中的 posix\_fallocate()),比应用软件自己实现更有效率。
- 13、默认启用 barrier。磁盘上配有内部缓存,以便重新调整批量数据的写操作顺序,优化写入性能,因此文件系统必须在日志数据写入磁盘之后才能写 commit 记录,若 commit 记录写入在先,而日志有可能损坏,那么就会影响数据完整性。Ext4 默认启用 barrier,只有当 barrier 之前的数据全部写入磁盘,才能写 barrier 之后的数据。(可通过 "mount -o barrier=0" 命令禁用该特性。)

**(ZFS)**:

ZFS源自于Sun Microsystems为Solaris操作系统开发的文件系统。ZFS是一个具有高存储容量、文件系统与卷管理概念整合、崭新的磁盘逻辑结构的轻量级文件系统,同时也是一个便捷的存储池管理系统。ZFS是一个使用CDDL协议条款授权的开源项目。

## 【HFS】:

# 1、HFS文件系统概念

分层文件系统(Hierarchical File System, HFS)是一种由苹果电脑开发,并使用在Mac OS上的文件系统。最初被设计用于软盘和硬盘,同时也可以在在只读媒体如CD-ROM上见到。

# 2、HFS文件系统开发过程

HFS首次出现在1985年9月17日,作为Macintosh电脑上新的文件系统。它取代只用于早期Mac型号所使用的平面文件系统Macintosh File System(MFS)。因为Macintosh电脑所产生的数据,比其它通常的文件系统,如DOS使用的FAT或原始Unix文件系统所允许存储的数据更多。苹果电脑开发了一种新式更适用的文件系统,而不是采用现有的规格。例如,HFS允许文件名最多有31个字符的长度,支持metadata和双分支(每个文件的数据和资源支分开存储)文件。

尽管HFS象其它大多数文件系统一样被视为专有的格式,因为只有它为大多数最新的操作系统 提供了很好的通用解决方法以存取HFS格式磁盘。

在1998年,苹果电脑发布了HFS Plus,其改善了HFS对磁盘空间的地址定位效率低下,并加入了其它的改进。当前版本的Mac OS仍旧支持HFS,但从Mac OS X开始HFS卷不能作为启动用。

#### 3、构成方式


分层文件系统把一个卷分为许多512字节的"逻辑块"。这些逻辑块被编组为"分配块",这些分配块可以根据卷的尺寸包含一个或多个逻辑块。HFS对地址分配块使用16位数值,分配块的最高限制数量是65536。

组成一个HFS卷需要下面的五个结构:

- 1)卷的逻辑块0和1是启动块,它包含了系统启动信息。例如,启动时载入的系统名称和壳(通常是Finder)文件。
  - 2) 逻辑块2包含主目录块(Master Directory Block,简称MDB)。
  - 3)逻辑块3是卷位图(Volume Bitmap)的启动块,它追踪分配块使用状态。
  - 4) 总目录文件(Catalog File)是一个包含所有文件的记录和储存在卷中目录的B\*-tree。
- 5)扩展溢出文件(Extent Overflow File)是当最初总目录文件中三个扩展占用后,另外一个包含额外扩展记录的分配块对应信息的B\*-tree。


## 内核怎样管理你的内存

在分析了进程的虚拟地址布局,我们转向内核以及他管理用户内存的机制。下图是gonzo的例子:



<u>Linux</u>进程在内核中是由task\_struct进程描述符实现的,task\_struct的mm字段指向内存描述符mm\_struct,他是进程的一个内存执行摘要。如上图所示,mm\_struct存储了内存各个段的开始和结束地址、进程所使用的内存页面数(rss代表常驻集合大小)、使用的虚拟地址空间总数等等。在内存描述符中我们也可以找到两个用于管理进程内层的字段:虚拟内存集合和页表。Gonzo的内存区域如下图:

---- vm\_end: first address outside virtual memory area
→ vm\_start: first address within virtual memory area



每个虚拟内存区域(VMA)是一个虚拟地址空间上连续的区域;这些区域不会彼此覆盖。 Vm\_area\_struct结构描述了一个内存区域,包括他的开始和技术地址、flags字段指定了他的行为和 访问权限,vm\_file字段指定了该区域映射的实际文件。一个没有映射文件的VMA成为匿名的。除了 内存映射段以外,上面的每个内存段(堆、栈等等)相当于一个单独的VMA。这不是必须的,尽管 在x86机器上通常是这样。VMA不会关心他在哪个段里面。

一个进程的所有VMA以两种方式存储在他的内存描述符中,一种是以链表的方式存放在mmap字段,以开始虚拟地址进行了排序,另一种是以红黑树的方式存放,mm\_rb字段为这颗红黑树的根。红黑树可以让内核根据给定的虚拟地址快速地找到内存区域。当我们读取文件/proc/pid\_of\_process/maps,内核仅仅是通过进程VMA的链接同时打印出每一个。

## 一、操作系统引论

#### 操作系统目标

1:方面性, 2:有效性, 3:可扩展性, 4:开放性

#### 操作系统基本特性

1: 并发、2: 共享、3: 虚拟、4: 异步

# 描述多道批处理、分时、实时操作系统的特点各是什么?

**批处理操作系统**: 多道性、无序性、调度性,系统利用率高、吞吐量大、平均周转时间长、但无交互能力。

**分时操作系统**:有多路性、独立性、及时性和交互性。有较好的人机交互的特性,并且可以实现 共享主机

**实时系统**:有多路性、独立性、及时性、交互性和**可靠性**。实际上是指操作系统工作时,其各种资源可以根据需要随时进行动态分配。由于各种资源可以进行动态分配,因此,其处理事务的能力较强、速度较快。

总结: 从可靠性: 实时系统更强, 从交互性: 分时系统更强

## 二、进程的描述与控制


## 程序并发执行的特征

- **1: 间断性**:程序在并发执行的时候,因为是共享资源,以及完成同一项任务而相互合作,致使在这些并发执行的程序之间形成了相互制约的关系,导致程序执行呈现:执行--暂停--执行
- **2: 失去封闭性**: 当系统中有多个并发执行的程序时,各个资源是他们所共享的,这些资源的状态也由这些程序所改变,所以摸一个程序的运行环境会受到其他程序的影响。
- 3: 不可再生性


# 进程的特征与三种基本状态

- 1、特征:
  - 1: 动态性, 2: 并发性, 3: 独立性, 4: 异步性。
- 2、状态:
  - 1: 就绪状态, 2: 执行状态, 3: 阻塞状态
- 3、三种基本状态转换:

处于就绪状态的进程,在调度程序为之分配了处理机之后便开始执行, 就绪 -> 执行 正在执行的进程如果因为分配他的时间片已经用完,而被剥夺处理剂, 执行 -> 就绪 如果因为某种原因致使当前的进程执行受阻,使之不能执行。 执行 -> 阻塞



# 4、创建状态和终止状态图



## 进程控制块PCB的作用

- 1: 作为独立运行基本单位的标志
- 2: 能实现间断性运行方式
- 3: 提供进程通信管理所需要的信息
- 4: 提供进程调度所需要的信息

## 线程与进程的区别联系

# 1、定义:

**进程**:进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。(包括程序段,相关数据段,和进程控制块PCB)

**线程**:线程是进程的一个实体,是CPU调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位。线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序计数器,一组寄存器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源.

**2**、关系:一个线程可以创建和撤销另一个线程;同一个进程中的多个线程之间可以并发执行.相对进程而言,线程是一个更加接近于执行体的概念,它可以与同进程中的其他线程共享数据,但拥有自己的栈空间,拥有独立的执行序列。

**3**、区别:主要差别在于它们是不同的操作系统资源管理方式。进程有独立的地址空间,一个进程崩溃后,在保护模式下不会对其它进程产生影响,而线程只是一个进程中的不同执行路径。线程有自己的堆栈和局部变量,但线程之间没有单独的地址空间,一个线程死掉就等于整个进程死掉,所以多进程的程序要比多线程的程序健壮,但在进程切换时,耗费资源较大,效率要差一些。但对于一些要求同时进行并且又要共享某些变量的并发操作,只能用线程,不能用进程。

**4.优缺点**:线程和进程在使用上各有优缺点:线程执行开销小,但不利于资源的管理和保护;而进程正相反。同时,线程适合于在SMP机器上运行,而进程则可以跨机器迁移。

## 进程间的通信是如何实现的?

**早期的属于低级通信**:原因:1:效率低,生产者每次只能向缓冲池投放一个信息2:通信对用户不透明,隐藏了通信的具体细节。**现在发展为高级通信**:用户可以利用操作系统所提供的一组通信命令传送大量数据。操作系统隐藏了进程通信的实现细节。或者说,通信过程对用户是透明的。高级通信机制:

- 1: 共享存储器系统(存储器中划分的共享存储区)
  - 实际操作中对应的是"剪贴板"(剪贴板实际上是系统维护管理的一块内存区域)的通信方式。
- 2: 消息传递系统(进程间的数据交换以消息(message)为单位)
  - 当今最流行的微内核操作系统中, 微内核与服务器之间的通信, 都采用 了消息传递机制。
- 3: 管道通信系统(连接读写进程实现他们之间通信的共享文件(pipe文件,类似先进先出的队列,由一个进程写,另一进程读))

管道分为匿名管道、命名管道。匿名管道是未命名的、单向管道,通过父进程和一个子进程之间传输数据。匿名管道只能实现本地机器上两个进程之间的通信,不能实现跨网络的通信。命名管道不仅可以在本机上实现两个进程间的通信,还可以跨网络实现进程间的通信。4:客户机-服务器系统

包括: 套接字(socket), 远程过程调用和远程方法调用。

## 什么是临界区?如何解决冲突?

每个进程中访问临界资源的那段程序称为临界区,每次只准许一个进程进入临界区,进入后不允许其他进程进入。

- 1: 如果有若干进程要求进入空闲的临界区,一次仅允许一个进程进入;
- 2: 任何时候,处于临界区内的进程不可多于一个。如已有进程进入自己的临界区,则其它所有 试图进入临界区的进程必须等待;
  - 3: 进入临界区的进程要在有限时间内退出,以便其它进程能及时进入自己的临界区;
  - 4: 如果进程不能进入自己的临界区,则应让出CPU,避免进程出现"忙等"现象。

#### 进程同步原则

进程同步的主要任务:是对多个相关进程在执行次序上进行协调,以使并发执行的诸进程之间 能有效地共享资源和相互合作,从而使程序的执行具有可再现性。同步机制遵循的原则:

- 1:空闲让进;
- 2: 忙则等待(保证对临界区的互斥访问);
- 3:有限等待(有限代表有限的时间、避免死等);
- 4: 让权等待, (当进程不能进入自己的临界区时, 应该释放处理机, 以免陷入忙等状态)。

#### 进程同步

由于进程同步产生了一系列经典的同步问题"生产者-消费者"问题,"哲学家进餐"问题,"读者-写者"问题。

## 程序和进程的区别

**程序**: 计算机指令的集合,它以文件的形式存储在磁盘上。程序是静态实体(passive Entity),在多道程序系统中,它是不能独立运行的,更不能与其他程序并发执行。

使用系统资源情况:不使用(程序不能申请系统资源,不能被系统调度,也不能作为独立运行的单位,它不占用系统的运行资源)。

**进程:** 进程是进程实体(包括:程序段、相关的数据段、进程控制块PCB)的运行过程,是一个程序在其自身的地址空间中的一次执行活动。是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。使用系统资源情况:使用(进程是资源申请、调度和独立运行的单位,因此,它使用系统中的运行资源)

## 三、处理机调度与死锁

# 处理机调度的层次:

1: 高级调度

主要用于多道批处理系统中,又称长作业调度,调度队像是作业,根据某种算法决定将后备队列中的哪几个作业调入内存。

2: 低级调度

操作系统中最基本的一种调度方式(频率最高),在多道批处理、分时和时实三中类型的OS中都存在,又称为短作业调度。

3: 中级调度

又称为内存调度,目的是为了提高内存的利用率和系统的吞吐率,

## 作业调度的算法:

1: 先来先服务算法(FSFS)

最简单的调度算法,既可用于作业调度也可用于进程调度,系统按照作业到达的先后顺序进 行调度,或者是优先考虑在系统中等待时间最长的作业

2: 短作业优先调度算法(SJF)

实际情况短作业占有比例很大,为了使他们比长作业优先执行,而产生了短作业优先的调度 算法 ,作业越短优先级越高,

缺点:是必须知道作业的运行时间,对长作业不利,人机无法实现交互,未完全考虑作业的 紧迫程度

3: 优先级调度算法(PSA)

优先级:对于先来先服务算法,作业的等待时间就是他的优先级,等待时间越长优先级越高,对于短作业优先级作业的长短就是他的优先级。在优先级算法中,基于作业的紧迫程度。

4: 高响应比优先调度算法(HRRN)

在FSFS中只是考虑作业的等待时间而忽略作业的运行时间,SJF算法正好相反,高响应比算法既考虑作业的等待时间有考虑作业的运行时间,

优先权 = (等待时间+要求服务时间)/要求服务时间

由于等待时间与服务时间之和就是作业的相应时间,顾优先级相当于响应比:Rp

Rp = (等待时间+要求服务时间)/要求服务时间 = 响应时间/要求服务时间

## 什么是死锁,死锁产生的4个条件

## 死锁定义:

在两个或多个并发进程中,如果每个进程持有某种资源而又都等待别的进程释放它或它们 现在保持着的资源,在未改变这种状态之前都不能向前推进,称这一组进程产生了死锁。通俗地讲, 就是两个或多个进程被无限期地阻塞、相互等待的一种状态。

## 产生条件:

- 1: 互斥条件 -- 一个资源一次只能被一个进程使用
- 2: 请求保持条件 -- 一个进程因请求资源而阻塞时,对已经获得资源保持不放
- 3: 不可抢占条件 -- 进程已获得的资源在未使用完之前不能强行剥夺
- 4: 循环等待条件 -- 若干进程之间形成一种头尾相接的循环等待资源的关系

# 预防避免死锁的方法

1: **破坏"请求和保持"条件**: 规定所有进程在开始运行之前,都必须一次性的申请其在整个运行过程所需要的全部资源。

优点:简单,安全。 缺点:资源严重浪费,恶化了系统的利用率;

2: **破坏"不剥夺"条件**: 进程逐个的提出资源请求,当一个已经保持了某些资源的进程,再提出新的资源请求而不能立即得到满足时,必须释放它已经保持了的所有资源,待以后需要时再重新申请。

缺点:实现复杂,代价大,反复地申请和释放资源,而使进程的执行无限的推迟、延长了进程的周转时间增加系统开销、降低系统吞吐量。

3:**破坏"环路等待"条件**:将所有的资源按类型进行线性排队,并赋予不同的序号。所有进程请求资源必须按照资源递增的次序提出,防止出现环路。

缺点: 1、序号必须相对稳定,限制了新设备类型的增加2、作业(进程)使用资源顺序和系统规定的顺序不同而造成资源的浪费3、限制了用户编程

注意: 由于互斥条件是非共享设备所必需的, 不能改变


#### 四、存储器管理

# 连续分配存储管理方式

- 1: 单一连续分配
- 2: 固定分区分配
- 3: 动态分区分配

其中动态分区分配将涉及到分区分配中实际需要的数据结构,分区分配算法和分区的分配与 回收操作

内存分配的流程:



## 动态分区分配算法

1: 首次适应算法 (FF):

要求地址空间递增的顺序链接,再分配内存时从链首开始查找,知道有一个满足的空间为止。 该算法优先利用内存中低址空间,保留了高址空间,**缺点是低址部分不断被划分,留下许多内存碎 片**,

2: 循环首次适应算法(NF):

为了防止留下碎片,减少低址空间开销,NF算法每次从上一次分配的地方继续分配,该算法需要一个起始查询的指针用于指示下一次查询的空间地址。**缺点是:缺乏大的空间分区** 

3: 最加适应算法(BF):

每次作业分配时,总是把满足要求,又是最小的空间分配给作业,该算法把空间分区按其容量 大小从小到大排列成空闲区链,**缺点是:留下许多内存碎片**,

4: 最坏适应算法(WF):

总是挑选最大的空闲区域分配给作业使用,优点是不至于使空闲区间太小,产生碎片的可能性小,**缺点是:缺乏大的空间分区** 

# 分页存储管理方式

分页存储的基本方法:

- 1:页面和物理快页面:分页存储管理将进程的逻辑地址空间分成若干页,并从0开始编号,把内存的物理地址分成若干块(物理快)
- 2: 地址结构: 页号P ----- 偏移量W(包括页号P和偏移量W),对于特定的机器其地址结构 一定,给定逻辑地址A,页面的大小为

L,则页号P和页内地址D有一下关系: P = int[A/L]; d=[A] MOD L 例如: 页面 大小1kb A=2170B 得: p=2 d=122

- 3: 页表: 记录相应页在内存中对应的物理块号
- 4: 地址转换机构: 将用户逻辑空间的地址, 转变为空间中的物理地址

## 分段存储管理方式

分段是管理不会产生内存碎片(短号, 段内地址)

分段管理方式的引入原因:

- 1:一般程序分为若干段,如:主程序段、数据段、栈段等,每个段大多是一个相对独立的单位
- 2: 实现满足信息共享、信息保护、动态链接、以及信息动态增长等需要

## 分页和分段的区别:

共同点:两者都采用离散分配方式,且都地址映射机构来实现地址的转换不同点:

- 1:页是信息的物理单位采用分页存储管理方式是为了实现离散分配方法。提高内存的利用率, 采用分段目的主要在于能更好的满足用户的需求
- 2: 页的大小固定且有系统决定,在采用分页存储管理方式中直接由硬件实现。而段的大小不固定,决定于用户所编写的程序
  - 3:分页的地址空间是一维的,分页完全是系统完全是行为,分段系统中是二维的。

## 段页式存储管理方式

基本原理是分段和分页相结合,其地址结构由:段号、段内页号、页内地址三部分组成。在段页式系统中获得一条指令需要三次访问内存,第一次访问内存中的段表,第二次访问内存中的页表,第三次访问内存中的数据。

#### Windows下的内存是如何管理的?

Windows提供了3种方法来进行内存管理:

1: 虚拟内存, 最适合用来管理大型对象或者结构数组;

- 2: 内存映射文件,最适合用来管理大型数据流(通常来自文件)以及在单个计算机上运行多个进程之间共享数据;
  - 3: 内存堆栈, 最适合用来管理大量的小对象。

Windows操纵内存可以分两个层面:物理内存和虚拟内存。

其中物理内存由系统管理,不允许应用程序直接访问

# 五、虚拟存储器

# 操作系统的内容分为几块?什么叫做虚拟内存?他和主存的关系如何?内存管理属于操作系统的内容吗?

操作系统的主要组成部分:进程和线程的管理,存储管理,设备管理,文件管理。虚拟内存是一些系统页文件,存放在磁盘上,每个系统页文件大小为4K,物理内存也被分页,每个页大小也为4K,这样虚拟页文件和物理内存页就可以对应,实际上虚拟内存就是用于物理内存的临时存放的磁盘空间。页文件就是内存页,物理内存中每页叫物理页,磁盘上的页文件叫虚拟页,物理页+虚拟页就是系统所有使用的页文件的总和。

## 请求分页存储管理方式

请求页表机制:作用是吧用户的逻辑地址映射为内存空间中的物理地址。

结构

页号

物理块号

状态位P

访问字段A

修改位M

外存地址

1: 状态位P: 指示页面是否调入内存, 供程序访问时参考

2: 访问字段A: 用于记录本也在一段时间内被访问的次数, 供换出页面时参考

3: 修改位M: 标识页面调入内存是否被修改过, 供置换页面时参考

4:外存地址:用于指示该页在外存上指示地址

内存分配:

最小物理块数:若采用单地址指令,且采用直接寻址,需要物理块数是2,一块用于存放指令页面,另一块用于存放数据页面;若采用间接寻址至少需要3块

#### 虚拟存储器页面置换算法

- **1**: **最佳置换算法(Optimal)**: 一种理论的算法,选着淘汰的页面是以后一定不再使用的页面(理想化的),该算法无法实现,只能作为其他算法好坏的一个评价对比。
- **2**: **先进先出(FIFO)算法**: 总是最先淘汰最先进去的页面,该算法容易实现。缺点: 通常程序调入内存的先后顺序和程序执行的先后顺序不一致,导致缺页率高。
- **3**:最近最久未使用(LEU):FIFO算法性能差,LRU算法根据页面调入内存的先后孙旭决定,因为违法预测未来的使用情况,就是用过去的使用情况作为将来的使用情况的近似。
- **4:最少使用算法(LFU):**在每个页面设置一个移位寄存器记录该页面的访问频率,最近时期最少使用的页面被淘汰

# 六、输入输出系统

#### IO软件的层次结构

1: 用户层IO软件, 2: 设备独立性软件, 3: 设备驱动程序, 4: 中断处理程序

## 对IO设备的控制方式

1: 使用轮询的可编程方式 cpu不停地检查设备的状态,以字节为单位,非中断方式,利用率低

2: 使用中断可编程的lo方式

添加CPU中断,提高了CPU的利用率

3: 直接存储方式

以数据块为单位, 放宽响应时间

4: IO通道的方式

以数据块组成的一组数据块为单位、大幅度提高CPU的利用率

#### 设备分配1

- 1:设备分配中的数据结构
  - 1:设备分配表DCT, 2:控制器控制表,通道控制表,系统设备设备表
- 2: 设备分配需要考虑的因素
  - 1:设备的固有属性,2:独占设备得分配策略,3:设备的分配算法,4:设备分配中的安

# 全性

3: 独占设备的分配程序

# SpooLing系统的构成

- 1: 输入井和输出井
- 2: 输入缓冲区和输出缓冲区
- 3: 输入进程和输出进程
- 4: 井管理程序

#### 缓冲区

- 1: 单缓冲区, 处理时间是: max(c,T)+M
- 2: 双缓冲区,处理时间是:max(C+T);

# 七、文件管理

# 文件逻辑结构分类

按文件的有无结构分:

1: 有结构文件(记录式文件) 2: 无结构文件(流式文件)

#### 按文件组织方式分:

1: 顺序文件, 2: 索引文件, 3: 索引顺序文件

## 八、磁盘存储器管理

#### 外存的组织方式

1: 连续组织方式,

又称为连续分配方式,要求每一个文件分配一个相邻的盘快

优点: 顺序访问容易: 访问连续文件非常容易, 访问速度非常快

缺点:要求为文件分配连续的空间,必须事先知道文件的长度,不能灵活的删除插入记录动态增长的文件难分配空间

2: 链接组织方式(分为隐式链接和显示链接)

采用链接组织的方式可以为文件分配多个不连续的盘快

优点: 1: 消除磁盘的外部碎片,提高内存的利用率。2: 对插入删除修改非常容易。3: 可以适应文件的动态增长

3: 索引组织方式

分为单索引和多索引组织方式。

#### 文件存储的组织方式

1: 空闲表法, 2: 空闲链表法(空闲盘快连, 空闲盘区链), 3: 位示图法, 4: 成组链接法(重要)