
LA CASA DEL CUY · SISTEMA DE GESTIÓN DE SALA

# Tutorial del administrador

Cómo dejar el sistema listo y manejarlo en el día a día: jornada, carta, mesas, usuarios, pedidos, caja y reportes.




Octubre de 2026 · Capturas del sistema con datos de ejemplo

Esta guía enseña al administrador a dejar el sistema listo y a manejarlo en el día a día: abrir y cerrar la jornada, configurar la carta, las mesas y los usuarios, tomar pedidos, cobrar y revisar los reportes. Las capturas son del sistema real, con datos de ejemplo.

## Quién hace qué


Cada persona entra con su usuario, y el sistema le muestra solo lo que le corresponde.

| Rol | Qué hace | Cómo entra |
|---|---|---|
| Administrador | Todo: configuración, carta, usuarios, reportes, caja y pedidos | Usuario y contraseña |
| Cajero | Caja (cobrar, boleta o factura), jornada, pedidos y cambio de precios | Usuario y contraseña |
| Mozo | Toma pedidos; solo puede quitar platos o cambiar el comentario en sus propias mesas | PIN de 4 dígitos, en celulares registrados |
| Cocina | Pantalla de cocina: ve los pedidos y los marca como listos | PIN de 4 dígitos, en la tablet o TV registrada |

# 1. Entrar al sistema y ajustar tu equipo

En la PC de caja abre Chrome en `http://localhost`. En los celulares y tablets se usa la IP fija de la PC (por ejemplo `http://192.168.1.10`).


1. Escribe tu **usuario** y **contraseña** y toca **Ingresar**.
2. La primera vez, cambia la contraseña temporal: toca el círculo con tu inicial (arriba a la derecha) → **Cambiar contraseña**.




Pantalla de ingreso

En ese mismo menú están los ajustes **de este equipo**. Se guardan en cada PC, celular o tablet por separado:

- **Apariencia:** tema **Claro** (por defecto) u **Oscuro**. Por ejemplo, la caja en claro y la TV de cocina en oscuro.
- **Listado del pedido junto a la carta** (solo en pantallas grandes): **Izquierda** o **Derecha**. Úsalo si algo tapa un costado del monitor.
- **Guías:** la guía del administrador y las guías rápidas del mozo y del cajero, interactivas, para capacitar al personal.
- **Cerrar sesión.**




Menú del usuario con los ajustes del equipo

# 2. La jornada: abrir el día y cerrar caja

Cada día de atención es una **jornada**: se abre al empezar con el fondo de caja y se cierra al final con el arqueo. Sin jornada abierta nadie puede tomar pedidos ni cobrar.

## Abrir el día

Al entrar sin jornada abierta aparece **Abrir el día**:

1. Revisa la **fecha** de la jornada.
2. Escribe el **fondo de caja**: el sencillo con el que empieza la caja para dar vuelto.
3. Si quieres, agrega una **observación** (feriado, evento privado).
4. Toca **Abrir jornada**.

**Ahora no (solo administrar)** te deja entrar a configurar sin abrir el día; queda un aviso arriba.





Abrir el día

## Durante el día

En **Admin → Jornada y cierre de caja** (o **Caja → Jornada**) ves:

- lo **cobrado**, los pedidos cobrados y el ticket promedio;
- **Debería haber**: cuánto debe haber por medio de pago. Solo lo ve el administrador; el cajero cierra “a ciegas”;
- **Movimientos de caja**: registra cada **salida** de efectivo (compra de gas, pago a un proveedor) o **entrada** (sencillo adicional), con su motivo;
- los **productos quitados** y los **precios cambiados** del día, con quién y por qué.





Pantalla de jornada

## Cerrar la jornada

1. Toca **Cerrar jornada (arqueo de caja)**.
2. Si quedan pedidos sin cobrar, el sistema los lista y no deja cerrar: cóbralos o, si no se consumieron, toca **Anular** al lado (pide el motivo).
3. Con todo cobrado, toca **Continuar al arqueo** y escribe lo que contaste de cada medio de pago (efectivo, Yape, tarjeta…).
4. El sistema muestra el **faltante o sobrante** de cada medio y genera el **reporte de cierre** para imprimir y firmar.


El efectivo esperado se calcula así: fondo + cobros en efectivo + entradas − salidas. Una jornada cerrada ya no se puede modificar; sus reportes quedan en el historial de la misma pantalla.




Cerrar jornada

# 3. Configuración inicial: empresa, salones y mesas

Todo lo que se configura está en el **Panel de administración**: en la pantalla de mesas, toca **Administrar** (arriba a la derecha). Al lado están **Cocina** y el botón naranja **Cobrar**.





Panel de administración

## Datos de la empresa

Salen en las boletas, facturas, notas de pedido, comandas y en la pantalla de ingreso.

1. Escribe el **RUC** y toca **SUNAT**: completa la razón social y la dirección.
2. Revisa el **nombre comercial**, el teléfono, el correo y el **logo**.
3. Revisa las **series** de boleta y factura (por ejemplo B001 y F001) y el **% de IGV**: 18, o 10.5 si es MYPE restaurante acogida.
4. Escribe el **mensaje al pie** y toca **Guardar cambios**.

A la derecha ves una **vista previa** de cómo saldrá la boleta.





Datos de la empresa


## Salones y mesas

Los **salones** son las áreas del local (Cabaña, Pasto, Salón). Cada mesa pertenece a un salón y se numera dentro de él: en pantallas y comandas sale como “Pasto 1”, “Salón 1”.

- **Admin → Salones y áreas: Nuevo salón**; el lápiz cambia el nombre o el orden; el ícono de prohibido lo desactiva (sus mesas dejan de aparecer).
- **Admin → Mesas: Nueva mesa** o **+ Mesa** dentro de cada salón. Cada mesa muestra su estado y quién la atiende. Una mesa en **Mantenimiento** no se puede abrir.




Salones





Mesas por salón

# 4. La carta: productos, fotos, cremas y descuentos

En **Admin → Carta y menú** hay dos pestañas: **Categorías** (Entradas, Platos de fondo, Bebidas…) y **Productos**. Crea primero las categorías.


## Productos

- **Nuevo producto** abre el formulario; el **buscador** encuentra cualquier plato mientras escribes.
- El **lápiz** edita: foto, nombre, descripción, **precio**, tipo y categoría.
- El ícono de **prohibido** lo marca como **no disponible** (por ejemplo, se acabó el cuy): deja de aparecer en la carta de los mozos hasta que lo reactives.




Lista de productos


**Fotos:** en el formulario toca **Elegir foto** o **Cambiar foto**. Puedes usar la foto tal como sale del celular; el sistema la achica sola. Los platos sin foto muestran un ícono de cubiertos.




Editar un producto con su foto

## Cremas


**Admin → Cremas** define los botones rápidos (Ají, Huancaína, Ocopa…) que aparecen al enviar un pedido. Las desactivadas no se muestran.




Cremas

## Descuentos

**Admin → Descuentos** guarda los descuentos que la caja puede aplicar al cobrar: un **porcentaje** (10 %) o un **monto fijo** (S/ 15), con fechas de vigencia opcionales. Se aplican en Caja, antes de registrar el primer pago.


Descuentos
Catálogo de descuentos aplicables a un pedido
+ Nuevo descuento
Cumpleañero 10 %
10%
Sin fecha de vencimiento
Promo familiar S/ 15
S/ 15.00
Sin fecha de vencimiento
Aniversario 20 %
20%
Del 6/9/2026 al 13/9/2026


Descuentos

# 5. Usuarios, PIN y dispositivos

## Usuarios

En **Admin → Usuarios y roles**, **Nuevo usuario** pide el usuario, el nombre completo, una contraseña y el **rol** (Administrador, Cajero, Mozo o Cocina). En cada fila:


| Ícono | Para qué sirve |
|---|---|
| Cuadrícula | Asignar o cambiar el **PIN** (solo mozos y cocina) |
| Llave | Resetear la contraseña si alguien la olvidó |
| Lápiz | Editar nombre o rol |
| Prohibido | Desactivar al usuario (ya no puede entrar) |




Usuarios

## PIN de ingreso rápido

Los mozos y cocina entran con un **PIN de 4 dígitos** en vez de la contraseña. Evita PIN fáciles (0000, 1111, 1234, 4321) y díselo a la persona en privado. Tras varios intentos fallidos el PIN se bloquea por un rato; lo puedes desbloquear desde la misma fila.





Asignar un PIN

## Dispositivos con PIN

El PIN solo funciona en celulares y tablets **registrados**. En **cada** equipo del local:

1. Abre el sistema y entra con tu usuario de administrador.
2. Ve a **Admin → Dispositivos con PIN**.
3. Escribe un nombre (“Celular Rosa”, “Tablet cocina”) y elige cuándo **cerrar la sesión del mozo** por inactividad.
4. Toca **Registrar este dispositivo** y cierra sesión.

Desde entonces ese equipo muestra **¿Quién eres?**: el mozo toca su nombre y escribe su PIN. Abajo de la misma pantalla ves todos los equipos registrados y puedes quitar uno (por ejemplo, un celular perdido).





Dispositivos con PIN

# 6. Tomar un pedido

El administrador y el cajero toman pedidos igual que un mozo, y además pueden cambiar precios.

## El mapa de mesas

Arriba eliges el salón; cada mesa muestra su salón y número en grande (“PASTO 3”) y su estado por color: **verde** libre, **naranja** ocupada (con el nombre de quien la atiende), **amarillo** reservada y **gris** en mantenimiento.





Mapa de mesas


## La carta

Toca una mesa para abrir su carta. La flecha de la izquierda vuelve a las mesas.

- Toca un plato para agregarlo; el número naranja indica cuántos llevas y el **−** quita uno.
- Filtra por categoría (**Todos** las muestra en orden alfabético) o usa el **buscador**, que encuentra el plato en toda la carta mientras escribes, sin importar tildes.
- En el monitor de caja, el **listado del pedido** va al costado: lo **ya enviado a cocina** y lo **por enviar**, con el total de la mesa.





Carta en el monitor, con el listado del pedido




Buscador de la carta

En el listado, cada plato tiene sus acciones:


- **Nota** (hoja): “sin ají”, “término medio”. Si hay varias unidades, eliges a cuántas aplica.
- **Lápiz** (solo cajero y admin): cambia el precio; queda registrado quién, cuándo y el motivo.
- **Papelera** en lo ya enviado: quita el plato con un **motivo obligatorio**; cocina recibe un aviso “ANULADO” y queda en el reporte del día. Un mozo solo puede quitar en sus propias mesas.
- Si quitas el **último plato**, el sistema avisa que se anulará el **pedido completo**: la mesa queda libre y cocina recibe “PEDIDO ANULADO”.




Nota para un plato

## Revisar y enviar

Toca **Revisar y enviar** (en el celular, **Ver pedido**). Ahí revisas cantidades y notas, y escribes el **comentario del pedido**: las cremas y lo que cocina debe saber de todo el pedido (“todo para llevar”, “servir juntos”). Toca **Enviar a cocina**: la comanda sale sola en la ticketera de cocina. La flecha de atrás vuelve a la carta de la misma mesa.





Revisar y enviar

## En el celular del mozo


El mozo ve lo mismo adaptado al celular: sus mesas marcadas con “Tú” y la carta con la barra **Ver pedido** abajo.


13:35
Hola, Rosa 👋
MOZO
R
Cabaña 1
Pasto 3
Salón 1
8 LIBRES
3 OCUPADAS
1 RESERVADAS
Libre
Ocupada
Reservada
Mantenimiento
PASTO 1
PASTO 2
Tú
PASTO 3
PASTO 4
PASTO 5
Tú
PASTO 6
PASTO 7
PASTO 8
PASTO 9
Juan P.
PASTO 10
PASTO 11
PASTO 12


TOMANDO PEDIDO
Pasto 2
Buscar plato o bebida...
Todos
Entradas
Platos de for
S/ 30.00
S/ 12.00
S/ 13.00
Combinado
PLATOS DE FONDO
S/ 36.00
Combo Cuy
PLATOS DE FONDO
S/ 100.00
Cuy a la Parrilla
PLATOS DE FONDO
S/ 57.00
1
Cuy Chactado
PLATOS DE FONDO
S/ 55.00
Cuy Parrillero
FUENTES DE PAR...
S/ 110.00
Fuente de Chicharrón d...
FUENTES DE CHI...
S/ 95.00
Fuente de
Inca Kola 1 L
Papas fritas
1
Ver pedido
S/ 55.00

# 7. Caja: cobrar y emitir boleta o factura

Entra con el botón naranja **Cobrar** (arriba a la derecha en las mesas). **Caja** lista los pedidos abiertos con su saldo y su comentario.





Pedidos por cobrar

## Cobrar un pedido

Toca el pedido. Arriba tienes dos botones que imprimen en la ticketera de caja **sin cerrar el pedido**:

- **Nota de pedido:** la cuenta para que el cliente revise su consumo: logo, razón social, dirección y RUC (de **Datos de la empresa**), quién atendió, cada plato con su precio unitario y el **TOTAL A PAGAR**; al pie, el número de orden y la mesa.
- **Comanda:** una copia de la comanda, útil cuando el cajero toma el pedido.

A la derecha está **Anular pedido**, para cuando el cliente se fue sin consumir o el pedido se tomó en la mesa equivocada: pide el motivo, cocina recibe “PEDIDO ANULADO” y la mesa queda libre. Si el pedido ya tiene un pago, primero se anula el pago.



GRUPO GASTRONÓMICO DE EJEMPLO S.R.L.
AV. CELESTINO VARGAS NRO. 1495, TACNA (PE)
**RUC:20000000001**

Atendido por Rosa Quispe

**CLIENTE**
DNI : 00000000
CLIENTES VARIOS

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuente de Chicharrón de Chancho (12 presas) | 95.00 | 95.00 |
| 2 | Cuy Chactado | 55.00 | 110.00 |
| 1 | Chicha Morada (jarra) | 15.00 | 15.00 |
| 1 | Papas fritas | 10.00 | 10.00 |


**TOTAL A PAGAR** **S/ 230.00**

Orden 41 · Pasto 5
18/10/26, 01:35 p. m.

Para cobrar:

1. Si corresponde, elige un **descuento** y toca **Aplicar descuento** (solo antes del primer pago).
2. Elige el **método de pago**: Efectivo, Yape, Plin, Tarjeta o Transferencia.
3. Revisa el **monto**. Si es menor al saldo, queda como pago parcial y puedes cobrar el resto con otro método.
4. Si quieres, escribe la **referencia** (código de operación de Yape).
5. Toca **Registrar cobro**, que siempre queda visible abajo, o presiona **Enter**.

Un pago mal registrado se anula con el ícono de prohibido junto a él, en “Pagos registrados”.





Cobrar un pedido

## Boleta o factura


Cuando el pedido queda pagado aparece **Comprobante electrónico**:

1. Elige **Boleta** (consumidor final) o **Factura** (empresa con RUC).
2. Boleta: **sin documento**, con **DNI** o con **CE**. En boletas de más de S/ 700, SUNAT exige el DNI o CE. Factura: escribe el RUC y el sistema completa la razón social.
3. Toca **Emitir boleta electrónica** (o factura). **Solo recibo interno** imprime un recibo sin comprobante.




Elegir boleta o factura

La boleta aparece lista para **Imprimir** en la ticketera de caja, con QR y el detalle del pago. Mientras el sistema esté en modo demostración, lleva la marca “DEMO – sin validez tributaria”.





Boleta emitida

# 8. Cocina: pantalla y comandas impresas

La **pantalla de cocina** (ícono del gorro de chef) está pensada para una tablet o TV. Muestra los pedidos en tres columnas: **Nuevos**, **En preparación** y **Listos para servir**, con los minutos que lleva cada uno.

- **Empezar** pasa el pedido a “En preparación”.
- Tocar un plato lo avanza: círculo (pendiente) → llama (preparando) → check (listo).
- **Pedido listo** lo mueve a la tercera columna.
- El **comentario del pedido** sale en un recuadro amarillo arriba y las notas de cada plato debajo del plato.
- Arriba están el sonido de aviso y la pantalla completa.




Pantalla de cocina

## Comandas impresas

Al enviar un pedido, la comanda sale sola en la **ticketera de cocina**: mesa en letra grande, cada plato en letra mediana y las notas marcadas con `>>`. Si el pedido tiene comentario, sale arriba como `NOTA:`.

- Los platos agregados después salen en una comanda **ADICIONAL**.
- Los platos quitados salen como **ANULADO – NO PREPARAR**, y un pedido anulado completo como **PEDIDO ANULADO**.
- Si la ticketera estaba apagada, el mozo puede usar **Reimprimir comanda en cocina** justo después de enviar.

El tamaño de letra (grande, mediana o pequeña) y la IP de la ticketera se cambian en la PC del local con `C:\RestaurantePOS\herramientas\CONFIGURAR-IMPRESORA.bat` (clic derecho → Ejecutar como administrador).


LA CASA DEL CUY - COCINA

PASTO 1

Pedido #5 05/10 21:07

Mozo: Cristhian Castillo

==========

1 x 1/2 Cazuela de Gallina

1 x Agua 1/2 Litro

1 x Cazuela de Gallina

>> sin fideos


==========

3 unidades - 3 productos

# 9. Reportes y comprobantes

## Reportes de ventas

En **Admin → Reportes de ventas** elige **Hoy**, **Últimos 7 días**, **Este mes** o un rango de fechas. Ves el total vendido, el ticket promedio, los pedidos, los descuentos, las ventas por método de pago, los productos más vendidos y los pedidos por mesa. **Exportar resumen a Excel** descarga todo en una hoja de cálculo.





Reportes de ventas

## Comprobantes electrónicos

**Admin → Comprobantes electrónicos** (o **Caja → Comprobantes**) lista las boletas y facturas de una fecha, con el total facturado, la operación gravada y el IGV. Toca uno para verlo o reimprimirlo. Cada comprobante muestra su estado frente a SUNAT:

| Estado | Qué hacer |
|---|---|
| Aceptado | Nada: es válido |
| Pendiente o Por enviar | Nada: el sistema reintenta solo cada pocos minutos; también puedes reintentar a mano |
| Rechazado o Error de envío | Corrige los datos y emite uno nuevo para el mismo pedido |




Comprobantes del día

# 10. Problemas frecuentes

| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| Nadie puede tomar pedidos (“el día aún no se ha abierto”) | Abre la jornada (sección 2) |
| No deja cerrar la jornada | Cobra los pedidos de la lista o toca **Anular** en los que no se consumieron |
| Un cliente se fue sin consumir | **Cobrar** → su pedido → **Anular pedido** (con el motivo) |
| Un mozo no puede entrar con su PIN | Revisa que su celular esté en **Dispositivos con PIN** y que tenga PIN; si está bloqueado, desbloquéalo en **Usuarios** |
| Alguien olvidó su contraseña | **Usuarios** → ícono de llave (resetear contraseña) |
| La comanda no sale en cocina | Revisa que la ticketera esté encendida, con papel y en la red; luego **Reimprimir comanda en cocina**. Si cambió de IP: `CONFIGURAR-IMPRESORA.bat` |
| La boleta sale tenue o gasta mucho papel | En Chrome: márgenes **Ninguno**, escala **100 %**; en Windows, la ticketera como impresora predeterminada y papel de rollo |
| Se acabó un plato | **Carta** → ícono de prohibido: deja de aparecer en la carta |
| Se registró un cobro por error | En el pedido, ícono de prohibido junto al pago (solo con la jornada abierta) |
| Algo tapa un costado del monitor de caja | Menú del usuario → **Listado del pedido junto a la carta** → Izquierda |
| Tras una actualización, un celular se ve igual que antes | Recarga la página en ese celular |