## Marco Casu

# 🔊 Programmazione di Sistemi Multicore 🔦





Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica Dipartimento di Informatica

Questo documento è distribuito sotto la licenza GNU, è un resoconto degli appunti (eventualmente integrati con libri di testo) tratti dalle lezioni del corso di Programmazione di Sistemi Multicore per la laurea triennale in Informatica. Se dovessi notare errori, ti prego di segnalarmeli.



# INDICE

1	Par	allelismo : Motivazioni 4
	1.1	Introduzione
	1.2	Modelli di Parallelismo
<b>2</b>	Mei	moria Distribuita : MPI
	2.1	La libreria OpenMpi
	2.2	Rank e Comunicazione
	2.3	Design di Programmi Paralleli
		2.3.1 Pattern di Design Parallelo
	2.4	Comunicazione non Bloccante e Comunicazione Collettiva
		2.4.1 Send e Recv Immediate
		2.4.2 Esempi di Applicazione
		2.4.3 Operazioni Collettive
	2.5	Valutazione del Tempo
		2.5.1 Scalabilità Forte e Scalabilità Debole
	2.6	Operazioni su Vettori e Matrici
		2.6.1 Scatter e Gather
		2.6.2 Ultime Collettive di tipo "All"
	2.7	Tipi di Dato Custom
3	Mo	moria Condivisa : Posix Threads 30
J	3.1	Introduzione ai Thread
	5.1	3.1.1 Prodotto Matrice-Vettore con Pthread
	3.2	Sezioni Critiche
	3.2	3.2.1 Busy Waiting e Mutex
		3.2.2 Semafori, Barriere e Variabili di Condizione
		3.2.3 Stima di $\pi$ con Pthread
	3.3	Read-Write Lock
	3.4	Funzioni Thread-Safe
	3.5	Combinazione di Thread ed MPI
	5.5	3.5.1 Thread Pinning
		5.5.1 Timead Finning
4	Ric	hiamo di Architetture 44
	4.1	Caching
		4.1.1 Livelli della Cache
	4.2	La Cache nei Sistemi Multicore
		4.2.1 False Sharing
		4.2.2 Organizzazione della Memoria

_	ଜନ୍ମର	
5	Gestione dei Thread: OpenMP	48
	5.1 Direttive pragma	48

#### **CAPITOLO**

1


## PARALLELISMO: MOTIVAZIONI

#### 1.1 Introduzione

In una GPU (Graphics Processing Unit), nota anche come scheda video, ci sono circa 80 miliardi di transistor, e vengono utilizzate per allenare i grossi modelli di intelligenza artificiale, i quali necessitano migliaia di GPU, non è un caso se Nvidia ad oggi, con il boom dell'IA, è una delle aziende più quotate al mondo. Le GPU, e la loro programmazione, sono uno fra i principali argomenti di questo corso.

L'evoluzione dell'hardware, ha portato i grossi sistemi di computazione, ad essere formati da svariate unità di calcolo piuttosto che una singola unità molto potente, i processori stessi di uso comune, ad oggi sono composti da più *core*.

La legge di Moore riguarda una stima empirica che mette in correlazione lo scorrere del tempo con l'aumentare della potenza di calcolo dei processori, se inizialmente, a partire dagli anni 70, tale potenza raddoppiava ogni due anni, ad oggi tale andamento è andato rallentando, raggiungendo un incremento 1.5 in 10 anni.



L'obbiettivo di costruire calcolatori sempre più potenti è dipeso dalla necessità dell'Uomo di risolvere problemi sempre più complessi, come ad esempio, la risoluzione del genoma umano.



Il motivo per il quale non è possibile costruire processori monolitici sempre più potenti, risiede in un limite fisico riguardante la densità massima possibile dei transistor in un chip.

- 1. transistor più piccoli  $\longrightarrow$  processori più veloci
- 2. processori più veloci  $\longrightarrow$  aumento del consumo energetico
- 3. aumento del consumo energetico  $\longrightarrow$ aumento del calore

```
~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~
```

#### 1.2 Modelli di Parallelismo

L'informatico che intende scrivere del codice per un sistema multicore, deve esplicitamente sfruttare i diversi core, limitandosi a scrivere un codice sequenziale, non starebbe sfruttando a pieno l'hardware a disposizione, rendendo il processo meno efficiente di quanto potrebbe essere.

La maggior parte delle volte, un algoritmo sequenziale, non può essere direttamente tradotto in un algoritmo parallelo, per questo bisogna scrivere il codice facendo riferimento all'hardware di destinazione. Si consideri adesso il seguente codice sequenziale, che ha lo scopo di sommare n numeri dati in input.

```
sum = 0;
for(i=0; i<n; i++){
    x = compute_next_value(...);
sum += x;
}</pre>
```

Si vuole rendere tale algoritmo parallelo, sapendo di essere a disposizione di p core.

```
local_sum = 0;
first_index = ...;
last_index = ...;
for(local_i=first_index; first_index<last_index; local_i++){
    local_x = compute_next_value(...);
    local_sum += local_x;
}</pre>
```

In tale esempio, ogni core possiede le sue variabili private non condivise con gli altri core, ed esegue indipendentemente il blocco di codice. Ogni core conterrà la somma parziale di n/p valori.

Esempio (24 numeri, 8 core):

```
valori: 1, 4, 3, 9, 2, 8, 5, 1, 1, 6, 2, 7, 2, 5, 0, 4, 1, 8, 6, 5, 1, 2, 3, 9
```

core	0	1	2	3	4	5	6	7
local_sum	8	19	7	15	7	13	12	14

A questo punto, per ottenere la somma totale, vi sarà un core *master* che riceverà le somme parziali da tutti gli altri core, per poi eseguire la somma finale.

```
if (master) {
    sum = local_sum;
    for c : core {
        if (c!=self) {
            sum += c.local_sum;
        }
    }
} else {
    send local_sum to master;
}
```

Dividere i dati per poi far eseguire la stessa computazione ai diversi nodi è la forma più semplice di parallelismo. La soluzione adottata non è ideale, in quanto, in seguito al calcolo delle somme parziali, tutti i core escluso il master non staranno eseguendo calcoli. Una possibile idea alternativa è di far si che a coppie i nodi si condividano le somme parziali per poi calcolarne una somma comune, sviluppando uno scambio di dati ad albero, come mostrato in figura 1.1.

Possiamo identificare due tipi di parallelismo :




Figura 1.1: calcolo somme a coppie

- parallelismo dei task : fra i core vengono divise diverse attività che vengono svolte autonomamente.
- parallelismo dei dati : i dati da elaborare vengono divisi, ogni core eseguirà la stessa computazione ma su una porzione diversa dei dati.

Quando si scrive un programma parallelo bisogna prestare attenzione alla *sincronizzazione* dei processi, in quanto potrebbero dover accedere ad una stessa area di memoria. Risulta cruciale saper mettere in *comunicazione* i vari core, e suddividere equamente il *carico di lavoro* fra di essi. Verranno considerate 4 diverse tecnologie per la programmazione multicore :

- MPI (Message Passing Interface) [ libreria ]
- Posix Threads [ libreria ]
- CUDA [ libreria e compilatore ]

La programmazione delle GPU richiederà un diverso compilatore, e non il solito gcc, in quanto l'architettura della scheda video differisce da quella del processore, e con essa le istruzioni.

I sistemi paralleli possono essere categorizzati sotto vari aspetti.

- shared memory: Tutti i core accedono ad un'area di memoria comune. L'accesso e la sincronizzazione vanno gestiti con cautela.
- distributed memory : Ogni core ha un area di memoria privata, e la comunicazione avviene attraverso un apposito canale per lo scambio dei messaggi.




Figura 1.2: modelli di parallelismo

Vi è un altra suddivisione nei sistemi paralleli :

• MIMD : Ogni core ha una control unit indipendente, diversi core possono eseguire diverse istruzioni nello stesso momento.



• **SIMD** : Vi è un singolo program counter per tutti i core, che eseguono in maniera parallela le stesse istruzioni. Due core non possono eseguire operazioni diverse nello stesso momento.

Le GPU hanno una struttura SIMD.

	shared memory	distributed memory
SIMD	CUDA	
MIMD	Pthreads/OpenMP/CUDA	MPI

Fin'ora sono stati utilizzati 3 termini chiave riguardante i tipi di programmazione, sebbene non vi sia una definizione comunemente accettata, la seguente verrà adottata in tale contesto :

- concorrente : più processi sono attivi in uno stesso momento
- parallela : diverse entità cooperative che operano in maniera ravvicinata per un obbiettivo comune.
- distribuita : diverse entità cooperative.

La programmazione parallela o distribuita implica che sia anche concorrente, non è vero il contrario.

#### **CAPITOLO**

2

## MEMORIA DISTRIBUITA: MPI

MPI è una libreria standard (avente varie implementazioni) necessaria allo sviluppo di codice multiprocesso a memoria distribuita. Precisamente, ogni core ha una memoria privata inaccessibile dall'esterno, e la comunicazione avviene attraverso una rete di interconnesione, (ad esempio, un bus), tale modello è detto message passing.

### 2.1 La libreria OpenMpi

Alla compilazione ed avvio di un programma che sfrutta MPI, ogni core eseguirà il programma, sarà la logica di esso a suddividere il carico di lavoro, tramite i costrutti decisionali. Verrà utilizzata un'implementazione nota come openMpi, è possibile installare la libreria su sistemi operativi linux tramite il comando

#### sudo apt-get install libopenmpi-dev

Il seguente esempio, mostra un programma che scrive sulla console una stringa, e tramite MPI, tale processo è avviato su ogni core.

```
#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
//voglio lanciare il programma su piu unita di calcolo
int main(int argc, char **argv){
    int p = MPI_Init(NULL,NULL);
    //Il parametro in output di MPI_Init e' uno status sull'errore
    if(p = MPI_SUCCESS){

    }else{
        printf("qualcosa e' andato storto");
        MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD,p);
        //Con MPI_Abort tutti i processi su tutti i core avviati verranno terminati
    }
    printf("hello world");
    MPI_Finalize(); //Serve per terminare la libreria
    return 0;
}
```

I programmi MPI non vengono compilati con gcc, ma con mpicc

#### mpicc hello\_world.c -o hello\_world.out

Una volta ottenuto l'eseguibile, è possibile lanciare il programma con **mpirun** specificando il numero di core sulla quale verrà eseguito il programma, tale numero, se non specificato con apposite flag, deve



essere minore o uguale al numero di core fisici presenti sulla macchina.

#### mpirun -n 4 hello\_world.out

Ogni funzione della libreria ha una dicitura che inizia con "MPI\_". Ogni funzione di libreria deve essere chiamata fra

- MPI\_Init configurazione ed avviamento della libreria
- MPI\_Finalize chiusura e deallocazione della memoria

Tali righe stabiliscono il blocco di codice in cui verranno eseguite funzioni MPI.

#### 2.2 Rank e Comunicazione

Ogni processo MPI è univocamente identificato da un numero intero detto rank, se p processi sono attivi, avranno gli identificatori  $1, 2 \dots, p-1$ .

Un **comunicatore** è un insieme di processi, i quali hanno la possibilità di scambiarsi messaggi, si può pensare ad un comunicatore come un etichetta, e processi con la stessa etichetta possono comunicare fra loro. È identificabile nel codice tramite la struttura dati MPI\_Comm, e all'avvio di MPI, viene sempre definito un comunicatore di default MPI\_COMM\_WORLD che contiene tutti i processi.

L'identificatore di ogni processo è in realtà relativo ad ogni comunicatore, due processi diversi possono condividere il rank se relativo a comunicatori diversi. Ci sono due funzioni importanti che riguardano questi ultimi

- int MPI\_Comm\_rank(MPI\_Comm comm, int \*rank): Prende in input un comunicatore ed un numero intero, e salva dentro tale numero il rank del processo chiamante relativo al comunicatore dato.
- int MPI\_Comm\_size(MPI\_Comm comm, int \*size) : Prende in input un comunicatore ed un numero intero, e salva dentro tale intero il numero di processi all'interno del comunicatore.

```
#include <stdio.h>
      #include <mpi.h>
      //voglio lanciare il programma su piu unita di calcolo
      int main(int argc, char **argv){
           int p = MPI_Init(NULL, NULL);
           //Il parametro in output di MPI_Init e' uno status sull'errore
           if (p == MPI_SUCCESS) {
           } else {
               printf("qualcosa e' andato storto");
               MPI_Abort (MPI_COMM_WORLD, p);
               //Con MPI_Abort tutti i processi su tutti i core avviati verranno terminati
14
           int size;
           MPI\_Comm\_size(MPI\_COMM\_WORLD, \&size);
           int rank:
           MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
17
           \label{eq:printf("hello world, im the process \%d/\%d", rank, size);} \\
18
           MPI_Finalize(); //Serve per terminare la libreria
19
           return 0;
20
```

La comunicazione avviene tramite due funzioni, il cui comportamento è simile alla comunicazione tramite pipe .

L'inzio dei messagi avviene tramite int MPI\_Send , i cui parametri sono

• void\* msg\_buf\_p l'area di memoria da trasferire al processo destinatario



- int msg\_size il numero di elementi (non l'occupazione in byte) del messaggio da trasferire
- MPI\_Datatype msg\_type il tipo di elemento da trasferire. Sono definiti dei tipi standard che incorporano tutti i tipi più comuni del C
- int dest il rank del processo destinatario
- int tag un tag da dare al messaggio per identificarlo
- MPI\_Comm communicator il comunicatore su cui avviene la comunicazione

Può dipendere dall'implementazione, ma solitamente quando un processo fa una MPI\_Send , si arresta finché il messaggio inviato non viene ricevuto dal destinatario, allo stesso modo, un destinatario che si appresta a ricevere un messaggio viene arrestato fino al ricevimento. Le chiamate di comunicazione MPI sono quindi bloccanti.

Per ricevere dati, viene utilizzata la chiamata MPI\_Recv i cui parametri sono

- void\* msg buf p l'area di memoria su cui verrà salvato il messaggio
- int buf size il numero di elementi (non l'occupazione in byte) del messaggio da ricevere
- MPI\_Datatype buf\_type il tipo di elemento da ricevere
- int source il rank del processo mittente
- int tag il tag del messaggio da ricevere
- MPI\_Comm communicator il comunicatore su cui avviene la comunicazione
- MPI\_Status\* status lo status riguardante l'esito della comunicazione

OpenMpi definisce la seguente lista di tipi MPI\_Datatype :

MPI_CHAR	carattere
MPI_INT	intero
MPI_FLOAT	float a singola precisione
MPI_DOUBLE	float a doppia precisione
MPI_LONG	intero long
MPI_SHORT	intero short
MPI_UNSIGNED_CHAR	carattere senza segno
MPI_UNSIGNED_INT	intero senza segno
MPI_UNSIGNED_LONG	intero long senza segno
MPI_UNSIGNED_SHORT	intero short senza segno

Il seguente programma fa si che ogni processo invii un messaggio al processo di rank 0, e quest'ultimo lo stampi a schermo.

```
#include <stdio.h>
  #include <mpi.h>
  int main(int argc, char **argv)
4
5
      int p = MPI_Init(NULL, NULL);
      // Il parametro in output di MPI_Init e' uno status sull'errore
        (p != MPI_SUCCESS)
          printf("qualcosa e' andato storto");
          MPI\_Abort(MPI\_COMM\_WORLD, p);
11
          // Con MPI_Abort tutti i processi su tutti i core avviati verranno terminati
14
      MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
16
      int str\_size = 256;
      int rank;
```

```
18
       MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
19
20
           (rank == 0)
21
             printf("hello world, i am process 0. I will recive and print.\n", rank, size);
             char str[str_size];
23
             for (int i = 1; i < size; i++)
                  MPI_Recv(str, str_size, MPI_CHAR, i, 0, MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
26
                  printf("(STRING RECIVED) : %s", str);
28
29
        }
30
        else
             char str[str_size];
             sprintf(str, "hello world, i am process %d of %d\n", rank, size);
              / Si invia al processo 0
34
             \label{eq:mpi_send} \mbox{MPI\_Send}(\mbox{str}\mbox{\ \ str\_size}\mbox{\ \ ,}\mbox{\ \ MPI\_CHAR},\mbox{\ \ }\mbox{0}\mbox{\ \ ,}\mbox{\ \ MPI\_COMM\_WORLD})\mbox{\ \ ;}
36
37
        MPI_Finalize(); // Serve per terminare la libreria
38
39
40 }
```

Quando un processo esegue una MPI\_Recv , fra i vari messaggi, viene cercato quello di cui matchano il tag, il comunicatore, ed il mittente, lo scopo del tag è quello di essere un ulteriore separatore logico per la comunicazione. Anche i tipi dei messaggi devono combaciare, inoltre il numero di byte da ricevere deve essere maggiore o uguale al numero di byte inviati

$$ByteRecv \ge ByteSent$$

Nella chiamata MPI\_Recv , i campi source e tag possono essere riempiti con, rispettivamente, MPI\_ANY\_SOURCE e MPI\_ANY\_TAG per non eseguire il controllo su mittente e tag nel ricevimento. È comunque possibile sapere qual'è il mittente, dato che tale informazione è salvata nel campo MPI\_Status .

### 2.3 Design di Programmi Paralleli

Data la specifica di un programma, quali sono le regole da seguire per partizionare il carico di lavoro fra i vari processi? Non esistono delle regole adatte ad ogni evenienza, ma è è stata definita una metodologia largamente generica, la **Foster's methodology**.




Figura 2.1: Foster's methodology

- 1. Partizionamento: si identificano delle attività di base indipendenti fra loro che possono essere eseguite in parallelo.
- 2. Comunicazione : determinare quali sono le attività stabilite nel punto precedente che per essere eseguite necessitano di uno scambio di messaggi.
- 3. Aggregazione : identificare le attività precedentemente stabilite che devono necessariamente essere eseguite in sequenza, ed aggregarle in un unica attività.
- 4. Mapping: assegnare ai vari processi le attività definite in precedenza in modo che il carico di lavoro sia uniformemente distribuito. Idealmente la comunicazione deve essere ridotta al minimo.

#### 2.3.1 Pattern di Design Parallelo

La struttura di un programma parallelo può essere definita secondo due pattern, si può dire che esistono due modi di parallelizzare un programma

- GPLS (Globally Parallel, Locally Sequential): L'applicazione vede diversi task sequenziali venire eseguiti in parallelo.
- GSLP (Globally Sequential, Locally Parallel): L'applicazione segue uno specifico "flusso" di esecuzione sequenziale, di cui alcune parti vengono eseguite in parallelo.




Figura 2.2: GPLS e GSLP

#### Esempi di GPLS

- Single Program Multiple Data : La logica dell'applicazione viene mantenuta in un unico eseguibile, tipicamente il programma segue la seguente struttura
  - 1. Inizializzazione del programma
  - 2. Ottenimento degli identificatori
  - 3. Esecuzione del programma in diverse ramificazioni in base ai core coinvolti
  - 4. Terminazione del programma
- Multiple Program Multiple Data : Quando la memoria da utilizzare è elevata è necessario suddividere il carico su più programmi, che spesso vengono eseguiti su differenti piattaforme.
- Master-Worker : Ogni processo può essere
  - Worker Esegue la computazione
  - Master Gestisce il carico di lavoro e lo assegna ai processi worker, colleziona i risultati ottenuti da questi ultimi e si occupa spesso delle operazioni di I/O o interazione con l'utente.
- Map-Reduce : Una versione modificata del paradigma Master-Worker, in cui i nodi worker eseguono due tipi di operazioni
  - Map : Esegue la computazione su un insieme di dati che risulta in un insieme di risultati parziali (ad esempio, esegue la somma su ogni elemento di un vettore)
  - Reduce : Colleziona i risultati parziali e ne deriva un risultato finale (ad esempio, somma tutti gli elementi di un vettore ottenendo un unico scalare)



#### Esempi di GSLP

- Fork-Join: C'è un unico "padre" in cui avviene l'esecuzione, quando necessario, tale padre potrebbe eseguire una fork generando dei nodi figli, che eseguono la computazione per poi terminare, facendo si che il padre continui.
- Loop-Parallelism : Risulta estremamente semplice da utilizzare e viene spesso applicata quando un programma sequenziale deve essere adattato al multiprocesso. Consiste nel parallelizzare ogni esecuzione di un ciclo for , è necessario che le iterazione però siano indipendenti fra loro.

```
//Esempio di Fork-Join
mergesort (A, lo, hi) {
    if lo < hi {
        mid = lo + (hi-lo) / 2
        fork mergesort (A, lo, mid)
        mergesort (A, mid, hi)

        join
        merge (A, lo, mid, hi)

}
```

#### 2.4 Comunicazione non Bloccante e Comunicazione Collettiva

Il contesto canonico di utilizzo di MPI è su un'insieme di server connessi fra loro (memoria privata), quando un processo esegue una MPI\_Send , il buffer in cui è contenuto il messaggio viene copiato e salvato dalla memoria principale alla memoria dell'interfaccia di rete (NIC Memory), per poi venire trasferito attraverso la rete verso la memoria NIC del destinatario, da li, verrà poi trasferita nella memoria principale di quest'ultimo.

L'utilizzo di una MPI\_Send è quindi dispendioso dal punto di vista computazionale, in quanto sono coinvolte molteplici operazioni di scrittura e chiamate di sistema, è quindi buona regola, eseguire il minor numero di MPI\_Send possibile

Ad esempio, è più conveniente eseguire una sola chiamata in cui si trasferiscono 200 byte piuttosto che due chiamate in cui si trasferiscono 100 byte ciascuna.

Si è detto in precedenza che MPI\_Send è bloccante, in realtà, MPI utilizza, se non specificato diversamente, una metodologia di comunicazione standard, se il messaggio da trasferire è piccolo, è probabile che venga immediatamente trasferito venendo salvato su un buffer del destinatario. Diversamente, nel caso di un messaggio grande, la chiamata sarà bloccante in quanto MPI deve assicurarsi che il destinatario abbia allocato la memoria sufficente per riceverlo.

In entrambi i casi, MPI si assicura che il messaggio da inviare non vada perso, il programmma riottiene il controllo solo quando il buffer utilizzato per contenere il messaggio è di nuovo disponibile, si dice che la MPI\_Send è locally blocking. Oltre la comunicazione standard, vi sono altri modi di inviare messaggi

- Buffered : Tramite la chiamata MPI\_Bsend , l'operazione è sempre locally blocking, ma l'utente deve fornire manualmente un buffer in cui salvare il messaggio da inviare.
- Sincrona: Tramite la chiamata MPI\_Ssend, l'operazione è globalmente bloccante, il controllo viene restituito esclusivamente quando il destinatario ha ricevuto il messaggio chiamando MPI\_Recv. Risulta utile per far si che un processo attenda che un altro arrivi ad un certo punto della computazione.
- Ready : Tramite la chiamata MPI\_Rsend , se il destinatario non ha già effettuato una MPI\_Recv , tale chiamata fallisce, è quindi necessario che esso sia già in attesa di ricevere.



#### 2.4.1 Send e Recy Immediate

Le chiamate MPI\_Recv e MPI\_Send sono considerate poco performanti in quanto il processo chiamante potrebbe bloccare la sua esecuzione, in alcuni casi può essere utile una chiamata non bloccante per la trasmissione dei dati, soprattutto quando il mancato ricevimento di essi non causa errori nell'esecuzione del programma. Le funzioni non bloccanti messe a disposizione da MPI sono dette funzioni immediate, e permettono l'overlap fra computazione e comunicazione. Se al momento di una chiamata di ricevimento non ci sono dati da leggere, il programmatore dovrà gestire esplicitamente la situazione.

La chiamata MPI\_Isend ha gli stessi parametri della funzione non immediata, eccetto un parametro aggiuntivo, MPI\_Request \*req , necessario per avere informazioni sullo status della chiamata.

La chiamata  $\texttt{MPI\_Irecv}$  ha gli stessi parametri della funzione non immediata, eccetto per l'assenza del parametro sullo status originario, e l'aggiunta del parametro  $\texttt{MPI\_Request}$  \*req , necessario per avere informazioni sullo status della chiamata.

La funzione int MPI\_Wait(MPI\_Request \*request, MPI\_Status \*status) fa si che il processo si blocchi finché un invio o una ricezione non è andato a buon termine. È una chiamata bloccante.

La funzione int MPI\_Test(MPI\_Request \*request, int \*flag, MPI\_Status \*status) controlla se una chiamata di invio o ricezione è andata o no a buon fine, salvando l'esito del risultato nel campo flag.

Esistono altre varianti di Wait e Test

- Waitall
- Waitany
- Testany
- etc...

#### 2.4.2 Esempi di Applicazione

Il seguente esempio mostra un programma in cui n processi (in questo caso 4) si scambiano informazioni in una configurazione "ad anello", in cui ognuno invia e riceve a/da i suoi vicini, l'utilizzo di chiamate non bloccanti è utile per evitare situazioni di deadlock.

```
#include "mpi.h"
  #include <stdio.h>
3 int main(void) {
       int numtasks, rank, next, prev, buf[2];
       MPI_Request reqs[4]; // variabili necessarie per le chiamate Irecv e Isend
       MPI_Status stats [4]; // variabili necessarie per Waitall
       MPI_Init(NULL, NULL);
       MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numtasks);
       MPI\_Comm\_rank(MPI\_COMM\_WORLD, &rank);
       // Determina vicino a sinistra e a destra
       prev = (rank-1) \% numtasks;
       next = (rank+1) \% numtasks;
          Operazioni di comunicazione
       MPI\_Irecv(\&buf[0]\;,\;\;1,\;\;MPI\_INT,\;\;prev\;,\;\;0\;,\;\;MPI\_COMM\_WORLD,\;\;\&reqs\,[0]\,)\;;
14
       MPI\_Irecv(\&buf[1]\ ,\ 1,\ MPI\_INT,\ next\ ,\ 0\,,\ MPI\_COMM\_WORLD,\ \&reqs\ [1]\ )\ ;
       MPI_Isend(&rank, 1, MPI_INT, prev, 0, MPI_COMM_WORLD, &reqs[2]);
MPI_Isend(&rank, 1, MPI_INT, next, 0, MPI_COMM_WORLD, &reqs[3]);
16
17
       // Qui puo' essere eseguita computazione nel mentre che gli altri processi comunicano
18
          Attende la fine delle operazioni non bloccanti
19
20
       MPI_Waitall(4, reqs, stats);
       MPI_Finalize();
21
```







Figura 2.3: configurazione ad anello

#### Integrazione numerica

Si consideri adesso il seguente esempio, si vuole scrivere un programma che esegua l'integrazione numerica di una generica funzione f(x) tramite la regola del trapezoide. Tale metodo consiste nel dividere l'intervallo di integrazione in n intervalli

$$\{(x_0,x_1),(x_1,x_2),(x_2,x_3)\dots(x_{n-1},x_n)\}$$

lunghi h, di cui verrà calcolata l'area approssimandola ad un trapezio.



L'integrale approssimato sarà la somma totale di tutti i trapezoidi

$$\frac{h}{2}\Big[[f(x_1)+f(x_2)]+[f(x_2)+f(x_3)]+\cdots+[f(x_{n-1})+f(x_n)]\Big]$$

Se ne vuole dare un'implementazione parallela in cui i vari processi eseguiranno il calcolo di un trapezio, le somme parziali verranno inviate al processo di rank 0 che si occuperà di calcolare la somma totale (paradigma MAP REDUCE).

```
double Trap(double left, double right, int count, double base_len){

double esitmate, x;

// f e' la funzione integranda
   esitmate = (f(left)+f(right))/2.0;

for(int i = 1; i<=count-1; i++){
        x=left+i*base_len;
        estimate+=f(x);
   }

return estimate*base_len;
}</pre>
```



```
int main(void){
       int my_rank;
       int comm_size;
       int\ n=1024;\ //numero\ di\ intervalli\ ,\ piu'\ e'\ grande\ ,\ piu'\ la\ stima\ sara'\ precisa
       double a=0.0; //estremo sinistro di integrazione double b=3.0; //estremo destro di integrazione
       double h; //lunghezza intervalli;
       double local_a, local b;
       double local_sum;
       double total_sum;
       int source;
13
14
       MPI_Init(NULL, NULL);
       MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD&my_rank);
       MPI\_Comm\_size(MPI\_COMM\_WORLD,\&comm\_size) \; ;
16
17
       h=(b-a)/n;
18
       local_n = n/comm_size; //numero di trapezoidi per ogni processo
19
20
       local\_a \ = \ a + my\_rank*local\_n*h;
       local_b = local_a + local_n *h;
22
       local_sum = Trap(local_a, local_b, local_n, h); //calcolo somma parziale
24
25
             /Invio la somma parziale al processo con rank 0
           MPI_Send(&local_sum, 1, MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
27
28
       else {
29
30
           total_sum = local_sum;
           for (source = 1; source < comm_sz; source++){</pre>
                MPI_Recv(&local_sum, 1, MPI_DOUBLE, source, 0,
33
                              MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
                total\_sum+=local\_sum
35
           }
36
            printf("con n = %d trapezoidi, la somma approssimata della funzione \ n
                   da %f a %f e' %.15e .\n", n, a, b, total_sum);
40
       MPI_Finalize();
41
       return 0;
42
43
```

#### 2.4.3 Operazioni Collettive

Qual'è il problema con l'implementazione del trapezoide appena mostrata? Il processo di rank zero ha un carico di lavoro superiore rispetto ogni altro processo, infatti, quest'ultimo oltre la somma dei suoi trapezi locali, deve calcolare la somma totale, inoltre deve occuparsi di ricevere i dati da tutti gli altri processi.




Figura 2.4: alberi differenti (entrambi validi)



Si può pensare di suddividere il carico di lavoro ad albero, come già visto in figura 1.1, facendo si che il suo carico di lavoro sia logaritmico in funzione del numero dei rank. Nell'esempio visto, ogni processo condivide i suoi dati parziali con quello adiacente (da un punto di vista di numero di identificazione), ma nulla vieta agli ultimi processi di condividere i dati con i primi, come in figura 2.4. L'ottimalità di una soluzione piuttosto che di un altra può dipendere da diversi fattori non sempre analizzabili, come la topologia fisica della reta attraverso cui sono collegate le macchine che eseguono i processi.

A tal proposito, MPI fornisce una funzionalità che permette di eseguire operazioni di aggregazione di risultati senza preoccuparci della logica di comunicazione per il trasferimento dei dati parziali. La funzione in questione è int MPI\_Reduce, con i seguenti parametri

- void\* input\_data\_o è il puntatore alla variabile in ingresso (somma parziale)
- void\* output\_data\_o è il puntatore al valore che sarà riempito con il valore totale aggregato
- int count è il numero di elementi da aggregare
- MPI\_Datatype datatype è il tipo dei valori in questione
- MPI\_Op operator è l'operazione di aggregazione (somma, moltiplicazione, XOR, etc...)
- int dest\_process è il rank del processo che riceverà il risultato
- MPI\_Comm comm il comunicatore in questione

Le operazioni di aggregazione supportate da MPI sono le seguenti

Operazione	Significato
MPI_MAX	Massimo
MPI_MIN	Minimo
MPI_SUM	Somma
MPI_PROD	Prodotto
MPI_LAND	AND logico
MPI_BAND	AND bit a bit
MPI_LOR	OR logico
MPI_BOR	OR bit a bit
MPI_LXOR	XOR logico
MPI_BXOR	XOR bit a bit
MPI_MAXLOC	Massimo insieme al suo indice
MPI_MINLOC	Minimo insieme al suo indice


È possibile anche definire delle operazioni personalizzate tramite la chiamata MPI\_Op\_create.

Quando viene chiamata una funzione collettiva, è importante che ogni processo del comunicatore la chiami, altrimenti l'esecuzione rimane bloccata in uno stato di attesa, dato che ogni processo attende che tutti gli altri siano arrivati a tale operazione. Ovviamente, tutti i processi che eseguono un'operazione di questo tipo devono definire lo stesso processo che riceverà l'output. Tutti i processi escluso quello di destinazione, nel campo <code>void\* output\_data\_o</code> possono specificare qualsiasi valore.

Non essendo presente alcun tag, nella comunicazione collettiva, le operazioni verranno matchate in base all'ordine di esecuzione. Nell'esempio del trapezoide 2.4.2 vi è un problema, nel caso si volesse decidere arbitrariamente l'intervallo di integrazione, o il numero di trapezi, il processo di rank 0 dovrà occuparsi di leggere i dati da stdin, per poi condividerli ad ogni altro processo.

Si ricordi che in MPI, esclusivamente il processo di rank 0 può interagire con lo stdin.

È chiaro che su di esso sia riportato un carico di lavoro maggiore, è quindi possibile suddividere il carico facendo si che il processo 0 condivida i dati con due altri processi, e questi due li condividano a loro volta con altri due processi ciascuno, creando un albero di condivisione.



Anche in questo caso, la logica con la quale scambiarsi le informazioni può variare, e quella ottimale può dipendere dalle condizioni della rete ed altri fattori difficilmente analizzabili, per questo MPI fornisce una funzione, MPI\_Bcast che si occupa di eseguire il broadcast da un processo verso tutti gli altri. I parametri sono i seguenti :

- void\* data\_p è il puntatore alla variabile da condividere
- int count è il numero di elementi da condividere
- MPI\_Datatype datatype è il tipo dei valori in questione
- int source\_process è il rank del processo che condivide il valore
- MPI\_Comm comm il comunicatore in questione

Il parametro void\* data\_p fungerà sia da input, che da output, nel caso il processo chiamante sia colui che condivide il valore, in data\_p sarà presente il valore condiviso, altrimenti, in data\_p sarà presente il valore ricevuto.

Esempio di funzione per leggere input da tastiera

```
void Get_input(int my_rank, a, int b, int n){
    if (my_rank==0){
        printf("enter input:\n");
        scanf("%d %d %d",a,b,n);
}

MPI_Bcast(a, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);

MPI_Bcast(b, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);

MPI_Bcast(n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
}
```

A questo punto, si supponga di voler fare un operazione di aggregato, per poi avere il risultato condiviso fra tutti i processi, concettualmente, ciò equivale ad eseguire una MPI\_Reduce seguita da una MPI\_Bcast . MPI fornisce una funzione a tal proposito, ottimizzata a dovere, ossia MPI\_Allreduce , con i seguenti parametri

- void\* input\_data\_o è il puntatore alla variabile in ingresso (somma parziale)
- void\* output\_data\_o è il puntatore al valore che sarà riempito con il valore totale aggregato
- int count è il numero di elementi da aggregare
- MPI\_Datatype datatype è il tipo dei valori in questione
- MPI\_Op operator è l'operazione di aggregazione (somma, moltiplicazione, XOR, etc...)
- MPI\_Comm comm il comunicatore in questione

I parametri sono identici alla MPI\_Reduce , eccetto per l'assenza del processo di destinazione, dato che in questo caso, ogni processo avrà il risultato.


Le operazioni collettive sono diventate particolarmente importanti nell'ultimo periodo in quanto sono utilizzate nella stragrande maggioranza dei programmi paralleli che vengono eseguiti per il training delle reti neurali odierne. Le grosse aziende di informatica, hanno iniziato a produrre delle proprie librerie proprietarie

- NCCL (Nvidia)
- RCCL (AMD)
- OneCCL (Intel)
- MSCCL (Microsoft)

MPI durante le operazioni aggregate utilizza delle euristiche per stimare quale sia il miglior modo di condividere i dati fra i nodi, è possibile forzare tale decisione attraverso delle opportune variabili d'ambiente. Il punto è che MPI non è consapevole dell'hardware sul quale i processi sono eseguiti, per questo le aziende hanno iniziato a produrre librerie proprietarie, appositamente ottimizzate per girare sulle piattaforme dedicate.

#### Stima del $\pi$

Si vuole scrivere un programma che tramite il metodo di Montecarlo calcoli il valore stimato di  $\pi$  distribuendo il lavoro su più processi tramite MPI. L'algoritmo utilizzato per il calcolo è semplice, si consideri un cerchio di raggio unitario, inscritto in un quadrato  $2 \times 2$ .



L'area del cerchio, è uguale a  $\pi r^2 \implies \pi$ , l'area del quadrato è 4. Sia  $A_c$  l'insieme di tutti i punti compresi nel cerchio, e sia  $A_q$  l'insieme di tutti i punti compresi nel quadrato. Risulta che il numero di punti nell'area del cerchio stanno all'area  $\pi$ , come il numero di punti che stanno nell'area del quadrato stanno a 4.

$$\frac{|A_c|}{\pi} = \frac{|A_q|}{4}$$

In realtà, non ha senso considerare la cardinalità di  $|A_c|$  o di  $|A_q|$ , in quanto sono insiemi infiniti, supponiamo allora che tali insiemi siano finiti e di cardinalità n, si denotano  $A_c^n$  e  $A_q^n$ , chiaramente  $A_c^n \subseteq A_q^n$ . Si ha che

$$\lim_{n\to\infty} 4 \cdot \frac{|A_c^n|}{|A_q^n|} = \pi$$

L'algoritmo consiste nel calcolare un numero n di punti casuali, sia c il numero di punti interni al cerchio, ossia i punti (x,y) tali da rispettare  $x^2+y^2\leq 1$ . Numericamente,  $4\frac{n}{c}$  approssimerà  $\pi$ , con una precisione sempre maggiore all'aumentare di n.

L'algoritmo si renderà parallelo, distribuendo equamente il numero di punti da calcolare a tutti i processi presenti.

```
#include <stdio.h>
       #include <stdlib.h>
2
       #include <mpi.h>
       #include <time.h>
4
       int main(int argc, char **argv)
7
       {
8
            int precision = 1000; // Numero di punti generati casualmente
9
11
            if (argc > 1)
            {
                 precision = atoi(argv[1]);
13
14
            MPI\_Init(NULL, NULL);
16
            srand(time(NULL));
17
18
19
            int my_rank;
            int my_size;
20
            \label{eq:mpi_comm_rank} $$ MPI\_COMM\_WORLD, & my\_rank) ;
21
            \label{eq:mpi_comm_size} $$ MPI\_COMM\_WORLD, & my\_size $$ ) ;
22
23
            int local_precision = precision / my_size; /* Numero di punto da generare per
24
25
                                                                   ogni processo */
            int local_circle_point = 0;
26
27
            for (int i = 0; i <= local_precision; i++)</pre>
28
29
            {
30
                 double x = (double) rand() / RAND_MAX * 2.0 - 1.0; // Generazione punto
                double y = (double) rand() / RAND_MAX * 2.0 - 1.0;
31
                 if (x * x + y * y < 1) // Controllo se il punto e' nel cerchio
33
                      local_circle_point++;
            }
34
35
36
            int total_circle_point = 0;
            MPI\_Reduce(\&local\_circle\_point\;,\;\&total\_circle\_point\;,\;1,\;MPI\_INT,\;MPI\_SUM,
37
                                                                              0, MPI_COMM_WORLD);
38
39
            if (my_rank == 0)
40
41
            {
                 {\color{red} \textbf{double} \ esteem = ((\color{red} \textbf{double}) \, total\_circle\_point \ / \ precision \ * \ 4);}
42
43
                 printf("Su %d precision, la stima del pi greco e' : %lf\n"
44
                                                                precision, esteem);
45
            }
46
            MPI_Finalize();
47
48
            return 0;
```

Risultati della Computazione

renounced delia co	in parazione
Numero punti generati	Valore $\pi$ stimato
100	4.08
1000	3.408
10000	3.1031
100000	3.13416
1000000	3.143736
100000000	3.141725



### 2.5 Valutazione del Tempo

Valutare il tempo di esecuzione di un programma multicore non è banale. MPI fornisce una funzione double MPI\_Wtime, ritorna un valore che rappresenta il tempo passato da un certo riferimento fisso. Basta valutare questo tempo in due punti diversi del codice e farne la differenza.



```
double start, finish;
start=MPI_Wtime();
/*codice*/
finish=MPI_Wtime();
printf("%d", finish-start);
```

Ogni processo, seguirà un evoluzione dello stesso codice differente, e non contemporanea fra gli altri. Se verrà calcolato il tempo trascorso per l'esecuzione di una sezione di codice, ogni processo resituirà un tempo diverso. Il tempo totale del programma, sarà dato dal massimo dei tempi forniti da ogni processo. Si può usare l'operazione collettiva

```
double local_start, local_finish, local_elapsed, elapsed;
local_start=MPI_Wtime();
/*codice*/
local_finish=MPI_Wtime();
local_elapsed=local_finish-local_start;
MPI_Reduce(&local_elapsed,&elapsed,1,MPI_DOUBLE,MPI_MAX,0,comm);
printf("%d",elapsed);
```

Ovviamente, tale metodo è valido con l'assunzione che tutti i processi inizino nello stesso momento (in particolare, la valutazione del tempo di inizio), un'esecuzione reale però è sfasata, e ciò porterebbe ad un tempo di esecuzione che non corrisponde a quello effettivo.

Quando si esegue un'operazione di reduce, tutti i processi devono arrivare ad uno punto comune nel codice, "sincronizzandosi", esiste un'operazione, MPI\_Barrier, il cui unico scopo è attendere che tutti i processi la eseguano prima di continuare nell'esecuzione. Tale operazione comunque, non garantisce che i processi si sincronizzino una volta eseguita, quindi approssima il comportamento sincronizzato. Nella pratica, è molto complesso garantire tale proprietà.

La misurazione del tempo impiegato da un processo è non deterministica, in quanto quest'ultimo è soggetto alle interruzioni del sistema operativo ed ai cambi di contesto, che possono variare in maniera apparentemente aleatoria. Nel caso in cui il programma venga eseguito in rete, tale *rumore* (il tempo casuale aggiunto all'esecuzione normale di un processo) è ancora maggiore.

Generalmente, è corretto eseguire più volte un processo misurando i tempi ad ogni esecuzione, per avere una misura statistica. Il minimo corrisponderà al caso ideale, il massimo al caso peggiore, la mediana al caso più frequente, è corretto fornire i dati di ogni esecuzione per avere un quadro chiaro dei tempi effettivi. In breve per valutare il tempo

- 1. Si mette una funzione barriera all'inizio dell'esecuzione
- 2. Si trova il massimo dei tempi di ogni processo
- 3. Si provano diverse esecuzioni ottenendo una distribuzione



Le interferenze ed i rumori sono stati grande oggetto di studio nella valutazione dei tempi, in particolare, si è osservato un rapporto di proporzionalità diretta fra il rumore ed il numero di processi impiegati in un calcolo, esiste quindi un limite, in cui l'aumento dei nodi volti ad un calcolo non garantisce un miglioramento dei tempi di esecuzione, bensì il contrario.

La seguente tabella, raccoglie i tempi di esecuzione in secondi di un algoritmo che esegue il prodotto fra matrici quadrate.

tempo (sec)	ordine della matrice						
numero processi	1024	2048	4096	8192	16384		
1	4.1	16	64	270	1100		
2	2.3	8.5	33	140	560		
4	2	5.1	18	70	280		
8	1.7	3.3	9.8	36	140		
16	1.7	2.6	5.9	19	71		

Ovviamente, con l'aumento delle dimensioni dell'input, aumenta anche il tempo di esecuzione, e quest'ultimo decresce con l'aumentare del numero di processi. Questo fattore di proporzionalità inversa non è però valido per un arbitrario numero di processo, de facto, ci sarà un limite per cui vale, ad un certo punto, l'aumentare dei processi non migliorerà il tempo di esecuzione. Per la stima dei tempi si definiscono le seguenti variabili

- $T_s(n)$  è il tempo di esecuzione di un programma se eseguito in maniera sequenziale, con un input di dimensione n.
- $T_p(n,p)$  è il tempo di esecuzione di un programma se eseguito in maniera parallela con p processi, e con un input di dimensione n.
- $S(n,p) = \frac{T_s(n)}{T_p(n,p)}$  è detto **speed up** dell'applicazione e misura il margine di miglioramento di un programma quando si esegue in parallelo piuttosto che in sequenziale.

Ovviamente nel rapporto dello speed up i tempi sequenziali e paralleli vanno misurati sullo stesso hardware. L'ideale sarebbe uno speed up lineare, nell'effettivo, l'aumentare dei processi fa diminuire lo speed up, invece l'aumentare dell'input lo fa aumentare. La seguente tabella riporta i valori dello speed up del programma che esegue il prodotto fra matrici.

$_{\mathrm{speed}}$ up	ordine della matrice						
numero processi	1024	2048	4096	8192	16384		
1	1	1	1	1	1		
2	1.8	1.9	1.9	1.9	2		
4	2.1	3.1	3.6	3.9	3.9		
8	2.4	4.8	6.5	7.5	7.9		
16	2.4	6.2	10.8	14.2	15.5		

Nota bene :  $T_p(n,1) \neq T_s(n)$ , generalmente il tempo di esecuzione parallela con 1 processo è maggiore del tempo di esecuzione sequenziale (dato che il setup dell'ambiente per il calcolo parallelo ha un costo).

La scalabilità di un processo è definita come segue

$$Sc(n,p) = \frac{T_p(n,1)}{T_p(n,p)}$$

L'efficienza invece è un valore compreso fra zero ed 1 definito come segue

$$E(n,p) = \frac{S(n,p)}{p} \in (0,1]$$

efficienza	ordine della matrice						
numero processi	1024	2048	4096	8192	16384		
1	1	1	1	1	1		
2	0.89	0.94	0.97	0.96	0.98		
4	0.51	0.78	0.89	0.96	0.98		
8	0.3	0.61	0.82	0.94	0.98		
16	0.15	0.39	0.68	0.89	0.97		

Chiaramente, se le dimensioni dell'input sono modeste, l'utilizzo di tanti processi risulta inutile, l'efficienza è quindi bassa. L'utilizzo del multi processo ha senso quando l'input è di grande dimensione, e si presta ad essere diviso e computato da nodi paralleli.

#### 2.5.1 Scalabilità Forte e Scalabilità Debole

Un programma si dice strongly scalable (fortemente scalabile) se, data una dimensione fissa dell'input n, lo speed up ha una buona crescita all'aumentare dei processi. È invece weakly scalable (debolmente scalabile) se, l'aumentare dell'input, e l'aumentare del numero dei processi, il tempo di esecuzione varia di poco.

Rendere un applicazione strongly scalable è estremamente difficile, per questo nell'effettivo viene considerato sempre il weak scaling quando si vuole parallelizzare un compito. È possibile avere una stima approssimativa di quanto un'applicazione possa scalare? Dato un programma, si definisce frazione seriale la porzione di esso che è impossibile da parallelizzare, e viene espressa come un valore fra 0 ed 1. Tale parte non potrà essere influenzata dalla parallelizzazione, la legge di Amdahl stabilisce che lo scaling di un'applicazione è limitato dalla frazione seriale. Per un n dimensione in input fissata, si ha

$$T_p(p) = (1 - \alpha)T_s + \alpha \frac{T_s}{p}$$

Dove  $\alpha \in [0,1]$  rappresenta la frazione parallelizzabile, e  $1-\alpha$  la frazione seriale. Lo speed up sarà quindi

$$S(p) = T_s \frac{1}{(1 - \alpha)T_s + \alpha \frac{T_s}{p}}$$


Il valore dello speed up è limitato superiormente, infatti all'aumentare dei processi :

$$\lim_{p \to \infty} S(p) = \tag{2.1}$$

$$\lim_{p \to \infty} S(p) =$$

$$\lim_{p \to \infty} T_s \frac{1}{(1 - \alpha)T_s + \alpha \frac{T_s}{p}} =$$
(2.1)


$$\frac{T_s}{(1-\alpha)T_s} = \frac{1}{1-\alpha} \tag{2.3}$$



Questa legge non tiene conto del week scaling e decreta un comportamento ideale/approssimato. La legge di Gustafson tiene conto del week scaling

$$S(n,p) = (1 - \alpha) + \alpha p$$

Nel caso reale, l'aumentare del numero di processi potrebbe far incrementare la frazione seriale.



#### on Was on Was on Was on Was on Was on Was on Was

#### 2.6 Operazioni su Vettori e Matrici


#### 2.6.1 Scatter e Gather

Consideriamo un algoritmo sequenziale che calcoli la somma di due vettori dati in input

```
void vector_sum(double x[], double y[], double z[], int n){
    for(int i=0; i<n; i++){
        z[i]=x[i]+y[i];
    }
}</pre>
```

Come si può distribuire tale compito su diversi processi? Si da l'assunzione che i vettori da sommare siano stati letti da standard input, quindi sono presenti nella memoria del processo con rank 0. Si vuole dividere il vettore equamente fra i diversi processi.

A tal proposito, esiste la funzione collettiva int MPI\_Scatter, che si occupa di prendere un vettore e di dividerlo equamente fra tutti i processi di un dato comunicatore.




I parametri della funzione sono i seguenti

- void \*send\_buf\_p il buffer contenente il vettore da dividere
- int send\_count il numero di elementi da inviare ad ogni processo, non il numero di elementi totali del vettore
- MPI\_Datatype send\_type il tipo degli elementi del vettore
- void \*recv\_buf\_p il buffer che conterrà la frazione di vettore ricevuta, per il mittente, può coincidere con il buffer di invio
- int recv\_count analogo a send\_count
- MPI\_Datatype recv\_type analogo a codeesend\_type
- int src\_proc il rank del processo che condividerà il vettore
- MPI\_Comm comm il comunicatore in questione

La funzione assume che il numero di elementi da condividere sia divisibile per il numero di processi, l'ordine di condivisione avviene in base al rank. Il nodo che condivide il vettore può specificare la macro MPI\_IN\_PLACE come buffer di destinazione, e manterrà i valori nel vettore originale.

La funzione collettiva int MPI\_Gather è l'inversa della scatter, ogni nodo definisce un vettore, e ne verrà eseguita la concatenazione, per poi essere inviata ad un processo.



L'ordine di concatenazione è sempre dato dal rank. I parametri sono pressocché identici alla scatter

- void \*send\_buf\_p il buffer contenente il vettore parziale da inviare
- int send\_count il numero di elementi contenuti nel vettore parziale
- MPI\_Datatype send\_type il tipo degli elementi del vettore
- void \*recv\_buf\_p il buffer che conterrà il vettore finale composta dalla concatenazione dei vettori parziali
- int recv\_count analogo a send\_count
- MPI\_Datatype recv\_type analogo a codeesend\_type
- int dest\_proc il rank del processo che riceverà il vettore
- MPI\_Comm comm il comunicatore in questione

Esempio di codice: Il seguente programma, fa si che il processo di rank 0 generi due vettori con valori casuali, che verranno divisi fra i vari processi che eseguiranno delle somme parziali, trovando sezioni parziali del vettore somma, che verrà poi ri-unito con l'operazione collettiva.

```
#include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <mpi.h>
  void print_vector(int n, int *v, char name)
6
  {
       printf("\%c = [ ", name);
       for (int i = 0; i < n - 1; i++)
10
           printf("%d, ", v[i]);
       printf("\%d ] \backslash n" , v[n-1]);
14 }
  int main(int argc, char **argv)
16
17
18
       MPI_Init(NULL, NULL);
19
20
       int my_rank;
21
       int size;
       int local size = 3;
       MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
24
       int local_vector[size];
25
      int local_vector2[size];
```



```
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
27
28
       if (my_rank == 0)
29
30
31
           int inputVector[local_size * size];
           int inputVector2[local_size * size];
34
           srand (time (NULL));
           for (int i = 0; i < local\_size * size; i++)
35
36
           {
               inputVector[i] = rand() % 100;
               inputVector2[i] = rand() % 100;
38
39
           print_vector(local_size * size, inputVector, 'A');
           print_vector(local_size * size, inputVector2, 'B');
41
           printf("\n");
42
           MPI\_Scatter(inputVector\,,\ local\_size\,,\ MPI\_INT,\ local\_vector\,,\ local\_size\,,
43
                        MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD)
44
           MPI\_Scatter(inputVector2\,,\ local\_size\,,\ MPI\_INT,\ local\_vector2\,,\ local\_size\,,
45
                        MPI\_INT, 0, MPI\_COMM\_WORLD);
46
47
       else
48
49
       {
           \label{eq:mpi_scatter} MPI\_Scatter(NULL, \ local\_size \;, \ MPI\_INT, \ local\_vector \;, \ local\_size \;,
50
                        MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
51
           MPI_Scatter(NULL, local_size, MPI_INT, local_vector2, local_size, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
53
54
                                   A_{d} = [ ", my_rank, my_rank);
       printf("process %d :\n
       for (int i = 0; i < local\_size - 1; i++)
           printf("%d, ", local_vector[i]);
58
59
       printf("%d]\n
                         B_{d} = [", local\_vector[local\_size - 1], my\_rank);
60
61
       for (int i = 0; i < local\_size - 1; i++)
62
           printf("%d, ", local_vector2[i]);
63
64
       65
       for (int i = 0; i < local\_size - 1; i++)
66
67
           printf("%d, ", local_vector2[i] + local_vector[i]);
68
69
       printf("%d ]\n\n", local_vector2[local_size - 1] + local_vector[local_size - 1]);
70
71
       int vec_sum[local_size];
       for (int i = 0; i < local\_size; i++)
73
74
           vec_sum[i] = local_vector2[i] + local_vector[i];
75
       }
76
77
78
       if (my_rank == 0)
79
           int outVector[local_size * size];
80
           81
82
           print_vector(local_size * size, outVector, 'O');
83
      }
84
85
       else
86
       {
           \label{eq:mpi_size} MPI\_Gather(vec\_sum\,,\ local\_size\,,\ MPI\_INT,\ NULL,\ local\_size\,,
87
                       MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
89
90
       MPI_Finalize();
91
92
93
       exit(0);
```

Le operazioni collettive sui vettori possono essere eseguite anche sulle matrici, anche se ciò dipende dall'allocazione di esse. Quando si dichiara una matrice di dimensioni statiche nel seguente modo

```
int matrix[n][n];
```



essa viene allocata in maniera contigua in memoria.

#### int matrix[3][3];


0,0	0,1	0,2											
1,0	1,1	1,2	viene allocata :	0,0	0,1	0,2	1,0	1,1	1,2	2,0	2,1	2,2	
2,0	2,1	2,2											

In tal caso, le operazioni collettive di *reduce* funzioneranno senza problemi dato che agiscono su blocchi di memoria contigui. Il punto è che una dichiarazione di questo tipo ha senso esclusivamente se è nota a priori la dimensione della matrice, nel caso più generale, una matrice si dichiara dinamicamente come un puntatore di puntatori di interi.

```
int ** a;
a = (int **) malloc(sizeof(int *)*num_rows);
for(int i = 0; i < num_rows; i++){
    a[i] = (int *) malloc(sizeof(int)*num_cols);
}</pre>
```

Le righe della matrice in questo caso *non* sono contigue in memoria, non è quindi possibile utilizzare operazioni di *reduce*, per far ciò, bisogna collassare la matrice in un array bidimensionale regolando l'accesso degli indici. Su una matrice statica, l'accesso avviene per mezzo di due indici matrix[i][j], se la matrice è collassata in un array, un solo indice deve codificare entrambi gli indici della matrice, nella pratica, si fa così

Una matrice allocata dinamicamente come un unico array può essere soggetta alle operazioni di reduce.



$$M[1][1]=e=M[1*3+1]=M[4]$$

#### Prodotto fra Vettori e Matrici

Come visto nel corso di Algebra, il prodotto scalare fra due vettori è definito come segue

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n$$


Il prodotto fra una matrice  $n \times n$  ed un vettore  $\bar{b}$  di n componenti, è un vettore sempre di n componenti, di cui ogni i-esimo componente è il prodotto scalare fra la i-esima riga della matrice ed il vettore  $\bar{b}$ .

$$\begin{bmatrix} a_{1_1} & a_{1_2} & \dots & a_{1_n} \\ a_{2_1} & a_{2_2} & \dots & a_{2_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_1} & a_{n_2} & \dots & a_{n_n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1_1}b_1 + a_{1_2}b_2 + \dots + a_{1_n}b_n \\ a_{2_1}b_1 + a_{2_2}b_2 + \dots + a_{2_n}b_n \\ \vdots \\ a_{n_1}b_1 + a_{n_2}b_2 + \dots + a_{n_n}b_n \end{bmatrix}$$

```
int A[n][n]; //matrice int b[n]; //vettore input int y[n]; //vettore risultato for (i=0;i< n;i++){ for (j=0;j< n;j++){ y[i]=A[i][j]*b[j] //prodotto scalare implicitamente definito } }
```

#### 2.6.2 Ultime Collettive di tipo "All"

La collettiva int MPI\_Allgather si occupa di unire i dati di un vettore come la normale funzione di gather, per poi condividere i dati con tutti i processi di un comunicatore, logicamente, equivale ad una gather seguita da una broadcast, ma è implementata in maniera più efficiente.



- void \*send\_buf\_p
- int send\_count
- MPI\_Datatype send\_type
- int recv\_count
- MPI\_Datatype recv\_type
- MPI\_Comm comm

La collettiva MPI\_Allscatter equivale ad una reduce seguita da una scatter.

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \text{Allscatter} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_1 + b_1 + c_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 + b_2 + c_2 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ a_n + b_n + c_n \end{bmatrix}$$

### 2.7 Tipi di Dato Custom

Abbiamo visto come MPI implementi il tipo MPI\_Datatype per riferirsi ai tipi di dato presenti nel C. In C, è però possibile creare dei tipi di dato aggiuntivi (struct).

```
1 struct t{
2     float a,
3     float b,
4     int n
5 };
```

Cosa va definito nel capo data\_type quando si intente inviare tramite una funzione MPI una struttura? MPI permette di creare dei tipi custom, è possibili definire tipi derivati, che equivalgano (in quanto disposizione in memoria) alla struct in questione. Un tipo derivato non è altro che una sequenza di datatype di base alla quale è assengata una certa disposizione in memoria.

```
(MPI_DOUBLE,0), (MPI_DOUBLE,16), (MPI_INT,24)
```

Un tipo derivato va definito tramite la funzione int MPI\_Type\_create\_struct:

• int count il numero di elementi distinti nel tipo derivato



- int array\_of\_blocklengths[] ogni elemento potrebbe essere un vettore, va quindi specificata la lunghezza di ogni elemento della struct.
- MPI\_Aint array\_of\_displacements la disposizione degli elementi della struct in memoria
- MPI\_Datatype \*new\_type\_p il tipo degli elementi della nuova struttura

Per ottenere la disposizione è possibile usare il puntatore del valore, è pero auspicabile utilizzare la funzione di liberia <code>MPI\_Get\_address</code>, in quanto in alcuni sistemi (seppur pochi) i puntatori potrebbero non rappresentare un indirizzo di memoria.

```
MPI\_Aint a_addr, b_addr, n_addr;
MPI_Get_address(&a, &a_addr);
array_of_displacements[0]=0;
MPI_Get_address(&b, &b_addr);
array_of_displacements[1]=b_addr-a_addr;
MPI_Get_address(&n, &n_addr);
array_of_displacements[2]=n_addr-a_addr;
```

Una volta creata tale struttura, bisogna eseguire la funzione <code>MPI\_Type\_commit</code> che, eseguendo opportune ottimizzazioni, decide il metodo di salvataggio della struttura in memoria. Quando non è più necessario quel datatype, si può chiamare la funzione <code>MPI\_Type\_free</code>.

#### **CAPITOLO**

3


## MEMORIA CONDIVISA : POSIX THREADS

#### 3.1 Introduzione ai Thread

In MPI, un insieme di nodi comunica tramite lo scambio di messaggi su un apposito canale, all'interno di ogni nodo, sono presenti delle unità di calcolo con più cores, ossia più sotto-unità che comunicano ed operano contemporaneamente su una memoria condivisa.

Se MPI si occupa della comunicazione fra più nodi, è necessario un paradigma volto alla comunicazione dei differenti core di un'unità di calcolo che possono accedere ad una memoria comune.

Un processo è un istanza di un programma (in esecuzione) che viene caricata sulla CPU, possiamo identificare i *singoli flussi indipendenti di computazione* di un processo, denominati **thread**, analoghi ai processi ma più "leggeri" nella loro creazione e gestione, due thread appartenenti ad uno stesso processo hanno differenti program counter e stack ma condividono lo stesso spazio di indirizzamento dinamic (heap), la comunicazione è semplice, in quanto basta scrivere sulla stessa area di memoria.



Lo standard **Posix Threads (Pthreads)** è implementato con una libreria in C e specifica l'API per l'interazione fra i thread, è necessario specificare nel codice la direttiva di inclusione

#### # include <pthread.h>

La libreria fornisce il tipo di dato <code>pthread\_t</code>, non è importante la sua struttura interna, basti sapere che tale tipo identifica univocamente un thread all'interno di un processo, a volte viene denotato <code>thread handler</code>. La creazione di un thread avviene tramite la chiamata di libreria <code>int pthread\_create</code>, i cui parametri sono

- pthread\_t\* thread\_p verrà assegnato l'identificatore del thread creato.
- const pthread\_attr\_t\* attr\_p attributi in input che per adesso verranno ignorati.



- void\* (\*start\_routine) (void\*) la funzione che verrà eseguita dal thread creato.
- void\* arg\_p i parametri della funzione sopracitata.

All'avvio di un thread è quindi necessario specificarne la funzione da eseguire, una funzione può essere passata in input in quanto rappresenta un puntatore alla zona di memoria in cui è contenuta la procedura da eseguire.

```
void func(int a){
     /*codice*/
3
 void(*func_ptr)(int)=func; /*puntatore a funzione in cui se ne specifica anche il tipo
                             [int] del parametro*/
```

Convenzionalmente, la funzione del thread è di tipo puntatore a void e ha come parametro di ingresso un puntatore a void (caso più generale possibile) che verrà eventualmente castato.

```
void *thread_function(void *args_p);
```

Per attendere la terminazione di un thread da parte del processo principale è necessario utilizzare la funzione pthread\_join, valida per un singolo thread, i parametri sono

- pthread\_t thread l'identificatore del thread di cui attendere la terminazione
- void \*\*value\_ptr il valore di ritorno del thread

La funzione pthread\_self ritorna l'identificatore del thread chiamante. Il seguente esempio mostra la creazione di diversi thread che stampano a schermo una stringa.

```
#include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <pthread.h>
      #define THREAD_COUNT 4
      void *Hello(void *rank)
6
          int my rank = rank:
9
          printf("hello from thread %ld\n", my_rank);
          return NULL;
      }
12
      int main()
14
          pthread_t thread_handles[THREAD_COUNT];
          for (int i = 0; i < THREAD\_COUNT; i++) /*creazione dei thread*/
16
               pthread_create(&thread_handles[i], NULL, Hello, (void *)i);
17
          printf("hello from main thread\n");
18
          for (int i = 0; i < THREAD\_COUNT; i++) /*terminazione dei thread*/
19
20
               pthread_join(thread_handles[i], NULL);
21
```

Riguardo il numero dei thread, sarebbe corretto considerare tanti thread quanti sono i core fisici sulla macchina che esegue il programma. Se si vogliono passare molteplici parametri ad un thread è necessario definire un'apposita struct che li comprenda.

#### Prodotto Matrice-Vettore con Pthread

Si vuole eseguire il calssico algoritmo di moltiplicazione di una matrice per un vettore, la cui computazione seriale si ricorda essere

```
/* m := righe di A*/
/* n := elementi di di x*/
/* y := vettore output*/
for (int i = 0; i < m; i++){
    y[i] = 0.0;
    for (int j=0; j< n; j++)
        y[i]+=A[i][j]*x[j];
```



Si vuole parallelizzare l'esecuzione fra più thread, come prima cosa, si supponga di avere tanti thread quante sono le righe della matrice in input (quindi, gli elementi del vettore in output), e di far calcolare ad ogni thread i il valore dell'i-esimo elemento del vettore in output.

$$\begin{vmatrix} a_{1_1} & \dots & a_{1_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m_1} & \dots & a_{m_n} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & \text{thread } 1 \\ \vdots & \vdots \\ y_m & \text{thread } m \end{vmatrix}$$

In generale, se il numero di thread è t < m, ogni q-esimo thread computerà  $\frac{m}{t}$  righe, ossia dalle

- $q \cdot m/t$ -esima riga
- alla (q+1)m/t 1-esima riga

Si ha il seguente codice

```
#include <stdio.h>
       #include <stdlib.h>
       #include <pthread.h>
       #define MAT_ORDER 6
       #define THREAD_COUNT 6
       /*Siano A la matrice, x il vettore in input ed y il vettore in output*/
       void *mat_vec_product(void *rank)
            int my_rank = rank;
            int local_m = MAT_ORDER / THREAD_COUNT;
            int first_row = my_rank * local_m;
14
            int last_row = ((my_rank + 1) * local_m) - 1;
16
            for (int i = first_row; i <= last_row; i++)</pre>
17
18
                 y[i] = 0;
19
                 \begin{array}{lll} & \text{for} & (\text{int} & \text{j} & = & 0\,; & \text{j} & < \text{MAT\_ORDER}; & \text{j}++) \end{array}
21
                     y[i] += A[i][j] * x[j];
23
25
            }
26
27
       int main()
28
29
            pthread_t handler[THREAD_COUNT];
30
            for (int i = 0; i < THREAD_COUNT; i++)</pre>
31
                 pthread_create(&handler[i], NULL, mat_vec_product, (void *)i);
            for (int i = 0; i < THREAD_COUNT; i++)</pre>
33
                 pthread_join(handler[i], NULL);
34
            return 0;
35
```

```
ა ※ ∾
```

#### 3.2 Sezioni Critiche

Si consideri il seguente scenario: Vi è una variabile (intera) x inizializzata a 0 condivisa da due thread, entrambi si adoperano per incrementare la variabile di 1, ci si aspetta, che dopo l'esecuzione la variabile x sia uguale a 2. Il punto è che l'incremento di una variabile (somma) in C, equivale ad una sequenza di istruzioni assembly che possono essere intergogliate dai due thread.



istanti di tempo	thread 0	thread 1
1	inizalizzato dal	
1	main thread	
2	legge la variabile x=0	inizalizzato dal
2	e la carica nel registro r1	main thread
3	incrementa il registro r1=0 di 1,	legge la variabile x=0
3	avendo r1=1	e la carica nel registro r2
4	salva il valore del registro in x,	incrementa il registro r2=0 di 1,
4	si ha x=1	avendo r2=1
5	termina	salva il valore del registro in x,
9	teriiiia	si ha x=1
6		termina

Alla fine dell'esecuzione la variabile  $\mathbf{x}$  sarà uguale ad 1 perché i due thread non si sono sincronizzati correttamente. Tale problema è noto come race condition e ha comportato la nascita di una vasta teoria riguardante la sincronizzazione dei processi paralleli che accedono a risorse condivise, in questa sezione verranno presentate delle possibili soluzioni.

#### 3.2.1Busy Waiting e Mutex

Il tema centrale è la mutua esclusività delle variabili, l'accesso ad esse non può venire contemporaneamente da parte di più thread, con busy waiting, si denota una metodologia che consiste nel far attendere un processo che tenta di accedere ad una variabile già in uso, lasciandolo bloccato in un ciclo in cui ad ogni iterazione controlla la disponibilità della risorsa.

Nel seguente esempio, ogni thread viene bloccato in un ciclo finché la variabile flag non diventa uguale al loro rank. A seguito dell'utilizzo dovranno incrementare la variabile per permettere al prossimo thread di accedere.

```
while (flag!=my_rank);
x+=1;
flag++;
```

Il busy waiting, seppur semplice nella sua implementazione, comporta svantaggi difficilmente trascurabili

- un processo in attesa occuperà inutilmente la CPU comportando uno spreco di computazione
- Il compilatore, se nota un indipendenza apparente fra due istruzioni, potrebbe invertirne l'ordine, ad esempio, trasformando il codice come segue

```
while (flag!=my_rank); /* sequenza di istruzioni errata */
```

Tale riarrangiamento è parte di una serie di ottimizzazioni che fa il compilatore. Disattivare tali ottimizzazioni comporterebbe un uso meno efficiente dei registri per tutte le altre istruzioni.

Le Mutex permettono una gestione più sofisticata degli accessi alle risorse mutualmente esclusive, una Mutex è una variabile utilizzata per restringere l'accesso ad una risorsa, per poi rilasciarla una volta utilizzata.

Una mutex viene gestita dal tipo di dato pthread\_mutex\_t , una volta definita, va inizializzata tramite la funzione int pthread\_mutex\_init, assegnandole la variabile il cui accesso deve essere regolamentato. La funzione ha i seguenti parametri

- pthread\_mutex\_t \*mutex\_p la mutex a cui si riferisce
- const pthread\_mutexattr\_t \*attr\_p degli attributi che per adesso saranno ignorati.

Quando si vuole accedere ad una variabile protetta da una mutex bisogna controllarne lo stato, che può essere bloccato o libero. Si richiede l'accesso alla variabile tramite la chiamata



```
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex_p)
```

Se l'accesso è libero, il thread continuerà la sua esecuzione, altrimenti verrà sospeso (senza occupare tempo sulla CPU), e potrà continuare la sua esecuzione solo quando la lock sarà rilasciata.

Una volta che un thread ha terminato l'accesso alla variabile, deve rilasciare la lock con la chiamata

```
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex_p)
```

Una volta terminata l'utilità di una mutex, va eliminata con la chiamata

```
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex_p)
```

Il fenomeno della **Starvation** si verifica quando l'esecuzione di un thread o di un processo viene sospesa o impedita per un tempo indefinito, anche se è in grado di continuare l'esecuzione. E tipicamente associata all'imposizione di priorità o alla mancanza di equità nella pianificazione o nell'accesso alle risorse. Se una mutex è bloccata, il thread viene bloccato e inserito in una coda di thread in attesa. Se la coda è FIFO, non si verificherà starvation.

Un Deadlock invece identifica una situazione di attesa circolare in cui ogni elemento di un insieme di thread è sia in attesa del rilascio di una lock, sia in possesso di una lock necessaria agli altri thread.

```
pthread_mutex_lock(&a);
                                               pthread_mutex_lock(&b);
pthread_mutex_unlock(&b);
                                               pthread_mutex_unlock(&a);
/*in attesa di a per
                                               /*in attesa di b per
rilasciare b*/
                                               rilasciare a*/
```

In termini di prestazioni il Mutex mostra performance più elevate rispetto il busy waiting quando il numero di thread è superiore al numero di core fisici, si osservi la seguente tabella che riporta i tempi impiegati (in secondi) per stimare il valore di  $\pi$  su una macchiana con 8 core.

num. thread	busy waiting	mutex
1	2.9	2.9
2	1.45	1.45
4	0.73	0.73
8	0.38	0.38
16	0.5	0.38
32	0.8	0.4
64	3.56	0.38

#### 3.2.2 Semafori, Barriere e Variabili di Condizione

Il busy waiting permette l'accesso esclusivo ai thread imponendo anche un certo ordine, ma presenta degli svantaggi considerevoli, che però non presenta l'utilizzo delle mutex, seppur quest'ultimo lascia l'ordine di accesso indeterminato edeciso dal sistema operativo, ci sono situazioni in cui si vuole un accesso ordinato senza dover subire i problemi del busy waiting.

Lo standard Posix definisce un costrutto simile al mutex ma più elaborato: i **Semafori**, che rappresentano delle mutex non binarie. Per utilizzarli, si include la direttiva

```
# include <semaphore.h>
```

L'handler dei semafori è il tipo sem\_t , un semaforo viene inizializzato con int sem\_init i cui parametri sono


- sem\_t\* semaphore\_p
- int shared se uguale ad 1, sarà condiviso anche fra diversi processi
- unsigned initial\_val il numero intero con il quale è inizializzato un semaforo





Il funzionamento è il seguente, quando un thread vuole accedere ad una sezione, chiama la funzione sem\_wait(sem\_t \*sem), ad ogni semaforo è associato un numero intero, se tale numero è maggiore di zero al momento della chiamata, il processo potrà procedere, e decrementerà di 1 il valore del semaforo.

Se il valore è uguale a zero, il processo si arresterà entrando in una coda di attesa, attendendo il via libera per ripartire.

Quando un thread termina con l'utilizzo del semaforo, può chiamare la funzione sem\_post(sem\_t \* sem) che farà procedere un thread in attesa del semaforo nell'esecuzione. Se la coda è vuota, il valore del semaforo verrà incrementato di 1.







Con barriera si intende un costrutto che viene inserito in un certo punto del codice, in cui ogni thread che lo esegue, per poter continuare l'esecuzione oltre tale punto deve attendere che ogni altro thread vi sia arrivato, serve a risincronizzare l'esecuzione dei thread facendoli ripartire da un punto comune. Un tipico esempio può essere quello di voler far noto in fase di debug che tutti thread hanno raggiunto un certo punto del codice.

```
/*punto comune del programma*/
barriera;
if (my_rank==0){
    printf("tutti i thread hanno raggiunto questo punto \n");
    fflush (stdout);
```

L'implementazione di una barriera tramite l'uso del busy waiting e delle mutex è intiuitiva, si utilizza un contatore condiviso inizializzato a zero (il cui accesso è protetto da mutex) e si incrementa di 1 per ogni thread che arriva a tal punto. Ogni thread sarà in busy waiting finché il contatore non sarà uguale al numero dei thread.

```
int counter = 0;
      int thread number;
      pthread_mutex barrier_mutex;
      void *thread_function(void *arg_p){
           /*implementazione della barriera*/
           pthread_mutex_lock(&barrier_mutex);
           counter++;
           pthread_mutex_unlock(&barrier_mutex);
           while ( counter < thread_number );</pre>
           /*fine della barriera*/
13
```

Una barriera può anche essere implementata con un semaforo. L'implementazione mostrata presenta un problema, se fosse necessario riutilizzare tale barriera, bisognerebbe resettare la variabile counter a zero. Tale reset però deve avvenire solo in seguito al passaggio di tutti i thread della barriera, potrebbe capitare che un thread non si sia reso conto che la variabile counter avesse raggiunto il valore sufficiente per proseguire, rimanendo bloccato nella barriera. Questo problema, nonostante possa sembrare banale, è in realtà un intralcio considerevole e non ha soluzioni immediate.

Può essere di aiuto l'uso di una variabile di condizione, queste ultime sono un oggetto associato ad una mutex, che permettono ad un thread di sospendere la sua esecuzione fino all'accadere di un determinato evento, si definiscono con il tipo pthread\_cond\_t . A seguito di tale evento, il thread può essere svegliato con un apposito segnale. Una variabile di condizione descrive un evento.

```
lock mutex;
if CONDIZIONE SI AVVERA: /* avvisa i thread che la condizione si e' avverata*/
```



```
signal thread(s);
                         verificata, si libera la lock e si attende la condizione*/
      else : /*se non e'
         unlock mutex
         SOSPENSIONE ESECUZIONE
6
      unlock mutex;
```

In seguito, l'implementazione di una barriera con delle variabili di condizione.

```
int counter = 0; /*variabile condivisa*/
      pthread_mutex_t mutex;
      pthread\_cond\_t \ cond\_var;
      void *thread\_function(void *args_p){
           /*barriera*/
          ptrhead_mutex_lock(&mutex);
          counter++;
           if ( counter==thread_count ) {
               counter=0;
               pthread_cond_broadcast(&cond_var); /*avvisa tutti i thread che
13
                                                      la condizione si e' avverata*/
14
               while (pthread_cond_wait(&cond_var,&mutex)!=0);
16
17
          ptrhead_mutex_unlock(&mutex);
18
```

Si osservi la riga di codice 16

```
while(pthread_cond_wait(&cond_var,&mutex)!=0);
```

La chiamata pthread\_cond\_wait sospende il processo, perché allora è necessario inserirla all'interno di un while come se andasse verificato periodicamente? È buona norma dato che il sistema operativo potrebbe inaspettatamente svegliare un processo dallo stato di attesa prima che la condizione si avveri, queste sveglie spurie vanno quindi gestite.

- pthread\_cond\_signal(pthread\_cond\_t\* cond\_var\_p); sveglia un thread in attesa
- pthread\_cond\_broadcast(pthread\_cond\_t\* cond\_var\_p); sveglia tutti i thread in attesa
- pthread\_cond\_init(pthread\_cond\_t\* cond\_p,pthread\_condattr\_t\* cond\_attr\_p) inizializza una variabile di condizione
- pthread\_cond\_destroy(pthread\_cond\_t\* cond\_p) termina una variabile di condizione
- La funzione

```
pthread_cond_wait(pthread_cont_t* cond_var_p, pthread_mutex_t mutex_p)
```

si occupa di

- 1. fare l'unlock della mutex
- 2. sospendere il thread finché non arriva un segnale di risveglio
- 3. fare la lock della mutex una volta svegliato il thread



#### 3.2.3 Stima di $\pi$ con Pthread

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <pthread.h>
 4 #include <time.h>
6 unsigned precision = 100000; /*punti generati da ogni thread*/
7 const unsigned thread_number = 6;
9 unsigned total_tosses;
unsigned point_in_center = 0;
/*gestione accesso a variabili condivise*/
pthread_mutex_t mutex;
14
  void *thread_function(void *arg_p)
15
16 {
17
       int local_circle_point = 0;
18
       for (int i = 0; i \le precision; i++)
19
20
            \frac{\text{double } x = (\frac{\text{double}}{\text{rand}}) \text{ / RAND\_MAX * 2.0 - 1.0; } / *\text{Generazione punto casuale*} / 
21
            \frac{\text{double } y = (\text{double}) \text{rand}() / \text{RAND\_MAX} * 2.0 - 1.0; 
            local\_circle\_point += (x * x + y * y < 1); /*Controllo se e' nel cerchio*/
23
24
25
       /*L'accesso alla variabile condivisa deve essere mutualmente esclusivo*/
26
       pthread_mutex_lock(&mutex);
27
       point_in_center += local_circle_point;
28
       pthread_mutex_unlock(&mutex);
29
30 }
31
int main(int argc, char **argv)
33
  {
       srand(time(NULL));
34
35
       if (argc > 1)
36
37
       {
            precision = atoi(argv[1]);
38
39
40
41
       total_tosses = precision * thread_number;
       pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
42
       pthread_t tids[thread_number];
43
44
       for (int i = 0; i < thread_number; i++)</pre>
45
46
            pthread_create(&tids[i], NULL, thread_function, NULL);
47
48
49
       for (int i = 0; i < thread_number; i++)</pre>
50
51
       {
           pthread_join(tids[i], NULL);
54
       double esteem = ((double)point_in_center / (double)(total_tosses)) * 4;
       printf("valore di pi greco stimato : \%lf \n", esteem);\\
56
57
58
       return 0;
59 }
```



Si consideri adesso la seguente porzione di codice

```
void *fun(void *args){
    int thread_id=*((int)args);
    printf("i am thread %d\n", thread_id);
    return NULL;
}

int main(){
    ...
    for(int i = 0;i<num_threads;i++){
        pthread_create(&thread_handles[i], NULL, fun, (void*)&i);
    }
    ...
}</pre>
```


C'è un errore, essendo la variabile i condivisa da tutti i thread, potrebbe succedere che l'esecuzione della funzione fun avvenga parallelamente fra tutti i thread in seguito alla terminazione del ciclo for . In tal caso, ogni thread annuncerebbe di essere il n-1-esimo (dove n è il numero di thread).

Per ovviare a tale problema, è opportuno creare un array di interi in modo che ogni thread acceda ad una porzione di memoria diversa.

```
~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~ ~ X ~
```

#### 3.3 Read-Write Lock

Questa sezione tratterà l'accesso a strutture dati condivise di grandi dimensioni, si consideri una lista puntata di interi, ordinata in maniera crescente, soggetta ad operazioni di inserimento, eliminazione, e controllo della presenza di un elemento (member).



```
struct list_node_s{
   int data;
struct list_node_s* next;
}
```

Essendo la lista definita con i puntatori, ogni accesso ad uno dei suoi elementi sarà un accesso in memoria principale, non essendo questi contigui, il prefatching non potrà fare affidamento sulle ipotesi di vicinanza spaziale e temporale.

Si vuole mantenere una lista puntata *condivisa in memoria* fra i diversi thread, in tal caso è comodo definire la testa della lista **head\_p** come una variabile globale. Questo semplificherà le operazioni sulla lista in quanto non sarà necessario passarla come parametro.

Se due o più thread eseguno un operazione di member contemporaneamente, il programma funziona senza problemi, ma cosa succederebbe se contemporaneamente, un thread eseguisse un operazione di member ed un altro un operazione di modifica? L'accesso alla lista potrebbe non essere consistente.



	thread 1	thread 2
t = 1	chiama member(8)	
t=2		chiama delete(8)
t = 3		esegue delete(8)
t=4	esegue member(8)	
	non trova l'elemento 8	
t=5	anche se nel momento della	
	chiamata era presente	

#### Idea di Soluzione 1

Una soluzione immediata ricade nell'utilizzo di una lock, è possibile eseguire il lock dell'intera lista prima di accedervi in un qualsiasi modo (lettura o scrittura).

```
Pthread_mutex_lock(&list);
member(value);
Pthread_mutex_unlock(&list);
```

Nonostante funzioni, nell'effettivo si sta serializzando l'accesso alla lista: non ci saranno mai due thread che accedono contemporaneamente alla lista (anche su elementi diversi, anche per operazioni di member ), quindi l'utilizzo del multithreading risulta inutile e deleterio per le prestazioni del programma.

#### Idea di Soluzione 2

Un approccio più raffinato consiste nel, piuttosto che fare il lock sull'intera lista, farlo sui singoli elementi (ridefinendo la struttura del nodo).

```
struct list_node_s{
   int data;
struct list_node_s* next;
pthread_mutex_t mutex;
}
```

Questo approccio è più complesso ed appesantisce notevolmente la lista, in quanto ogni nodo occuperà più byte in memoria, in oltre, ad ogni singolo accesso ci sarà un <code>lock</code> seguito da un <code>unlock</code>, rallentando significativamente le operazioni. Inoltre, gestire tali sequenze di accessi non è semplice e si può facilmente incombere in deadlock.

Nessuna delle soluzioni presentate è ottimale, e sfrutta al meglio i vantaggi del multithreading per l'accesso alle strutture dati condivise. A tal proposito, Pthreads definisce una metodologia di accesso favorevole alla situazione.

**Definizione**: Un **read-write lock** è una struttura simile ad una mutex, che mette a disposizione due funzioni di lock.

La prima, esegue il lock di una variabile in lettura, la seconda, esegue il lock in scrittura, ciò, permette a più thread contemporaneamente di ottenere il lock in lettura di una variabile, finché non c'è alcun nodo che richiede una lock in scrittura.

- più thread possono accedere contemporaneamente in lettura
- solo un thread alla volta può accedere in scrittura

Se un thread ha eseguito il lock in lettura di una variabile, ogni altro thread potrà accedervi in lettura, ma un qualsiasi accesso in scrittura dovrà attendere il rilascio della lock.

Se un thread ha eseguito il lock in scrittura di una variabile, ogni altro thread dovrà attendere il rilascio della lock per accedervi in un qualsiasi modo.

```
Il tipo di dato fornito da Pthreads è pthread_rwlock_t
```

Come le altre funzioni, gode di una funzione init per l'inizializzazione ed una funzione destroy per lo svuotamento della memoria.



valore sulla variabile	azione richiesta	risultato		
libera	lock in lettura	ottiene il lock in		
nbera	lock in lettura	lettura		
ha un lock in lettura	lock in lettura	ottiene il lock in		
na un lock in lettura	lock in lettura	lettura		
ha un lock in scrittura	lock in lettura attende il rilascio de			
na un lock in scrittura	lock in lettura	variabile		
libera	lock in scrittura	ottiene il lock in		
libera	lock in scrittura	scrittura		
ha un lock in lettura	lock in scrittura attende il rilascio d			
na un lock in lettura	lock in scrittura	variabile		
ha un lock in scrittura	lock in scrittura	attende il rilascio della		
na un lock in scrittura	lock ill scrittura	variabile		

Il problema della rwlock, è che la prioritizzazione dei lock in lettura può causare starvation dei thread che provano ad accedere in scrittura. Quando si esegue una lock su una variabile va specificato se è in lettura o scrittura, le funzioni fornite per il lock e l'unlock sono

- pthread\_rwlock\_rdlock(&rlock);
- pthread\_rwlock\_wrlock(&rlock);
- pthread\_rwlock\_unlock(&rlock);

Si consideri il seguente esempio riguardante 100.000 operazioni eseguite su una lista puntata, di cui il 99% delle operazioni è in sola lettura member, mentre il restante 1% riguarda insert e delete.

		numero di thread			
		1	2	4	8
read-wri	ite lock	0.213	0.123	0.098	0.115
lock sull'in	ntera lista	0.211	0.45	0.385	0.457
lock sui sir	ngoli nodi	1.68	5.7	3.45	2.7

tempo misurato in secondi

Si osservi la prima riga, relativa alle esecuzioni con 1 thread, è chiaro che l'utilizzo delle rwlock non comporti alcun vantaggio rispetto il lock sull'intera lista, mentre l'esecuzione con i lock sui singoli nodi risulta lenta dato l'overhead nel chiamare le funzioni di lock ad ogni accesso.

	numero di thread			
	1	2	4	8
read-write lock	0.213	0.123	0.098	0.115
lock sull'intera lista	0.211	0.45	0.385	0.457
lock sui singoli nodi	1.68	5.7	3.45	2.7

tempo misurato in secondi

Si osservi ora l'ultima riga, il costo aumenta in quanto ci sono più thread che tentano l'accesso ai nodi. Le operazioni sulla lista sono relativamente semplici e veloci, quindi l'utilizzo delle lock ad ogni accesso su ogni singolo nodo non è giustificato e l'overhead "uccide" i tempi del programma, rendendolo inefficiente.

	numero di thread			
	1	2	4	8
read-write lock	0.213	0.123	0.098	0.115
lock sull'intera lista	0.211	0.45	0.385	0.457
lock sui singoli nodi	1.68	5.7	3.45	2.7

tempo misurato in secondi

Si osservi come le rwlock garantiscono uno speed up notevole rispetto l'implementazione con la lock sull'intera lista, si ricorda che in questo contesto la maggior parte delle operazioni sono di member, è quindi immediato il fatto che le rwlock siano vantaggiose, in quanto la maggior parte delle lock, essendo in lettura, non bloccano gli altri thread.

Si consideri ora un altro esempio, sempre riguardante 100.000 operazioni eseguite su una lista puntata, ma questa volta, l'80% delle operazioni è in sola lettura member, mentre le operazioni di insert e delete coprono il 20% restante. Essendo più frequenti i lock in scrittura, ci si aspetta un peggioramento dello speed up per il programma che fa uso di rwlock rispetto il caso precedente.

	numero di thread			
	1	2	4	8
read-write lock	2.48	4.97	4.69	4.71
lock sull'intera lista	2.5	5.13	5.04	5.11
lock sui singoli nodi	12	29.6	17	12

tempo misurato in secondi

Le read-write lock garantiscono un vantaggio nelle performance finché le operazioni di scrittura sono una parte relativamente piccola del totale delle operazioni da eseguire sulla struttura dati.



#### 3.4 Funzioni Thread-Safe

Definizione: Un blocco di codice si dice thread safe se può essere acceduto contemporaneamente da più thread senza che l'accesso simultaneo violi la correttezza del programma.

Si consideri il seguente esempio, si vuole "tokenizzare" un file contenente parole inglesi, ossia dividere il file in unità più piccole, chiamate "token", che hanno un significato linguistico o grammaticale.

• Tokenizzare un file: analizzare il testo contenuto nel file e identificare tutti i token che lo compongono.

È possibile suddividere il file in righe ed assegnare ad ogni thread un insieme di righe da tokenizzare, l'assegnamento può avvenire in maniera circolare, sia n il numero di thread

- al thread 1 si assegna la riga 1
- al thread 2 si assegna la riga 2
- al thread n si assegna la riga n
- al thread 1 si assegna la riga n+1
- al thread 2 si assegna la riga n+2
- ecc..

È possibile serializzare l'accesso alle righe dell'input tramite i semafori, questi ultimi sono preferibili rispetto le semplici mutex dato che l'accesso alle linee deve seguire uno specifico ordine. Una volta che un thread è in possesso della riga che gli appartiene, può chiamare la funzione di libreria strtok.

```
char *strtok(
    char* string ,
    const char* separators );
```

La funzione strtok ha un funzionamento insolito

- 1. la prima volta che viene chiamata, va passata in input la stringa da tokenizzare ed il separatore.
- 2. va poi richiamata ogni volta (passando NULL come separatore) per ottenere i token successivi

La funzione mantiene uno stato interno sul puntatore del separatore corrente.

Esempio di utilizzo : Si chiama strtok con separatore " " (spazio vuoto) su input

ciao come stai



- Prima chiamata strtok(string, " ") ritorna "ciao".
- Seconda chiamata strtok(string, NULL) ritorna "come".
- Terza chiamata strtok(string, NULL) ritorna "stai".

Ad ogni chiamata utilizza lo stato del puntatore per ottenere il token successivo. La funzione non è thread safe, lo stato che mantiene è globale (il puntatore è condiviso e non privato) e tutti i thread che la chiamano operano sullo stesso puntatore, se più thread la chiamano simultaneamente, potrebbe non funzionare correttamente.

Esistono altre funzioni della libreria standard del C che non sono thread safe

- random in stdlib.h
- localtime in time.h

In alcuni casi, il C fornisce delle versioni alternative di alcune funzioni dette rientranti, che risultano thread safe, ad esempio strtok\_r.

Definizione: Una funzione rientrante in C è una funzione che può essere interrotta in qualsiasi momento della sua esecuzione e richiamata nuovamente, anche da più thread contemporaneamente, senza causare comportamenti imprevisti o corruzione dei dati (lo stato interno non viene manomesso).

#### 3.5 Combinazione di Thread ed MPI

È possibile utilizzare il multithreading anche in un programma che utilizza MPI, se viene eseguita una MPI\_Send, il programmatore richiede la garanzia che tale funzione sia chiamata contemporaneamente su ogni thread, a tal proposito, è necessario inizializzare la sezione di codice che utilizza MPI con la chiamata

```
MPI_Init_thread(int *argc, char **argv, int required, int *provided)
```

Il parametro required deve specificare uno fra i 4 possibili threading level, ossia una modalità di gestione del multithreading su MPI, in particolare

- MPI\_THREAD\_SINGLE: i processi non possono usare i thread, è come se fosse stata chiamata una normale MPI\_Init.
- MPI\_THREAD\_FUNNELED: I processi possono essere multi-thread, ma solo il thread principale può effettuare chiamate MPI. Questo livello è utile quando si vogliono utilizzare le direttive OpenMP per parallelizzare le computazioni all'interno di un processo MPI.
- MPI\_THREAD\_SERIALIZED: I processi possono essere multithread, ma solo un thread alla volta può effettuare chiamate MPI. Le chiamate MPI quindi, devono essere serializzate, anche se ci sono più thread. Questo richiede una sincronizzazione tra i thread per evitare conflitti.
- MPI\_THREAD\_MULTIPLE: Questo è il livello più flessibile, ma anche il più complesso. Permette a tutti i thread di effettuare chiamate MPI in modo concorrente. Tuttavia, comporta un overhead maggiore e richiede una cura particolare nella sincronizzazione.

Non tutti i livelli di threading sono supportati da tutte le implementazioni di MPI. Ad esempio, alcune implementazioni potrebbero non supportare MPI THREAD MULTIPLE.



#### 3.5.1 Thread Pinning

Con thread pinning, si identifica la costrizione da imporre ad un thread sul venire eseguito in uno specifico core. In alcuni casi, un sistema operativo potrebbe schedulare tutti i thread su un unico core fisico, in tal caso sono definite apposite chiamate nella libreria sched.h.

```
#define _GNU_SOURCE /*definizione necessaria per il pinning */
   #include <pthread.h>
#include <sched.h>
   void* thread_func(void *args){
          cpu_set_t cpuset; /*bitmask per l'assegnazione*/
pthread_t thread = pthread_self();
          CPU_ZERO(&cpuset); /* imposta a zero tutti i bit */
CPU_SET(3, &cpuset); /* imposta ad 1 il terzo bit */
/* si assegna la bitmask al trhead, verra' schedulato solo sul terzo core.*/
10
          s \, = \, pthread\_set affinity\_np \, (\, thread \, , \, \underline{sizeof} \, (\, cpuset \, ) \, , \& \, cpuset \, ) \, ;
```

#### **CAPITOLO**

4

# RICHIAMO DI ARCHITETTURE

Questo capitolo (decisamente ridotto rispetto agli altri) richiama i concetti base delle architetture degli elaboratori, espandedo il campo alle CPU multicore.

## 4.1 Caching

La Cache è una memoria aggiuntiva posta "in vicinanza" del processore in modo che gli accessi ad essa siano più rapidi rispetto gli accessi alla memoria principale. Tipicamente, la cache è saldata sullo stesso chip della CPU, ed è costruita su una tecnologia più rapida (SRAM) rispetto la memoria principale (DRAM), è de facto anche più costosa e ha molti più transistor, quindi le sue dimensioni sono ridotte.

La cache si basa sul principio di località spaziale e temporale, è un principio empirico, riguardal l'assunzione che

- Se si accede ad un'area di memoria, nel futuro prossimo si accederà ad areee di memoria adiacenti
- Se si accede ad un'area di memoria, nel futuro prossimo si accederà nuovamente ad essa

Quando si accede ad un blocco di memoria quest'ultimo (ed eventualmente qualche blocco a lui adiacente) viene trasferito nella cache, per il principio di località, un accesso prossimo ridurrà notevolmente i tempi in quanto verrà eseguito sulla cache piuttosto che sulla memoria principale.

L'accesso in cache richiede un tempo di alcuni ordini di grandezza inferiore rispetto l'accesso in memoria

Esempio: In un array z=malloc(sizeof(int)\*16), quando si accede all'elemento z[0], anche gli altri elementi fino a z[15] saranno trasferiti nella cache.

## 4.1.1 Livelli della Cache

Spesso su un chip non vi è un unica cache, ma diverse (solitamente 3), e si identificano quindi cache di diverso livello. La cache più "vicina" alla CPU è più veloce negli accessi, ma ha anche meno spazio a disposizione, la cache più lontana invece è la più capiente, ma anche più lenta.

Quando bisogna accedere alla memoria, la CPU controlloa prima la cache più vicina, se non i dati richiesti non sono presenti, passa a quella successiva, fino ad (eventualmente) accedere alla memoria principale.

Quando la CPU richiede un dato e lo trova accedendo in cache, si dice che è avvenuto un **cache hit**, altrimenti, se non dovesse essere presente, obbligandola a cercare in memoria principale, si dice che è

avvenuto un **cache miss**. Quando si scrive del codice, bisogna sfruttare il principio di località spaziale per ridurre al minimo i cache miss.

La cache su più livelli può causare problemi di inconsistenza, de facto se un certo dato  $\mathbf{x}$  si trova su più cache, questo deve mantenere il suo valore identico in tutte quante: All'aggiornamento di  $\mathbf{x}$ , sarà necessario aggiornarlo sia sulla memoria principale, che su ogni cache in cui è presente.

Quando la CPU modifica un dato nella cache, quest'ultimo potrebbe essere inconsistente con il valore nella memoria principale

Si identificano due soluzioni

- write-through: ad ogni aggiornamento della cache, viene aggiornato il dato anche in memoria principale.
- write-back : quando un dato viene aggiornato sulla cache viene marcato come *sporco*, una volta che il blocco di memoria in cui è presente viene rimosso dalla cache, il dato sporco viene aggiornato nella memoria principale.



### 4.2 La Cache nei Sistemi Multicore

Nei sistemi multicore, ogni core è in possesso di una cache privata di livello 1, mentre le cache di livello 2 e 3 potrebbero essere condivise. Il programmatore, non ha alcun controllo sulla gestione della cache e sulle frequenze di aggiornamento. Il problema dell'inconsistenza si fa pià complesso in quanto una stessa variabile deve essere cosistente nelle cache di tutti i core.

- $istante\ \theta$  : il core A prende x dalla RAM e lo mette nella sua cache.
- $istante\ 1$ : il core B prende x dalla RAM e lo mette nella sua cache.
- istante 2: il core A modifica  $\mathbf{x}$ , sommando ad esso 1.
- istante 3: il core B modifica x, sottraendo ad esso 1.
- istante 4: x ha un valore diverso in ogni unità di memoria (cache di A, cache di B, RAM).

Ci sono due meccanismi per mantenere la cache coerente

#### • Snooping Cache Coherence

- Condivisione del bus: Tutti i core (processori) sono connessi a un bus comune, un canale di comunicazione attraverso il quale vengono trasmesse tutte le informazioni. Visibilità universale:
   Qualsiasi segnale inviato sul bus può essere "visto" da tutti i core collegati.
- Aggiornamento e broadcast: Quando un core modifica il valore di un dato (ad esempio, la variabile x) presente nella sua cache, trasmette questa informazione a tutti gli altri core attraverso il bus.
- Invalidazione della cache: Se un altro core sta utilizzando il bus e nota che il valore di x è stato modificato, invalida la propria copia di x nella cache, assicurandosi così di avere sempre il valore più aggiornato.
- Limiti: Questo metodo, sebbene semplice, diventa inefficiente in sistemi multi-core con un gran numero di processori, poiché il broadcast su un bus condiviso può fare un collo di bottiglia.

#### • Directory Based Cache Coherence

- Struttura dati directory: Viene utilizzata una struttura dati chiamata directory per tenere traccia dello stato di ogni linea di cache. Questa directory contiene informazioni su quali core hanno una copia valida di una particolare linea di cache.
- Aggiornamento e invalidazione: Quando un valore viene modificato, la directory viene consultata per identificare tutti i core che hanno una copia di quel valore nella loro cache. I controller di cache di questi core vengono quindi informati di invalidare la loro copia, garantendo così la coerenza.



 Vantaggi: Questo metodo è più scalabile rispetto allo snooping, in quanto evita il broadcast indiscriminato su un bus condiviso. È particolarmente adatto per sistemi multi-core con un gran numero di processori.

#### 4.2.1 False Sharing

Il **false sharing**è un modello di utilizzo che degrada le prestazioni, può sorgere nelle architetture multicore quando più thread, eseguiti in parallelo, accedono a dati che, pur essendo logicamente distinti, risiedono fisicamente sullo stesso blocco della cache.

Il problema sottopone i dati a **invalidazioni inutili**, Se due thread accedono a dati diversi che si trovano sulla stessa linea (o blocco) di cache, ogni modifica di un dato da parte di un thread causerà l'invalidazione dell'intera linea di cache per tutti gli altri thread che condividono quella linea. Questo comporta un overhead in termini di prestazioni, poiché i dati validi vengono scartati inutilmente.

Esempio : Si considerino due thread che incrementano due contatori distinti. Se questi contatori sono allocati in modo tale da risiedere sulla stessa linea di cache, ogni incremento di un contatore comporterà l'invalidazione dell'intera linea, anche se l'altro contatore non è stato modificato

Per evitare il false sharing, è possibile adottare alcune strategie:


• Padding: Aggiungere byte "vuoti" ai dati in modo da farli iniziare su una nuova linea di cache. È necessario conoscere le dimensioni delle linee, è possibile tramite la chiamata

- Strutture dati : Progettare le strutture dati in modo che i dati acceduti da thread diversi siano allocati su linee di cache diverse.
- Località : Mantenere i dati il più possibile locali al thread, ad esempio sullo stack, e scriverli in memoria condivisa solo quando è strettamente necessario.

## 4.2.2 Organizzazione della Memoria

La memoria può essere organizzata in due modi diversi nei sistemi multicore.

## **Uniform Memory Access**



In un sistema **UMA**, tutti i processori hanno accesso diretto alla memoria. Questo significa che qualsiasi processore può accedere a qualsiasi dato in memoria allo stesso tempo e con la stessa velocità, indipendentemente da dove si trovi fisicamente il dato.

- I programmatori non devono preoccuparsi di gestire l'accesso alla memoria in modo complesso, poiché tutti i processori vedono la stessa memoria.
- In molte applicazioni, l'accesso uniforme alla memoria può portare a prestazioni migliori, poiché i processori possono accedere ai dati di cui hanno bisogno rapidamente.




Differentemente, nei sistemi **NUMA**, i diversi core vengono partizionati in *gruppi*, ed ogni gruppo dispone di una memoria principale distinta e disconnessa dalle altre, tale suddivisione è *trasparente* al programmatore, in quanto funzionalmente la memoria viene vista come un unica unità.

I nodi sono interconnessi tra loro tramite un'interconnessione ad alta velocità, che consente ai processori di accedere alla memoria di altri nodi

Nonostante ciò, i core che accedono alla memoria del proprio gruppo saranno più rapidi rispetto quelli che accedono alla memoria di un gruppo diverso, per questioni di vicinanza fisica dei chip.

È possibile forzare l'allocazione della memoria su una specifica unità tramite l'inclusione della libreria numa.h.

## **Non Uniform Memory Access**



#### **CAPITOLO**


5

# GESTIONE DEI THREAD: OPENMP

OpenMP è un freamework di programmazione per i sistemi multicore a memoria condivisa, in particolare, costituisce un *interfaccia* di gestione dei thread ad alto livello rispetto quella fornita da PThread. OpenMP vede il sistema come un'insieme di più CPU o core che possono accedere ad una memoria condivisa. In pratica, OpenMP permette di parallelizzare un codice sequenziale in maniera semplice tramite dei microinterventi sul codice, tramite l'assistenza del compilatore.

Lo scopo di OpenMP è la decomposizione di alcune porzioni del programma al fine di renderle parallele (diramazione) per svolgere un determinato compito, alla fine di esso i thread possono essere eliminati ed il programma può tornare ad un esecuzione sequenziale.

il codice è globalmente sequenziale e localmente parallelo



Fa utilizzo di alcune direttive da dare al compilatore, per utilizzare OpenMP è quindi necessario sia importare la libreria omp.h, sia avere un compilatore che supporti le direttive, che in caso contrario verranno ignorate.

# 5.1 Direttive pragma

Le *pragma* sono delle direttive speciali che elabora il pre processore, come anticipato, se openMP non è supportato dal compilatore, queste ultime verranno ignorate. Servono per conferire al sistema funzionalità non incluse nel comportamento standard del linguaggio C.

La direttiva più semplice ma anche più importante è



#### # pragma omp parallel

Una volta dichiarata nel codice, il blocco successivo verrà eseguito in parallelo (se e solo se il compilatore supporta OpenMP), è possibile sanche specificare il numero di thread che dovranno eseguire in parallelo il blocco. Sono anche fondamentali le seguenti funzioni

- omp\_get\_thread\_num() : ritorna l'identificatore del thread chiamante.
- omp\_get\_num\_threads() : ritorna il numero di thread attivi. Se chiamata in una porzione sequenziale, ritornerà 1.

Si consideri il seguente esempio

```
#include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <omp.h>
5 void Hello (void);
  int main(int argc, char** argv){
       int thread_count = atoi(argv[1]);
       #pragma omp parallel num_threads(thread_count)
       Hello(); /* verra' eseguita in parallelo */
9
10
       return 0;
11 }
13 void Hello(){
       int my_rank = omp_get_thread_num();
14
       int thread_count = omp_get_num_threads();
printf("Hello from thread %d of %d",my_rank,thread_count);
16
17 }
```

La funzione Hello() essendo preceduta dalla direttiva pragma verrà eseguita in parallelo. OpenMP funziona come Pthreads, vi è un thread main che si occupa di eseguire i fork generando gli altri thread, per poi ri-congiungerli (join) ad una sola esecuzione. Per motivi di ottimizzazione, OpenMP potrebbe mantenere i thread sempre attivi in uno stato di "idle" (attesa), per poi richiamarli ed utilizzarli quando necessario, evitando di crearne di nuovi ogni volta.

Attenzione: Se OpenMP non è supportata la direttiva pragma sarà ignorata, però le funzioni omp\_get\_thread\_num(), omp\_get\_num\_threads() genereranno un errore di compilazione in quanto non sono definite. Quando si compila un codice che utilizza OpenMP va inclusa l'opzione —fopenmp.

Il numero dei thread da eseguire può essere controllato in diversi modi

• È possibile impostare l'apposita variabile d'ambiente OMP\_NUM\_THREADS tramite la bash, ad esempio

#### export OMP\_NUM\_THREADS=4

Questa specifica varrà per tutti i programmi che faranno uso di OpenMP in quell'ambiente.

- Si può cambiare il numero di thread da eseguire tramite l'apposita funzione omp\_set\_num\_threads() all'interno del codice.
- L'ultimo modo, mostrato nell'esempio superiore, è tramite la specifica nella direttiva pragma con la clausola num\_threads .