ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИБ)

Требования к моделям исследования технических систем обеспечения информационной безопасности:

- 1. Имитационные модели (Имитаторы) исследования ИБ воздушного судна представляют собой программные средства, моделирующие потоки угроз совместно с функционированием СЗИ, противодействующим таким угрозам.
- 2. Имитация осуществляется в соответствии с математическим аппаратом теории массового обслуживания (*Queue Theory*).
- 3. Имитационные модели позволяют выполнять количественную оценку защищённости информации при использовании СЗИ.
- 4. Имитационные модели реализуются в интерпретирующем платформонезависимом средстве GPSS (General Ppurpose Ssimulation Systems).
- 5. Интерфейс Имитатора определяется диалоговой средой GPSS World.
- 6. Имитационные модели представляются в виде функциональных блоков, объединенных в группы, соответствующие основным объектам моделируемой системы: «Нарушитель», «СЗИ» и «Защищаемые ресурсы»
- 7. Имитатор может быть установлен как на отдельном компьютере, так и в локальной сети компьютеров.
- 8. В случае локальной сети Имитатор может быть установлен на специально выделенном компьютере либо на одной из рабочих станций автоматизированной системы управления.

- 9. Имитатор может быть использован для имитации функционирования системы управления воздушным судном в целом.
- 10.Имитатор может функционировать как на базе проприетарной ОС (Microsoft Windows, Macintosh), так и на базе свободно распространяемой ОС (семейства Linux) при использовании специальных эмуляторов (Wine).

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИТАТОРА

Язык GPSS (General Purpose Simulation System), ориентированный на процессы, разработан еще в 1969 г., но продолжает широко использоваться. Язык реализован в ряде программ имитационного моделирования под различные версии операционных систем.

Модель (программа) на языке GPSS представляет собой последовательность операторов (их называют блоками), отображающих события, происходящие в моделируемой системе массового обслуживания (СМО) при перемещениях транзактов. Поскольку в интерпретаторах GPSS реализуется событийный метод и в СМО может быть одновременно много транзактов, то интерпретатор будет попеременно исполнять разные фрагменты программы, имитируя продвижения транзактов в текущий момент времени до их задержки в некоторых устройствах или очередях.

Операторы (блоки) GPSS имеют следующий формат:

<mетка> <имя_оператора> <поле_операндов> [<комментарий>]

Метка может занимать позиции, начиная со второй, имя оператора — с восьмой, поле операндов — с девятнадцатой, комментарий обязательно отделяется от поля операндов пробелом.

Поле операндов может быть пусто, иметь один или более операндов, обозначаемых ниже при описании блоков символами \mathbf{A} , \mathbf{B} , \mathbf{C} и т.д.

Операндами могут быть идентификаторы устройств, накопителей, служебные слова и стандартные числовые атрибуты (СЧА). К СЧА относятся величины, часто встречающиеся в разных задачах. Это, например, такие операнды, как S — объем занятой памяти в накопителе, F — состояние устройства, Q текущая длина очереди, Р — параметр транзакта (каждый транзакт может иметь не более L параметров, где L зависит от интерпретатора), V целочисленная переменная (вещественная и булева переменные обозначаются **FV** и **BV** соответственно), **X** — хранимая переменная (переменная, для которой автоматически подсчитывается статистика), К — константа, АС1 текущее время, FN — функция, RN — случайная величина, RN1 — случайная величина, равномерно распределенная в диапазоне [0, 1] и др. При этом виде <СЧА>\$<идентификатор>. СЧА записываются В ссылки Например, **Q\$ORD** означает очередь ORD или **FN\$COS** — ссылка на функцию COS.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся операторы, сопровождая знакомство с ними простыми примерами моделей.

Источники заявок описываются блоком

GENERATE A,B,C,D,E

Здесь **А** и **В** служат для задания интервалов между появлениями заявок, при этом можно использовать один из следующих вариантов:

- интервал равномерно распределенная в диапазоне [A_B, A+B] случайная величина;
- интервал значение функции, указанной в В, умноженной на А;
- ${f C}$ задержка в выработке первого транзакта; ${f D}$ число вырабатываемых источником заявок; ${f E}$ приоритет заявок. Если ${f D}$ пусто, то число вырабатываемых транзактов неограниченно. Например,

GENERATE 6,FN\$EXP,,15

Этот оператор описывает источник, который вырабатывает 15 транзактов с интервалами, равными произведению числа 6 и значения функции EXP;

GENERATE 36,12

Здесь число транзактов неограниченно, интервалы между транзактами — случайные числа в диапазоне [24, 48].

Функции, на которые имеются ссылки в операторах, должны быть описаны с помощью блока следующего типа:

M FUNCTION A,B

За ним следует строка, начинающаяся с первой позиции:

X1,Y1/X2,Y2/X3,/.../Xn,Yn

Здесь метка \mathbf{M} — идентификатор функции, \mathbf{A} — аргумент функции, \mathbf{B} — тип функции, \mathbf{Xi} и \mathbf{Yi} — координаты узловых точек функции, заданной таблично. Например:

EXP FUNCTION RN1,C12

0,0/.2,.22/.4,.51/.5,.6/.6,.92/.7,1.2/.8,1.61/.9,2.3/.95,3/.99,4.6/.999,6.9/1,1000

Это описание непрерывной (C) функции EXP, заданной таблично 12-ю узловыми точками, аргументом является случайная величина (RN1), равномерно распределенная в диапазоне [0, 1]; или:

BBB FUNCTION *4,D6 1,2/2,5/3,11/4,20/5,18/6,12/7,9

Дискретная (**D**) функция ВВВ задана 6-ю узловыми точками, аргумент — четвертый параметр транзакта, возбудившего обращение к функции ВВВ.

Здесь аргумент задан с использованием косвенной адресации, признаком которой является символ *, т.е. запись *4 означает, что аргументом является величина, указанная в 4-м параметре транзакта, вызвавшего функцию (в данном примере можно было бы использовать равноценную запись *р4). В общем случае косвенная адресация выполняется путем записи операнда в виде СЧА*СЧА, например, S*X2, что означает емкость памяти, занятая в

накопителе, именем которого является значение переменной X2, или Q*p5 — длина очереди с именем, записанным в параметре 5 транзакта.

Транзакты могут порождаться и оператором размножения:

SPLIT A,B,C

Новые транзакты порождаются, когда в данный блок входит некоторый транзакт. При этом создается семейство транзактов, включающее основной (вошедший в блок) транзакт и А его копий. Основной транзакт переходит в следующий по порядку блок, а его копии переходят в блок с меткой В. Для различения транзактов параметр С основного транзакта увеличивается на 1, а транзактов-копий — на 2, 3, 4,... и т.д.

Обратное действие — сборка транзактов выполняется операторами:

ASSEMBLE A GATHER A

Согласно оператору ASSEMBLE, первый из вошедших в блок транзактов выйдет из него только после того, как в этот блок придут еще A-1 транзактов того же семейства. Второй оператор отличается от предыдущего тем, что из блока выходят все А транзактов.

Операторы занятия транзактом и освобождения от обслуживания устройства А:

SEIZE A

RELEASE A

Задержка в движении транзакта по СМО описывается оператором:

ADVANCE A,B

А и В имеют тот же смысл, что и в операторе **GENERATE**.

Пример 1

Обслуживание транзакта в устройстве WST продолжительностью a единиц времени, где a — равномерно распределенная в диапазоне [7,11] случайная величина, описывается следующим фрагментом программы:

SEIZE WST ADVANCE 9,2

RELEASE WST

Аналогично описывается занятие транзактом памяти в накопителе:

ENTER A,B

Здесь помимо имени накопителя (А) указывается объем занимаемой памяти (В).

Освобождение В ячеек памяти в накопителе А выполняется оператором:

LEAVE A,B

Для накопителей в модели нужно задавать общий объем памяти, что делается в следующем описании накопителя:

M STORAGE A

Здесь: М — имя накопителя, А — объем его памяти.

Если транзакт приходит на вход занятого устройства или на вход накопителя с недостаточным объемом свободной памяти, то транзакт задерживается в очереди к этому устройству или накопителю. Слежение за состоянием устройств и очередей выполняет интерпретатор. Но если в модели требуется ссылаться на длину очереди или собирать статистику по ее длине, то требуется явное указание этой очереди в модели. Делается это с помощью операторов входа в очередь и выхода из очереди:

QUEUE A,B DEPART A,B

Согласно этим операторам очередь A увеличивается и уменьшается на B единиц соответственно, если B=1, то поле B можно оставить пустым.

Движение транзактов выполняется по маршруту, заданному последовательностью операторов в модели. Если требуется изменение естественного порядка, то используется оператор перехода. Оператор условного перехода имеет вид:

TEST XX A,B,C

В соответствии с ним переход к оператору, помеченному меткой C, происходит, если не выполняется условие A XX B, где $XX \in \{E, NE, L, LE, G, GE\}; E$ — равно; NE — неравно; L — меньше; LE —

меньше или равно; G — больше; GE — больше или равно (XX всегда размещается в позициях 13 и 14).

Пример 2

Приходящие пользователи ожидают обслуживания, если длина очереди не более 4, иначе от обслуживания отказываются. Соответствующий фрагмент программы

TEST LE Q\$STR,4,LBL
QUEUE STR
SEIZE POINT
DEPART STR
ADVANCE 50,16

...

LBL TERMINATE 1

RELEASE POINT

В примере 2 использован оператор выхода транзактов из СМО:

TERMINATE A

Согласно этому оператору из итогового счетчика вычитается число А. С помощью итогового счетчика задается длительность моделирования. В начале исполнения программы в счетчик заносится число, указанное в операнде А оператора

START A,B,C

Моделирование прекращается, когда содержимое счетчика будет равно или меньше нуля. Операнд С — шаг вывода статистики на печать. Если В=0 и С=0, то выполняется только стандартная печать по окончании моделирования. В стандартную печать входят собранные за время моделирования статистические данные по основным параметрам модели: средние и максимальные значения длин очередей, объемов занимаемой памяти в накопителях, времени занятого состояния устройств и др. От печати можно отказаться, указав B=NP.

Пример 3

Общая структура программы на GPSS имеет вид

SIMULATE

<описания, в том числе функций, накопителей, массивов и т.п.><операторы, моделирующие движение транзактов>

START A,B,C

END.

Оператор безусловного перехода записывается следующим образом:

TRANSFER ,B

Здесь В — метка оператора, к которому следует переход.

Используется ряд других разновидностей оператора **TRANSFER**. Например:

TRANSFER P,B,C

Переход происходит к оператору с меткой, равной сумме значения параметра В транзакта и числа С.

TRANSFER FN,B,C

То же, но вместо параметра транзакта слагаемым является значение функции В.

TRANSFER PICK,B,C

Это оператор равновероятного перехода к операторам, метки которых находятся в интервале [B,C].

Важное место в СМО занимает переход по вероятности:

TRANSFER A,B,C

Здесь A — вероятность перехода к оператору с меткой C, переход к оператору с меткой B будет происходить с вероятностью 1 — A.

Оператор перехода в циклических процедурах выглядит так:

LOOP A,B

Здесь А — номер параметра транзакта, в котором содержится число повторений (витков) цикла, В — метка оператора, с которого начинается повторяющаяся часть.

Пример 4

Заказы, поступающие в СМО в случайные моменты времени в диапазоне [20,40], выполняет сначала бригада WGR1, затем параллельно работают бригады WGR2 и WGR3, каждая над своей частью заказа. Заданы экспоненциальные законы для времен выполнения работ бригадами WGR1, WGR2 и WGR3 с интенсивностями 0,05, 0,1 и 0,125 соответственно. Моделирование нужно выполнить на временном отрезке, соответствующем выполнению 1000 заказов.

Программа:

SIMULATE

EXP FUNCTION RN1,C12

0,0/.2,.22/.4,.51/.5,.6/.6,.92/.7,1.2/.8,1.61/.9,2.3/.95,3/.99,4.6/.999,6.9/1,10

00

GENERATE 30,10

SEIZE WGR1

ADVANCE 20,FN\$EXP

RELEASE WGR1

SPLIT 1,MET1

SEIZE WGR2

ADVANCE 10,FN\$EXP

RELEASE WGR2

TRANSFER ,MET2

MET1 SEIZE WGR3

ADVANCE 8,FN\$EXP


RELEASE WGR3

MET2 ASSEMBLE 2

TERMINATE 1

START 1000

END.



Функция экспоненциального закона распределения

В этом примере использован экспоненциальный закон распределения с плотностью

$$P(t) = \lambda \exp(-\lambda t)$$
,

где $^{\lambda}$ — интенсивность. Функция распределения экспоненциального закона

$$F(T) = \int_{0}^{T} p(t) dt = 1 - \exp(-\lambda T).$$

Задавая значение α , как равномерно распределенной в диапазоне [0, 1] случайной величины, по формуле

$$\beta = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{1 - \alpha} \tag{1}$$

находим искомое значение. Именно в соответствии с (1) операторах **ADVANCE** множителями были значения $\frac{1}{\lambda}$.

Приведем еще несколько операторов языка GPSS.

Оператор изменения параметров транзактов:

ASSIGN A,B

Здесь A — номер параметра транзакта, В — присваиваемое ему значение.

В следующих операторах параметр А увеличивается (уменьшается) на значение В:

ASSIGN A+,B

ASSIGN A-,B

Оператор фиксации времени события

MARK A

его выполнение заключается в запоминании значения текущего модельного времени в параметре вошедшего в оператор MARK транзакта, в поле А указывается номер параметра.

Пример 5

На вход производственной линии поступают и проходят обработку на станке TOOL1 детали типов X и Y. Далее детали типа X обрабатываются на станке TOOL2, а детали типа Y — на станке TOOL3. Интервал моделирования соответствует обработке 600 деталей (ниже у операторов **GENERATE и ADVANCE** значения операндов не конкретизированы):

SIMULATE
GENERATE A,B
ASSIGN 1,LBL4

TRANSFER ,LBL1 GENERATE A,B ASSIGN 1,LBL2 LBL1 SEIZE TOOL1 ADVANCE A,B **RELEASE TOOL1** TRANSFER P,1 LBL4 SEIZE TOOL2 ADVANCE A,B RELEASE TOOL2 LBL3 TERMINATE 1 LBL2 SEIZE TOOL3 ADVANCE A,B **RELEASE TOOL3** TRANSFER ,LBL3 START 600

END.

Расширение возможностей управления движением транзактов достигается благодаря операторам, реализующим механизм семафора:

LOGIC X A

GATE XX A,B

Первый оператор при X = S устанавливает переключатель A в единичное состояние, при X = R сбрасывает его в нулевое состояние, при X = I инвертирует значение состояния. Второй оператор при XX = LR и значнии переключателя, указанного в A, равном 1, или при XX = LS и состоянии переключателя 0 передает транзакт оператору с меткой B (или задерживает его в блоке **GATE**, если поле B пусто), а при других сочетаниях XX и значений переключателя — направляет к следующему оператору.

Вычислительный оператор присваивает переменной с номером М значение арифметического выражения A:

M VARIABLE A

Например, в следующем операторе переменной номер 3 присваивается разность числа 216 и объема занятой памяти в накопителе МЕМ2:

XINIT VARIABLE K216-S\$MEM2

Знаки арифметических операций сложения, вычитания, умножения, деления +, -, #, / соответственно. В случае логических выражений имя оператора должно быть BVARIABLE, а знаками операций дизьюнкции и конъюнкции являются + и #. Если операции выполняются над числами типа real, то имя оператора FVARIABLE.

Следующий оператор присваивает хранимой переменной, указанной в А. значение, записанное в В:

SAVEVALUE A,B

Прерывание обслуживания заявки в устройстве А происходит при входе некоторой другой заявки в блок:

PREEMT A

а возобновление прерванного обслуживания заявки — при входе в блок:

RETURN A

Оператор синхронизации, реализующий механизм рандеву, имеет, например, вид:

LBL MATCH NUMB

Приходящий в него транзакт задерживается до тех пор, пока в некоторой другой части модели в сопряженный оператор не войдет транзакт того же семейства. Сопряженный оператор выглядит так:

NUMB MATCH LBL

Часто сведения о некоторых величинах, характеризующих моделируемый процесс, удобно представлять в виде гистограмм. Задание гистограммы выполняют в разделе описаний с помощью оператора:

M TABLE A,B,C,D

Здесь М — имя гистограммы; А — табулируемая величина; В — верхняя граница левого интервала гистограммы; С — ширина интервалов; D — число интервалов. Формирование гистограммы происходит с помощью оператора:

TABULATE A

Выполнение этого оператора увеличивает на единицу число попаданий в i -й интервал гистограммы, имя которой указано в А. При этом i -й интервал соответствует текущему значению переменной, являющейся аргументом для гистограммы.

Среда *GPSS* World предназначена для имитационного моделирования систем с дискретными и непрерывными процессами. Языком моделирования в ней является язык *GPSS*, улучшенный встроенным языком программирования низкого уровня PLUS.

Язык *GPSS* построен в предположении, что модель сложной системы можно представить совокупностью элементов и логических правил их взаимодействия в процессе функционирования моделируемой системы. Набор абстрактных элементов, называемых объектами, небольшой. Также набор логических правил ограничен и может быть описан стандартными операциями. Комплекс программ, описывающих функционирование объектов

и выполняющих логические *операции*, является основой для создания программной модели.

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В основе проектирования подсистем ИБ автоматизированных систем лежит разработка модели угроз. Рассмотрим возможный подход к ее построению.

В соответствии с блочно-иерархическим подходом в большинстве АС введено описание структуры модели большинства объектов проектирования и собственно структуры АС, включающее пять уровней: архитектурный, функционально-логический, системотехнический, схемотехнический, физический.

Для каждого из данных уровней характерна своя степень детализации объекта проектирования и, соответственно, методов и средств проектирования. Функционал архитектурного уровня соответствует самой низкой степени детализации объекта проектирования. На данном уровне иерархической структуры рассматриваются модели топологий, правила и условия их построения.

Модели функционально-логического уровня строятся для решения задач согласования подсистем, входящих в состав объекта проектирования.

Системотехнический уровень соответствует степени детализации в приближении моделей «черный Ha ящик» или «серый ящик». представлении объекта схемотехническом уровне модельном проектирования не учитывается физическая природа компонент объекта проектирования.

На схемотехническом уровне проводятся проектные работы, направленные на разработку документации, частично учитывающей физическую природу подсистем и компонент объекта проектирования.

На физическом уровне выполняются работы, определяемые ГОСТ, как рабочее проектирование (по существу – конструкторские работы).

- Анализ состояния проблемы автоматизированного проектирования каналов передачи защищенных сообщений показал, что необходимо применять блочно-иерархический подход к рассмотрению существующих в настоящее время методик проектирования. Решение поставленных в рамках данной работы задач позволит получить методику оценку защищенности сообщений в проектируемых АС от помех и атак.
- Анализ методик проектирования в соответствии с блочноиерархическим подходом к описанию структуры каналов на архитектурном уровне позволил выделить топологии соединений, которые применимы при использовании рассматриваемых стандартов локальной беспроводной связи. Методика проектирования, являющаяся решением поставленных задач, позволяет синтезировать топологии децентрализованного типа.
- В результате сравнительного анализа результатов проектирования при помощи рассматриваемых методик на функционально-логическом уровне структуры каналов выявлена необходимость проведения имитационного моделирования.

ВЫБОР СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Анализ российских и мировых исследований показывает, что, несмотря на огромное разнообразие различных инструментов для проведения

имитационного моделирования (например, типичная среда AnyLogic), получили преимущественное распространение имитационные модели и их содержит реализация на GPSS. Моделирование на **GPSS** большие потенциальные ДЛЯ формализованного возможности описания И имитационного моделирования бортовой иифровой вычислительной системы (БЦВС).

В структурной схеме бортовой цифровой вычислительной системы (БЦВС), представленной на рис. 1: МКИО - мультиплексный канал информационного обмена, БЛС — бортовая локальная сеть, МВ — модуль электропитания, преобразующий U_{6c} — напряжение бортовой сети во $U_{\text{втор}}$ — вторичные напряжения, ПК - последовательный канал, РК — разовые команды, Φ М — функциональный модуль, МГ — графический модуль.




Рис.1. Структурная схема БЦВС

На основе структурной схемы должна быть разработана GPSS модель, которая позволит получить необходимые числовые характеристики.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

В модели учтено следующее:

- затраты по времени на направление запроса, тестирования и ожидания ответа от БЦВС;
- возможность распознания отрицательных результатов тестирования;
- иерархия, так как некоторые переходы не являются мгновенными и имеют вложенные цепи.

Описываемая модель является примером, подтверждающим работоспособность выбранной методики, поэтому время прохождения переходов устанавливается условно, сообразно соответствующим им задачам, а не снимаются с реальной БЦВС.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - СОЗДАНИЕ СТЕНДА ИССЛЕДОВАНИЯ ИБ

Программа GPSS устанавливается сама после запуска инсталляционного файла, который в оригинале называется student.exe. Программа размещает себя в каталоге на диске C:\Program Files\Minuteman Software в каталоге, носящем название фирмы-разработчика программы Minuteman Software. В этом каталоге размещаются каталоги более низкого уровня: GPSS World Student Version → Sample Models.

В каталоге GPSS World Student Version находится сама программа GPSSW.exe, а также вспомогательные файлы.

Также программа может работать в автономном режиме, без установки на локальную машину. Для этого необходимо наличие flash-накопителя с имеющимися на нём файлами GPSS, организованными в такую же иерархическую структуру, как и при установке на локальный диск.

В рамках исследования информационной безопасности бортовой цифровой вычислительной системы летательного аппарата (БЦВС ЛА) потребуется моделирование различных ситуаций, возникающих в системе во время полёта, в частности, моделирование отказа СЗИ.

Также будет рассмотрена модель работы универсального СЗИ, анализирующего угрозы разных типов для демонстрации механизма его работы.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗА БЛОКА СЗИ И ЕГО ЗАМЕНЫ

Здесь представлена модель процессов возникновения и устранения неисправностей в некоторой технической системе, состоящей из множества однотипных блоков; в запасе имеется один исправный блок; известны статистические данные об интенсивностях возникновения отказов и длительностях таких операций, как поиск неисправностей, замена и ремонт отказавшего блока. Поиск и замену отказавшего блока производит бригада ТЕАМ1, а ремонт замененного блока — бригада ТЕАМ2.

SIMULATE

GENERATE A,B моделируется возникновение отказов

SEIZE TEAM1

ADVANCE A,B поиск неисправности

ENTER MEM,1 получение запасного блока из резерва

ADVANCE A,В замена блока

RELEASE TEAM1

SEIZE TEAM2

ADVANCE A,B ремонт

LEAVE MEM,1 восстановление резерва

RELEASE TEAM2

TERMINATE 1

START 1000

END.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА СЗИ

Требуется разработать модель блока СЗИ, обрабатывающего, к примеру, 30 угроз А1 и 16 угроз типа А2, поступающих от независимых экспоненциальных источников с интенсивностями λ , равными 0,1 и 0,04 сек соответственно. Длительностью работы по анализу и устранению находится в пределах [12,18] сек. Промоделируем обработку 600 подобных блоков угроз.

SIMULATE

MEM1 STORAGE 30

MEM2 STORAGE 16

TAB TABLE MEM2,32,16,6

EXP FUNCTION RN1,C12

0,0/.2,.22/.4,.51/.5,.6/.6,.92/.7,1.2/.8,1.61/.9,2.3/.95,3/.99,4.6/.999,6.9/1,10

00

GENERATE 10, FN\$EXP

ENTER MEM1,1

TRANSFER ,MMM

GENERATE 25, FN\$EXP

ENTER MEM2,1

MMM TEST GE S\$MEM1,30,LLL

TEST GE S\$MEM2,16,LLL

TABULATE TAB

SEIZE MONT

ADVANCE 15,3

RELEASE MONT

TERMINATE 1

LLL TERMINATE

START 600

END.

На этих примерах можно увидеть, что выбранное ПО подходит для моделирования множества ситуаций, характеризующих работу бортовой системы информационной безопасности.

GPSS позволяет получать множество отчётов по моделированию, что позволить оценить работу всех подсистем и блоков, исправляя недостатки и проверяя разработанную систему на соответствие функциональным требованиям.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для описания явлений распространения деструктивных воздействий на автоматизированные системы бортовых компьютерных сетей предлагается использовать модель распространения разрушающего программного кода в автоматизированных системах. Разрушающий программный код (РПК) представляет собой машинную реализацию разрушающего программного воздействия. РПК может поступить в среду бортовых ВС по каналам радиосвязи и навигации.

Разрушающему программному коду присущи числовые параметры, часть из которых зависит от свойств РПК, а часть может быть задана атакующим. Наиболее важным параметром является средняя вероятность успеха атаки на компьютерное оборудование. Другой немаловажный параметр – это вероятность использования захваченных процессоров для дальнейших атак, т.е. для формирования т.н. «лавинной атаки». Если атака с помощью РПК оказалась успешной, необходимо знать какое количество атак может быть спровоцировано на следующем заданном отрезке времени. Дополнительный параметр – время активации деструктивных функций РПК. Понятно, что если оно будет слишком мало, то ограничит вероятность использования захваченных ресурсов для дальнейших атак. С другой стороны, если этот РΠК период будет очень большим, подвергнется большему риску обнаружения и обезвреживания и с меньшей вероятностью сможет осуществить свою функциональность.

международным Согласно стандартом, эффективность защиты информации определяется классом защищённости автоматизированной системы (АС). Класс защищённости, в свою очередь, определяет набор механизмов защиты (МЗ), которые должны быть реализованы в АС. Такой подход к оценке эффективности защиты информации не позволяет учитывать качество самих МЗ, констатируя лишь факт их наличия или отсутствия, также вне критериев оценки остаётся такое понятие, как изменение условий функционирования СЗИ. Примерами таких изменений могут служить аппаратной и программной среды, изменение условий модификация информационного взаимодействия объектов и субъектов защиты, числа пользователей системы, возникновение информационных конфликтов в АС.

Существуют методы, позволяющие выполнять количественную оценку защищённости информации при использовании СЗИ. Количественно защищённость информации оценивается, как правило, рядом вероятностных показателей, основной из которых — некий интегральный показатель.

В общем случае СЗИ представляется в виде сетевой модели или сети массового обслуживания (СМО), рис. 2, состоящей из некоторого набора средств защиты S_i . На вход средств защиты поступают потоки запросов НСД, определяемые моделью нарушителя на множестве потенциальных угроз $\{U_i\}$. Каждое из средств защиты отвечает за защиту от угрозы определённого типа и использует соответствующий защитный механизм. Его задача состоит в том, чтобы распознать угрозу и заблокировать несанкционированный запрос.




Рис. 2. Концептуальная модель СЗИ от НСД

В результате функционирования системы защиты исходный поток НСД разрежается, образуя выходной поток. Входные потоки несанкционированных запросов обозначены как $V_i(t)$, $i=\{1,...,n\}$, а потоки нераспознанных (пропущенных) системой защиты НСД — V_i '. Факт неполного закрытия системой защиты всех возможных каналов проявления угроз учитывается отсутствием для m входных потоков средств защиты, что означает $V_i'(t) = V_i(t)$. Потоки запросов на НСД, поступающие по i-m каналам, разрежаются с вероятностями $p_i(y)$, которые зависят от используемого способа обнаружения и блокирования НСД.

На выходе СЗИ образуется выходной поток — объединение выходных потоков і-средств защиты и потока НСД-запросов, приходящих по т неконтролируемым каналам.

Каждое средство (механизм) защиты характеризуется вероятностью пропуска HCД - q и, соответственно, вероятностью обеспечения защиты (отражения HCД) p = 1-q.

Нарушитель характеризуется вектором интенсивностей $\lambda = \{\lambda_1, \, \lambda_2, \, ... \, \lambda_{i+m}\}$ попыток реализации соответствующих угроз $U_1...U_{i+m}$.

Для реализации системного подхода к решению проблемы обеспечения информационной безопасности необходимо комплексное использование методов моделирования систем и процессов защиты информации. Цели такого моделирования: поиск оптимальных решений управления МЗ, оценки эффективности использования средств и методов защиты и т.п.

Модель представляет логическое или математическое описание компонентов и функций, отображающих существенные свойства моделируемого объекта или процесса.

Моделирование системы заключается в построении некоторого её образца, адекватного с точностью до целей моделирования исследуемой системы, и получения с помощью построенной модели необходимых характеристик реальной системы.

Для реализации комплексного подхода к моделированию СЗИ необходимо построить имитационную модель атак на устройство и противодействия этим атакам.

Для описания моделей СМО разработаны специальные языки и системы имитационного моделирования для ЭВМ. Существуют общецелевые языки, ориентированные на описание широкого класса СМО в различных предметных областях, и специализированные языки, предназначенные для анализа систем определенного типа. Примером общецелевых языков служит широко распространённый язык GPSS (General Purpose Simulation System).

Для дальнейшей работы остановим выбор на языке GPSS и среде GPSS World, основываясь на их распространенности и положительном опыте работы с ними.

Представим модель СЗИ, показанную на рисунке 2 в виде функциональных блоков, объединенных в три группы, соответствующие трем основным объектам моделируемой системы: «Нарушитель», «СЗИ» и «Защищаемые ресурсы». Модель показана на рисунке 3.




Рис. 3. Имитационная модель СЗИ от НСД

«Нарушитель» — это первый блок модели, в общем случае он не подвергается входному воздействию. Задача функционирования этого блока — генерация потока (потоков) запросов НСД (транзактов) с заданной интенсивностью λ. Согласно модели нарушителя, разработанной ранее, злоумышленник пытается реализовывать разные угрозы защищённости информации с соответствующими интенсивностями.

Блок «СЗИ» имитирует функционирование СЗИ от НСД (МЗ). Элементы этого блока могут имитировать очереди запросов НСД на входах МЗ, задержки на обслуживание, выход МЗ из строя (аппаратной части) и т.д. Однако главная задача функционирования этого блока — отсеивание запросов НСД с определённой (заданной) вероятностью. Разреженный поток запросов НСД на выходе блока «СЗИ» имеет интенсивность λ .

Последний блок модели — «Защищаемые ресурсы» — не выполняет самостоятельных функций и может быть использован в имитационной модели для уничтожения запросов НСД (транзактов). Представим функции блоков модели СЗИ (табл. 1).

Табл. 1. Функции логических блоков имитационной модели

№ блока	Название блока	Функции блока
1	Нарушитель	Генерация запросов НСД с заданными интенсивностями, которые образуют входной поток блока «СЗИ».
2	СЗИ	 Имитация буфера (очереди) запросов НСД. Имитация обслуживания запросов НСД МЗ. Разреживание входных и образование выходных потоков пропущенных и отсеянных запросов НСД.
3	Защищаемые ресурсы	Уничтожение запросов НСД (как отсеянных, так и пропущенных МЗ СЗИ).

Таким образом, для построения имитационной модели СЗИ от НСД представляется целесообразным использование следующих функциональных блоков:

- генератора транзактов для имитации поступления запросов НСД;
- блока задержки для имитации обработки МЗ поступающих запросов НСД;
- очереди для имитации буфера запросов каждого из МЗ;
- блоков уничтожения транзактов для уничтожения запросов НСД (как пропущенных, так и отсеянных МЗ).

Ниже представлена простая имитационная модель, иллюстрирующая процесс работы одного СЗИ, созданная при помощи языка GPSS:

N_ EQU 2

generate 20

Mark1 test I Q\$Queue1,N ,Fail1

queue Queue1

seize Channel1

depart Queue1

advance 20,1

release Channel1

transfer ,Fail1

Fail1 terminate 1

start 1000

В данной модели поток атак отражается полностью, при этом загрузка СЗИ составляет 100% от его возможностей. Это отражают следующие статистические показатели моделирования:

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY CHANNEL1 1001 0.999 19.973 1 1001 0 0 0 0

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
QUEUE1 1 1 1001 23 0.242 4.849 4.963 0

Представляя себе возможности групп атакующего, можно подобрать СЗИ таким образом, чтобы оно не расходовало лишние ресурсы. С другой стороны, всегда необходим запас по мощности СЗИ, чтобы оно могло справиться с внезапной атакой. Следующая модель представляет собой случай, когда СЗИ тратит на предотвращение угроз неполную мощность:

N_ EQU 2

generate 30

Mark1 test I Q\$Queue1,N ,Fail1

queue Queue1
seize Channel1
depart Queue1
advance 20,1

release Channel1

transfer ,Fail1

Fail1 terminate 1

start 1000

Уменьшившийся поток угроз приводит не только к высвобождению ресурсов, но и к уменьшению задержек в обслуживании:

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY CHANNEL1 1000 0.666 19.993 1 0 0 0 0 0

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

QUEUE1 1 0 1000 1000 0.000 0.000 0.000 0

В отличие от прошлой модели, на этот раз инциденты не формируют очередь. В ОС РВ, где задержки в ряде систем критичны для работы, следует подбирать СЗИ таким образом, чтобы в случае возникновения внештатной ситуации задержки не влияли на работу системы. Для этого можно либо закладывать дополнительные мощности в СЗИ, либо использовать дублирование.

N_ EQU 2

generate 20

Mark1 test I Q\$Queue1,N_,Fail1

queue Queue1

seize Channel1

depart Queue1

advance 30,1

release Channel1

transfer ,Fail2

Fail1 test I Q\$Queue2,N_,Fail2

queue Queue2

seize Channel2

depart Queue2

advance 20,1

release Channel2

Fail2 terminate 1

start 1000

В данной модели используются два СЗИ – основной и резервный. Если основной СЗИ уже занят обработкой инцидента – то включается резервный СЗИ. Загрузка в приведённом примере выглядит следующим образом:

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
CHANNEL1	669	0.999	29.96	4 1	1001	0	0	0	1
CHANNEL2	333	0.331	19.91	8 1	1003	0	0	0	0
QUEUE	MAX CC	NT. ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CON	IT. AVE	E.TIME	AVE	E.(-0)	RETRY
QUEUE1	2	2 670	1	1.678	5	50.249) 5	50.324	0
OUEUE2	1	0 333	333	0.000)	0.000)	0.000	0

Как можно заметить, резервный СЗИ две трети времени простаивал, но в результате весь поток угроз был обработан СЗИ. В случае отсутствия резервного СЗИ часть угроз, находящаяся в очереди на обработку, могла бы быть потеряна, что привело бы к их реализации. Или же место, занимаемое входящими инцидентами, тратило ресурсы ОС РВ, приводя к проблемам в других частях системы.

Следует заметить, что, несмотря на приведённое выше общее описание системы, в данных моделях не рассматриваются угрозы, не покрываемые СЗИ: в реалиях бортовой ОС РВ оставлять какие-либо каналы незащищёнными нельзя. Необходимость такого подхода обоснована приведёнными в другом разделе требованиями безопасности. Также, согласно им, в данных моделях считается, что разные СЗИ полностью независимы друг от друга, поскольку в ином случае компрометация одного СЗИ означала бы уязвимость во всём классе СЗИ.

Можно использовать одно и то же СЗИ для обработки нескольких типов угроз, если это позволяют его мощности. Для одного типа угроз он будет основным, для другого – резервным. Модель в таком случае будет выглядеть следующим образом:

generate 20

Mark1 test le Q\$Queue1,1,

queue Queue1

seize Channel1

depart Queue1

advance 30,1

release Channel1

transfer ,Fail2

generate 40

Mark2 test le Q\$Queue2,1,Fail2;

queue Queue2

29

seize Channel2

depart Queue2

advance 20,1

release Channel2

transfer ,Fail2

Fail1 test le Q\$Queue2,1,Fail2

queue Queue2

seize Channel2

depart Queue2

advance 20,1

release Channel2

Fail2 terminate 1

generate 10000000

terminate 1

start 1000

Для понимания принципа работы программы на этот раз помимо статистики работы СЗИ стоит ещё вывести число обращений к блокам модели:

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	669	0	0
MARK1	2	TEST	669	0	0
	3	QUEUE	448	2	0
	4	SEIZE	446	0	0
	5	DEPART	446	0	0
	6	ADVANCE	446	1	0
	7	RELEASE	445	0	0
	8	TRANSFER	445	0	0
	9	GENERATE	334	0	0
MARK2	10	TEST	334	0	0
	11	QUEUE	334	0	0
	12	SEIZE	334	0	0
	13	DEPART	334	0	0
	14	ADVANCE	334	0	0

	15	RELEASE		334		0		0	
	16	TRANSFER		334		0		0	
FAIL1	17	TEST		221		0		0	
	18	QUEUE		221		0		0	
	19	SEIZE		221		0		0	
	20	DEPART		221		0		0	
	21	ADVANCE		221		0		0	
	22	RELEASE		221		0		0	
FAIL2	23	TERMINATI	E 1	.000		0		0	
	24	GENERATE		0		0		0	
	25	TERMINATI	Ξ	0		0		0	
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
CHANNEL1	446	0.999	29.997	1	1000	0	0	0	2
CHANNEL2	555	0.828	19.993	3 1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX C	ONT. ENTR	Y ENTRY(0)	AVE.CON	T. AVE	E.TIME	AVE	E.(-0)	RETRY
QUEUE1	2	2 448	3 1	1.644	. 4	19.154	. 4	19.264	0
QUEUE2	1	0 555	5 250	0.180		4.349		7.913	0

Как можно заметить, на втором СЗИ (Mark2) обрабатывалась угроза, возникающая гораздо реже, чем та, которой занималось первое СЗИ (Mark1). За счёт этого поток необработанных угроз с первого СЗИ не помешал работе второго СЗИ, просто повысив его загрузку.

Однако же в данной ситуации второе СЗИ является уязвимым местом системы: при его выходе из строя система окажется уязвимой не только перед угрозами, которые обрабатывались на нём, но и перед угрозами, за которые отвечает первое СЗИ. Для предотвращения таких ситуаций можно использовать полное дублирование, как показано в следующей модели:

generate	10
Mark1	test le Q\$Queue1,1,Fail1 ;
queue	Queue1
seize	Channel1
depart	Queue1
advance	16,1
release	Channel1
transfer ,Fa	il2

Fail1 test le Q\$Queue2,1,Fail2

queue Queue2 seize Channel2

depart Queue2 advance 15,1

release Channel2

Fail2 terminate 1

generate 10

Mark2 test le Q\$Queue3,1,Fail3;

queue Queue3
seize Channel3
depart Queue3

advance 8,1

release Channel3

transfer ,Fail3

Fail3 terminate 1

generate 10

Mark3 test le Q\$Queue4,1,Fail4;

queue Queue4
seize Channel4
depart Queue4
advance 20,1

release Channel4

transfer ,Fail5

Fail4 test le Q\$Queue5,1,Fail5

queue Queue5
seize Channel5
depart Queue5

32

advance 12,1

release Channel5

Fail5 terminate 1

generate 10

Mark4 test le Q\$Queue6,1,Fail6;

queue Queue6

seize Channel6

depart Queue6

advance 12,1

release Channel6

transfer ,Fail7

Fail6 test le Q\$Queue7,1,Fail7

queue Queue7

seize Channel7

depart Queue7

advance 16,1

release Channel7

Fail7 terminate 1

start 4000

Здесь используются целых семь СЗИ для защиты от четырёх типов угроз: три пары СЗИ работают в связке основной-резервный, и одно СЗИ целиком закрывает свой тип угроз. Полное распределение нагрузки выглядит следующим образом:

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY C	OUNT CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	100	2	0	0
MARK1	2	TEST	100	2	0	0
	3	QUEUE	62	8	2	0
	4	SEIZE	62	6	0	0

	5	DEPART	626	0	0
	6	ADVANCE	626	1	0
	7	RELEASE	625	0	0
	8	TRANSFER	625	0	0
FAIL1	9	TEST	374	0	0
	10	QUEUE	374	0	0
	11	SEIZE	374	0	0
	12	DEPART	374	0	0
	13	ADVANCE	374	0	0
	14	RELEASE	374	0	0
FAIL2	15	TERMINATE	999	0	0
	16	GENERATE	1002	0	0
MARK2	17	TEST	1002	0	0
	18	QUEUE	1002	0	0
	19	SEIZE	1002	0	0
	20	DEPART	1002	0	0
	21	ADVANCE	1002	0	0
	22	RELEASE	1002	0	0
	23	TRANSFER	1002	0	0
FAIL3	24	TERMINATE	1002	0	0
	25	GENERATE	1002	0	0
MARK3	26	TEST	1002	0	0
	27	QUEUE	503	1	0
	28	SEIZE	502	0	0
	29	DEPART	502	0	0
	30	ADVANCE	502	1	0
	31	RELEASE	501	0	0
	32	TRANSFER	501	0	0
FAIL4	33	TEST	499	0	0
	34	QUEUE	499	0	0
	35	SEIZE	499	0	0
	36	DEPART	499	0	0
	37	ADVANCE	499	1	0
	38	RELEASE	498	0	0
FAIL5	39	TERMINATE	999	0	0
	40	GENERATE	1002	0	0
MARK4	41	TEST	1002	0	0
	42	QUEUE	837	1	0
	43	SEIZE	836	0	0
	44	DEPART	836	0	0
	45	ADVANCE	836	1	0
	46	RELEASE	835	0	0
	47	TRANSFER	835	0	0
FAIL6	48	TEST	165	0	0
	49	QUEUE	165	0	0
	50	SEIZE	165	0	0

	51	DEPA	ART		165		0		0	
	52	ADVA	ANCE		165		0		0	
	53	RELE	EASE		165		0		0	
FAIL7	54	TERN	INATE	-	1000		0		0	
FACILITY	ENTRIES	S UT	[L.	AVE. TIME	AVAIL	. OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
CHANNEL4	502	0.	.999	19.958	3 1	3994	0	0	0	1
CHANNEL6	836	0.	.999	11.98	4 1	4003	0	0	0	1
CHANNEL1	626	0.	.999	16.004	4 1	3996	0	0	0	2
CHANNEL3	1002	0.	.800	8.013	1 1	0	0	0	0	0
CHANNEL5	499	0.	.596	11.980	0 1	4008	0	0	0	0
CHANNEL2	374	0.	.558	14.953	3 1	0	0	0	0	0
CHANNEL7	165	0.	.262	15.932	2 1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX C	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.C	ONT. AVE	E.TIME	E AV	E.(-0)	RETRY
QUEUE4	2	1	503	1	1.83	16 3	36.202	2	36.274	0
QUEUE6	2	1	837	1	1.5	72	L8.834	1 :	18.857	0
QUEUE1	2	2	628	1	1.68	86 2	26.931	L :	26.974	0
QUEUE3	1	0	1002	1002	0.0	00	0.000)	0.000	0
QUEUE5	1	0	499	495	0.0	01	0.014	1	1.706	0
QUEUE2	1	0	374	374	0.0	00	0.000)	0.000	0
QUEUE7	1	0	165	165	0.0	00	0.000)	0.000	0

Для наглядности изобразим полученные результаты в виде графика процента отражённых атак и загрузки:




Рис. 4. Иллюстрация работы модели обеспечения информационной **безопасности**

Как можно заметить, часть СЗИ простаивает значительное время – как основных, так и резервных. Таким образом, реализация данной модели, несмотря на большую надёжность, потребует использования гораздо большего числа ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, результаты моделирования позволяют подтвердить правомерность требований безопасности высокого уровня, а также позволяют оценить разные варианты построения системы ИБ бортового оборудования, позволяя комбинировать разные варианты использования СЗИ, исходя из известных данных об источниках угроз, имеющихся в распоряжении мощностей и топологии сети.

ЗАДАНИЕ:

1. Создать схему, имитирующую работу трёх СЗИ для защиты от двух независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 – основной, СЗИ2 –

- резервный. Для 2го типа атак СЗИЗ основной, СЗИ2 резервный. Для 1го типа атак generate=20, для второго типа атак generate=15. СЗИ1 имеет advance=25, СЗИ2 имеет advance=20, СЗИЗ имеет advance=20. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 2. Создать схему, имитирующую работу трёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ2 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ3 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной, СЗИ1 резервный. Для 1го типа атак generate=30, для второго типа атак generate=25, для третьего типа атак generate=20. СЗИ1 имеет advance=25, СЗИ2 имеет advance=20, СЗИ3 имеет advance=25. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 3. Создать схему, имитирующую работу трёх СЗИ для защиты от двух независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ2 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ3 резервный. Для 1го типа атак generate=20, для второго типа атак generate=25. СЗИ1 имеет advance=30, СЗИ2 имеет advance=15, СЗИ3 имеет advance=25. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 4. Создать схему, имитирующую работу трёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ2 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ3 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной. Для 1го типа атак generate=30, для второго типа атак generate=40, для третьего типа атак generate=20. СЗИ1 имеет advance=35, СЗИ2 имеет advance=30, СЗИ3 имеет advance=20. Показать загрузку очередей, процент отражённых и

- прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 5. Создать схему, имитирующую работу четырёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ4 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ4 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной, СЗИ4 резервный. Для 1го типа атак generate=30, для второго типа атак generate=25, для третьего типа атак generate=20. СЗИ1 имеет advance=40, СЗИ2 имеет advance=30, СЗИ3 имеет advance=20, СЗИ4 имеет advance=35. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 6. Создать схему, имитирующую работу четырёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ2 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ4 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной, СЗИ4 резервный. Для 1го типа атак generate=30, для второго типа атак generate=25, для третьего типа атак generate=20. СЗИ1 имеет advance=35, СЗИ2 имеет advance=20, СЗИ3 имеет advance=25, СЗИ4 имеет advance=25. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 7. Создать схему, имитирующую работу четырёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ3 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ3 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной, СЗИ4 резервный. Для 1го типа атак generate=25, для второго типа атак generate=30, для третьего типа атак generate=30. СЗИ1 имеет advance=35, СЗИ2 имеет advance=35, СЗИ3 имеет advance=25, СЗИ4 имеет advance=20. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.

- 8. Создать схему, имитирующую работу четырёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ3 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ4 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной. Для СЗИ4 СЗИЗ является резервным. Для 1го типа атак generate=20, для второго типа атак generate=25, для третьего типа атак generate=30. СЗИ1 имеет advance=25, СЗИ2 имеет advance=30, СЗИЗ имеет advance=30. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 9. Создать схему, имитирующую работу четырёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ2 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ3 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной, СЗИ4 резервный. Для 1го типа атак generate=25, для второго типа атак generate=25, для третьего типа атак generate=30. СЗИ1 имеет advance=30, СЗИ2 имеет advance=35, СЗИ3 имеет advance=25, СЗИ4 имеет advance=30. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.
- 10.Создать схему, имитирующую работу четырёх СЗИ для защиты от трёх независимых типов атак. Для 1го типа атак СЗИ1 основной, СЗИ4 резервный. Для 2го типа атак СЗИ2 основной, СЗИ4 резервный. Для 3го типа атак СЗИ3 основной. Для СЗИ4 СЗИЗ является резервным. Для 1го типа атак generate=20, для второго типа атак generate=20, для третьего типа атак generate=30. СЗИ1 имеет advance=30, СЗИ2 имеет advance=25, СЗИ3 имеет advance=40. Показать загрузку очередей, процент отражённых и прошедших атак каждого типа и по каждому СЗИ. Количество атак 10000.

Результаты моделирования отправить на электронную почту

Почта Медведева Н.В.

nikmed4591@gmail.com

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Имитационное моделирование на GPSS : учеб.-метод. пособие для студентов технических специальностей / Д. Н. Шевченко, И. Н. Кравченя ; Мво образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. Гомель : БелГУТ, 2007. 97 с.
- 2. Бронов, С. А. Имитационное моделирование: учеб. пособие / С. А. Бронов; ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", кафедра "Системы автоматизированного проектирования". Красноярск: СФУ, 2007. 82 с.
- 3. Боев, В. Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World: учеб. пособие / В. Д. Боев. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 368 с.
- 4. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем / Е. М. Кудрявцев. М.: ДМК Пресс, 2008. 320 с. (Серия "Проектирование").
- 5. Шрайбер, Т. Дж. Моделирование на GPSS / Т. Дж. Шрайбер. М.: Машиностроение, 1979. 592 с.
- 6. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. М.: Высшая школа, 1999. 224 с.