# RETELE DE CALCULATOARE

# 1. Arhitectura retelelor

#### TIPURI DE RETELE:

- -retele locale
- -retele metropolitane
- -retele larg raspandite geografic
- -retele fara fir
- -retele casnice
- -Inter-retele

# 2. Tipuri de retele (cu difuzare, punct la punct)

# **DUPA TRANSMISIE:**

#### I-RETEA PUNCT LA PUNCT:

Retele punct la punct, care dispun de mai multe conexiuni între calculatoarele retelei, ideal fiind cazul când fiecare calculator este legat de toate celelalte. Cum fizic (si nu numai) acest lucru este de obicei greu de realizat, reteaua dispune de conexiuni între anumite calculatoare. Transmiterea mesajului se face prin parcurgerea unui traseu ce contine unul sau mai multe calculatoare; uneori exista mai multe trasee posibile si atunci intervin algoritmii de dirijare care cauta traseele cele mai scurte (sau cele mai ieftine, etc.).

#### **II-RETEA CU DIFUZARE:**

Retelele cu difuzare, care au un singur canal de comunicatie care este accesibil tuturor calculatoarelor din retea. La nevoie, fiecare calculator transmite mesaje scurte numite pachete, primite de toate celelalte calculatoare; o parte a mesajului (numita câmp de adresa) specifica destinatarul mesajului. Calculatoarele din retea asteapta mesaje, iar când un pachet apare în retea, el este prelucrat de calculatorul care si-a recunoscut adresa, dar este ignorat de celelalte calculatoare din retea. Aceasta operatie poarta numele de transmitere de mesaje.

#### 3. Retele locale, retele metropolitane, retele larg raspandite geografic (topologie, caracteristici)

### RETELE LOCALE:

**Retelele locale (Local Area Networks)**, denumite in general LAN-uri, sunt retele private localizate intr-o singura cladire sau intr-un campus de cel mult cativa kilometri.

LAN-urile se disting fata de celalate retele prin trei caracteristici :

#### ❖ 1.Marime

LAN-urile au dimensiuni restranse, ceea ce inseamna ca timpul de transmisie in cazul cel mai defavorabil este limitat si cunoscut dinainte. Totodata, se simplifica administrarea retelei.

### **\*** Tehnologie de transmisie

LAN-urile utilizeaza frecvent o tehnologie de transmisie care consta dintr-un singur cablu la care sunt atasate toate masinile, asa cum erau odata cablurile telefonice comune in zonele rurale.

#### Topologie

La retelele locale sunt raspindite trei topologii majore: <u>stea</u>(toate calculatoarele sunt conectate la un calculator central), <u>magistrala(bus, denumita si liniara, toate calculatoarele sunt conectate la un singur cablu-magistrala) si <u>inel</u> (fiecare calculator este conectat la doua calculatoare adiacente cu câte un segment de cablu, toate calculatoarele cu legaturile respective formînd un cerc fizic, fiecare mesaj este trimis intr-un singur sens)</u>

#### RETELE METROPOLITANE

O retea metropolitana (Metropolitan Area Network), sau MAN (plural: MAN-uri) deserveste un oras. Cel mai bun exemplu de MAN este reteaua de televiziune prin cablu disponibilă in cele mai multe orase. Aceste rețele folosesc cel mai des tehhologia fără fir (wireless) sau fibra optică pentru a crea conexiuni. Standardul actual de comunicare al rețelei metropolitane este <u>DQDB</u> (de la Distributed-Queue Dual-Bus).

### RETELE RASPANDITE LARG GEOGRAFIC:

În informatică, o rețea de arie largă (denumită și <u>WAN</u>, după eng. Wide Area Network) este orice rețea care conectează orașe, regiuni sau țări. De obicei rețelele de arie largă includ linii de telecomunicație publice și elementele de legătură și conectare necesare.

In majoritatea WAN-URILOR, subreteaua este formata din doua componente distincte:

- liniile de transmisie (transporta bitii intre masini: pot fi alc din fire de cupru, fibra optica sau chiar legaturi radio)
- elementele de comutare. (calculatoare specializate folosite ptr a conecta doua sau mai multe linii de transmisie)

# 4. Niveluri, protocoale, modelul de referinta OSI (8 niveluri); descriere, caracteristici NIVELURI:

# **❖ NIVEL FIZIC:**

Functie : transmitere a sirurilor de biti pe un canal de comunicatie Principalele probleme:

- codificarea zerourilor si a unitatilor
- stabilirea si desfiintarea conexiunilor fizice
- modul de transmisie (semiduplex sau duplex) etc.

Exemplu: transmiterea pe o linie telefonica

# Legatura de date

Functie : realizeaza o comunicare sigura si eficienta intre doua noduri adiacente (conectate printr-un canal fizic de comunicatie)

# Probleme:

- Incadrare
- Transmisie transparenta
- Control erori
- Control flux
- Management legatura

#### **❖ NIVEL RETEA**

Functie : dirijarea pachetelor transmise intre oricare doua noduri Probleme:

- calculul tabelelor de dirijare
- alegerea legaturii urmatoare (dirijarea) adresarea
- evitarea congestiei

#### **❖ NIVEL TRANSPORT**

#### Functie:

 asigurarea unui transfer de date corect, eficient intre sistemul sursa si sistemul destinatar

### Ofera:

- un transfer sigur al datelor, chiar cu o retea nesigura;
- interfata uniforma pentru utilizatori, independent de tipul subretelei utilizate.

# Separa doua categorii de nivele:

- furnizorul serviciilor de transport (nivele 1-4)
- utilizatorul serviciilor de transport (nivele 5-7)

### **Probleme:**

- gestiunea conexiunilor
- transferul datelor
- controlul fluxului
- adresarea

### **❖ NIVEL SESIUNE**

- Functii:
  - Gestiune servicii care se adauga transportului datelor
  - ControlDialog client-server peer-to-peer
  - Sincronizare
  - Gestiuneactivitati
  - Bazate pe gestiune jetoane(Tokens)

#### **❖ NIVEL PREZENTARE**

- Conversia datelor:
  - reprezentarea datelor transmise sintaxa abstracta
  - sintaxa de transfer
- Compresie
- Securitate

#### **❖ NIVEL APLICATIE**

- Servicii comune unor categorii de aplicatii:
  - Mesageria
  - Transfer Fisiere
  - Terminal Virtual
  - Serviciu Directoare

#### 5. Nivelul legatura de date

### Nivelul legatura de date

#### • FUNCTII:

- a) incadrarea(metode):
  - Caractere de control (BSC);
  - Numararea caracterelor(DDCMP);
  - Indicatori de incadrare(HDLC);
- b) transmisia transparenta;
- c) controlul erorilor;
- d) controlul fluxului;
- e) gestiunea legaturii;

# 6. Aspecte (caracteristici) ale proiectarii nivelului legaturii de date

Nivelul legătură de date are un număr de funcții specifice pe care trebuie să le îndeplinească. **Aceste funcții includ:** 

- Furnizarea unei interfețe bine-definite către nivelul rețea.
- > Tratarea erorilor de transmisie
- Reglarea fluxului cadrelor în aşa fel, încît receptorii lenţi să nu fie inundaţi de către emiţători rapizi.

Pentru a îndeplini aceste scopuri, nivelui legătură de date **primeşte pachete de la nivelul reţea**, pe care le încapsulează în cadre în vederea transmiterii. Fiecare cadru conţine un antet, un cîmp de informaţie utilă pentru pachet şi încheiere . Gestionarea cadrelor reprezintă esenţa a ceea ce face nivelul legătură de date.

### 7. Detectarea si corectarea eorirlor (Hamming+CRC)

#### **❖ PROTOCOL SIMPLEX FARA RESTRICTII:**

Cea mai simpla varianta de protocol are in vedere urmatoarele consideratii:

- a) utilizatorul **A** vrea sa transmita date lui **B** folosind o legatura sigura, simplex;
- b) A reprezinta o sursa inepuizabila de date, astfel incit transmitatorul nu trebuie sa astepte niciodata la preluarea datelor pentru transmisie;
- c) **B** reprezinta un consumator ideal, care preia imediat datele de la receptor ori de cite ori acesta i le da;
- d) canalul fizic de comunicatie este fara erori.

#### **PROTOCOL SIMPLEX START-STOP.**

In a doua varianta, consideram in continuare canalul fara erori, dar utilizatorul B nu poate accepta date in orice ritm. Este necesar controlul

fluxului, care in acest caz se realizeaza printr-o reactie a receptorului catre transmitator, permitindu-i acestuia din urma sa transmita urmatorul cadru. Reactia are forma unui cadru fictiv.

#### **PROTOCOALE CU FEREASTRA SUPRAUNITARA DE TRANSMISIE:**

In cazul unor canale cu intirzieri mari de transmisie, așteptarea confirmarii fiecarui cadru inainte de transmiterea urmatorului

poate conduce la o eficienta scazuta. Astfel, la un canal cu o intirziere de propagare dus-intors de 500 msec si o viteza de 50 Kbps, transmiterea unui cadru de 1000 de biti dureaza efectiv doar 20 de

milisecunde din cele 520 necesare ciclului complet de transmitere si receptie a confirmarii. Erorile nu pot fi sesizate si corectate imediat de transmitator.

#### **PROTOCOL CU RETRANSMITERE NESELECTIVA:**

Fereastra maxima a transmitatorului poate fi de MaxSecv cadre, desi exista MaxSecv+1 numere de secventa distincte. Justificam aceasta restrictie prin urmatorul scenariu, in care presupunem ca MaxSecv=7:

- a. Transmitatorul trimite cadrele 0..7;
- b. Toate cadrele sint receptionate si confirmate;
- c. Toate confirmarile sint pierdute;
- d. Transmitatorul retrimite la time-out toate cadrele;
- e. Receptorul accepta duplicatele.

Reglare a fluxului de date: cind utilizatorul are un pachet de transmis el provoaca un eveniment "ReteaPregatita"; cind o staţie are MaxSecv cadre neconfirmate, ea interzice retelei sa-i transmita alte pachete prin procedura "DezactivRetea"; cind numarul de pachete scade, ea anuleaza restrictia prin functia "ActivRetea".

### **PROTOCOL CU RETRANSMITERE SELECTIVA:**

- a. Transmitatorul trimite cadrele 0..6
- b. Cadrele sint receptionate si fereastra receptorului devine 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5
- c. Toate confirmarile sint pierdute
- d. Transmitatorul retrimite cadrul 0 la time-out
- e. Receptorul accepta cadrul 0 aflat in fereastra si cere cadrul 7
- f. Transmitatorul afla ca toate cadrele sale au fost transmise corect si trimite cadrele 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5
- g. Receptorul accepta cadrele, cu exceptia lui 0, pentru care are deja un cadru eceptionat. Ca urmare, ignora acest cadru, luind in locul lui dulpicatul cadrului 0 anterior.

Eroarea se produce deoarece ferestrele succesive ale receptorului au numere de secventa comune, neputindu-se face diferența intre cadrele noi si duplicatele celor vechi.

8. Protocoale elementare pentru legatura de date (simplex fara restrictii, stop and wait, protocol cu confirmare si retransmitere) \*Protocoale cu fereastra glisanta si protocoale cu revenire cu n pasi (Go back n).

#### ❖ PROTOCOALE CU FEREASTRA GLISANTA

Transmitatorul mentine o lista cu numerele de secventa ale cadrelor transmise dar neconfirmate, alcatuind fereastra transmitatorului. Cind trebuie transmis un cadru, i se ataseaza numarul de secventa urmator (fereastra se mareste). Cind se receptioneaza o confirmare, marginea inferioara a ferestrei se deplaseaza cu o unitate. Cadrele se pastreaza de transmitator pina la confirmarea lor.

Receptorul pastrează o lista cu numerele de secventa ale cadrelor pe care le poate accepta (fereastra receptorului). Cadrele din fereastra sint acceptate, celelalte sint ignorate. Cînd soseste un cadru cu numar de secventa egal cu marginea inferioara, fereastra este deplasata cu o pozitie (prin modificarea ambelor margini), pastrindu-se dimensiunea constanta.

#### **❖ PROTOCOALE GO BACK N:**

Exista doua moduri de baza de tratare a erorilor in prezenta benzii de asamblare. Un mod, nUmit revenire cu n pasi (eng.: go back n), este ca receptorul sa elimine pur si simplu cadrele care urmeaza, netrimitand confirmari pentru cadrele eliminate. Aceasta strategie corespunde unei ferestre de receptie de dimensiune 1. Cu alte cuvinte, nivelul legatura de date refuza sa accepte orice cadru exceptandu-l pe urmatorul care trebuie livrat catre nivelul reţea. Daca fereastra emitatorului se umple inaintea expirarii contorului de timp, banda de asamblare va incepe sa se goleasca. In cele din urma, timpul emitatorului va expira si se vor retransmite toate cadrele neconfirmate, in ordine, incepand cu cadrul pierdut sau modificat. Daca rata erorilor este mare, aceasta abordare poate risipi o mare parte din largimea de banda.

#### 9. Nivelul retea.

### Functiile nivelului retea sunt urmatoarele:

- dirijarea unitatilor de date (pachete) in nodurile de pe calea dintre sursa si destinatie;
- 2. evitarea congestionarii retelei, prin supraincarcarea anumitor legaturi;
- **3.** reglementarea comunicarii intre surse si destinatii aflate in retele diferite interconectate.

Legatura de date asigura comunicarea corecta a cadrelor intre oricare doua noduri adiacente ale unei retele de calculatoare. Transferul datelor intre doua noduri neadiacente utilizeaza mai multe legaturi, puse cap la cap. Rolul de releu intre aceste legaturi este indeplinit de nivelul retea. Unitatea de date caracteristica acestui nivel este **pachetul**.

Principala functie a **nivelului retea** este dirijarea pachetelor transmise intre oricare doua noduri, pe cai convenabil alese. In acest scop, fiecare pachet receptionat de un nod este inspectat, determinindu-se nodul destinatar. Se alege apoi legatura convenabila, pachetul fiind transmis in continuare pe aceasta legatura. In cazul in care legatura este ocupata, pachetul este pus intr-o coada de asteptare asociata legaturii, urmind a fi transmis mai tirziu.

Pentru a realiza alegerea legaturii urmatoare, fiecare nod foloseste o tabela de dirijare V, fiecare intrare V[i] specificind vecinul caruia i se transmite pachetul destinat nodului i. Continutul tabelelor de dirijare (sau echivalent, setul cailor de dirijare. este stabilit prin algoritmi (sau politici) de dirijare,

O alta functie importanta a serviciului retea este furnizarea unui mecanism uniform de adresare pentru nivelul transport. Acesta tine cont de diversitatea retelelor de comunicatie (telefonice, telex, publice de date, ISDN etc.) aflate in proprietatea sau gestiunea unor autoritati diferite, si de gruparea geografica a retelelor pe tari, continente sau alte unitati teritoriale. Formatul adreselor punctelor de serviciu de retea are lungime variabila si cuprinde campurile urmatoare:

- a. identificatorul autoritatii si formatului,
- b. identificatorul domeniului,
- c. adresa in domeniu.

#### 10. Aspecte (caracteristici, cerinte) ale proiectarii nivelului retea

#### Cerintele de proiectare ale nivelului retea

- a. comutarea de pachete de tip Memoreaza-si-Retransmite(Store and Forward)
- b. servicii furnizate nivelului transport
- c. implementarea serviciului neorientat pe conexiune
- d. implementarea serviciilor orientate pe conexiune

#### a. Componente majore:

- echipamentul companiei de telecomunicatii (routere conectate prin linii de transmisie)
- echipamentul clientului

# Acest echipament este folosit după cum urmează:

- \* O gazdă care are de transmis un pachet îl transmite celui mai apropiat router, fie în aceeaşi rețea LAN, fie printr-o legătură punct la punct cu compania de telecomunicaţii.
- \* Pachetul este memorat acolo până ajunge integral, astfel încât să poată fi verificată suma de control.
- \* Apoi este trimis mai departe către următorul router de pe traseu, până ajunge la destinaţie, unde este livrat.
- \* Acest mecanism reprezintă comutarea de pachete de tip memorează-și-retransmite.

# b. Serviciile nivelului rețea au fost proiectate având în vedere următoarele scopuri:

- 1. Serviciile trebuie să fie independente de tehnologia routerului.
- 2. Nivelul transport trebuie să fie independent de numărul, tipul şi topologia routerelor existente.
- **3.** Adresele de rețea disponibile la nivelul transport trebuie să folosească o schemă de numerotare uniformă, chiar în cadrul rețelelor LAN şi WAN

Obiectivele fiind stabilite, proiectantul nivelului rețea are o mare libertate în a scrie specificațiile detaliate ale serviciilor oferite nivelului transport. Această libertate degenerează adesea pareri diferite între două tabere opuse.

# Problema centrală a discuției este dacă nivelul rețea trebuie să furnizeze:

- 1. servicii orientate pe conexiune
- 2. servicii neorientate pe conexiune

#### c. Implementarea serviciului neorientat pe conexiune

Dacă este oferit un serviciu neorientat pe conexiune, atunci pachetele sunt trimise în subrețea individual și dirijate independent de celelalte.

- \* Nu este necesară nici o inițializare prealabilă.
- \* În acest context, pachetele sunt numite frecvent datagrame (datagrams) (prin analogie cu telegramele), iar subrețeaua este numită subrețea datagramă (datagram subnet).

Dacă este folosit serviciul orientat conexiune, atunci, înainte de a trimite pachete de date, trebuie stabilită o cale de la routerul sursă la routerul destinație.

\* Aceasta conexiune este numita VC - virtual circuit, prin analogie cu circuitele fizice care se stabilesc in sistemul telefonic, iar subreteaua este numita subretea cu circuite virtuale (virtual-circuit subnet)

## d. Implementarea serviciilor orientate pe conexiune

Pentru serviciile orientate conexiune, avem nevoie de o subrețea cu circuite virtuale Să vedem cum funcționează:

- \* Ideea care se stă la baza circuitelor virtuale este evitarea alegerii unei noi căi (rute) pentru fiecare pachet trimis
- \* În schimb, atunci când se stabileşte o conexiune, se alege o cale între maşina sursă şi maşina destinaţie, ca parte componentă a iniţializării conexiunii şi aceasta este memorată în tabelele routerelor.
- Acea cale este folosită pentru tot traficul de pe conexiune, exact în acelaşi mod în care funcţionează sistemul telefonic.
- \* Atunci când conexiunea este eliberată, este închis și circuitul virtual.
- \* În cazul serviciilor orientate conexiune, fiecare pachet poartă un identificator care spune cărui circuit virtual îi aparţine.
- Pentru evitarea conflictelor routerele trebuie să poată înlocui identificatorii de conexiune în pachetele care pleacă. În unele contexte, aceasta se numeşte comutarea etichetelor (label switching).

# 11. Algoritmi de dirijare (calea cea mai scurta, inundarea, dirijarea centralizata, dirijarea izolata, dirijarea distribuita, dirijarea ierarhica)

### Dirijare pe calea cea mai scurta

Să începem studiul algoritmilor de dirijare posibili cu o tehnică des utilizată în multe forme deoarece este simplă și ușor de înțeles. Ideea este de a construi un graf al subrețelei, fiecare nod al grafului fiind un ruter, iar fiecare arc al grafului fiind o linie de comunicație (numită adesea legătură). Pentru a alege o cale între o pereche dată de rutere, algoritmul trebuie să găsească în graf calea cea mai scurtă dintre ele

- O modalitate de a măsura lungimea căii este numărul de salturi
- O altă metrică este distanţa geografică în kilometri sunt posibile multe alte metrici în afară de salturi şi distanţa geografică

Se cunosc mai mulţi algoritmi pentru calculul celei mai scurte căi între două noduri dintr-un graf. Cel mai cunoscut este cel propus de Dijkstra (1959). Fiecare nod este etichetat (în paranteze) cu distanţa de la nodul sursă până la el, de-a lungul celei mai bune căi cunoscute. Iniţial nu se cunoaşte nici o cale, aşa că toate nodurile vor fi etichetate cu infinit. Pe măsură ce se execută algoritmul şi se găsesc noi căi, etichetele se pot schimba, reflectând căi mai bune. O etichetă poate fi fie temporară, fie permanentă. Iniţial toate etichetele sunt temporare. Atunci când se descoperă că o etichetă reprezintă cea mai scurtă cale posibilă de la sursă către acel nod, ea devine permanentă şi nu se mai schimbă ulterior.

#### Inundarea

Un alt algoritm static este inundarea (flooding), în care fiecare pachet recepţionat este trimis mai departe pe fiecare linie de ieşire, cu excepţia celei pe care a sosit. Este evident că inundarea generează un mare număr de pachete duplicate, de fapt un număr infinit dacă nu se iau unele măsuri pentru a limita acest proces. O astfel de măsură este păstrarea unui contor de salturi în antetul fiecărui pachet, contor care este decrementat la fiecare salt şi care face ca pachetul să fie distrus când contorul atinge valoarea zero.

Ideal ar fi ca acest contor să fie iniţializat cu lungimea căii de la sursă la destinaţie. Dacă emiţătorul nu cunoaşte lungimea căii, poate iniţializa contorul la valoarea cea mai defavorabilă, adică diametrul subreţelei.

O metodă alternativă pentru limitarea inundării este identificarea pachetelor care au fost deja inundate, pentru a preîntâmpina trimiterea lor a doua oară

O variantă a algoritmului de inundare, care este şi ceva mai practică, este inundarea selectivă (selective flooding). În acest algoritm ruterele nu trimit fiecare pachet recepţionat pe fiecare legătură de ieşire, ci doar pe acele linii care duc aproximativ în direcţia potrivită.

#### **❖** Dirijare cu vectori de distanta

Algoritmul de dirijare cu vectori distanță (distance vector routing) presupune că fiecare ruter menține o tabelă (de exemplu un vector) care păstrează cea mai bună distanță cunoscută spre fiecare destinație și linia care trebuie urmată pentru a ajunge acolo. Aceste tabele sunt actualizate prin schimbul de informații între nodurile vecine.

În dirijarea pe baza vectorilor distanță, fiecare ruter păstrează o tabelă de dirijare conținând câte o intrare pentru fiecare ruter din subrețea. Această intrare are două părți: linia de ieșire preferată care se folosește pentru destinația respectivă și o estimare a timpului sau distanței până la acea destinație. Metrica folosită poate fi numărul de salturi, întârzierea în milisecunde, numărul total de pachete care așteaptă în cozi de-a lungul căii, sau ceva asemănător.

Dirijarea folosind vectori distanță funcționează în teorie, însă în practică are o limitare importantă: deși ea converge spre rezultatul corect, o face foarte lent. În particular, ea reacționează **rapid** la veștile bune, dar foarte **lent** la cele rele.

#### Dirijare folosind starea legaturilor

Ideea algoritmului bazat pe starea legăturilor este simplă și poate fi formulată în 5 puncte. Fiecare ruter trebuie să facă următoarele:

- a. Să descopere care sunt vecinii săi şi afle adresele de rețea ale acestora.
- b. Să măsoare întârzierea sau costul până la fiecare din vecinii săi.
- c. Să pregătească un pachet prin care anunță pe toată lumea că tocmai a terminat de cules datele despre vecini.
- d. Să trimită acest pachet către toate celelalte rutere.
- e. Să calculeze cea mai scurtă cale spre fiecare ruter.

# Dirijarea centralizata

Deficientele acestei metode sint determinate de:

- vulnerabilitatea retelei, dependenta de functionarea centrului de control (se recurge la dublarea lui);
- supraincarcarea traficului prin transmiterea rapoarelor si a tabelelor de dirijare;
- utilizarea in noduri,in anumite perioade, a unor tabele .necorelate, datorita receptiei la momente de timp distincte a noilor tabele.

### Dirijarea izolata

Algoritmul "cartofului fierbinte" (hot potato). Pachetul receptionat de nod este plasat in coada cea mai scurta.

O varianta ia in consideratie lungimea cozilor anumitor linii, selectate conforme cailor celor mai scurte.

# Dirijarea delta

Este o combinatie a politicilor izolata si centralizata. Comutatoarele trimit rapoarte unui centru de control care calculeaza cele mai bune ë rute. Caile sunt echivalente daca lungimile lor difera intre ele cu o valoare mai mica decit un delta specificat.

In algoritmul inundarii, pachetul este transmis pe fiecare legatura, cu exceptia celei de origine. Copiile sint distruse dupa traversarea unui anumit numar de noduri. Desi nepractic, algoritmul este folosit in aplicatii militare (datorita robustetii sale) sau in comparatii de performanta cu alte tehnici (deoarece are un timp de intirziere minim).

### Dirijarea distribuita

O varianta modificata a algoritmului lui Dijkstra calculeaza drumurile minime de la toate nodurile catre o anumita destinatie. Ea conduce in mod natural la o varianta descentralizata

Desi algoritmul este convergent, asigurind gasirea drumurilor minime intr-un numar finit de pasi, el poate fi utilizat doar pentru datagrame, din cel putin doua motive:

- > sunt posibile modificari ale cailor, pe durata transmiterii pachetelor, astfel incit pachetele trimise pe o cale pot ajunge pe o alta cale;
- pe durata intervalului de convergenta, algoritmul nu evita producerea buclelor (trecerea pachetelor de mai multe ori prin acelasi nod).

Algoritmul trateaza trei evenimente distincte:

- a. adaugarea unei noi legaturi;
- b. sesizarea modificarii lungimii unei linii;
- c. primirea unui mesaj de control de la un nod vecin.

### Dirijarea ierarhica

Se utilizeaza pentru retele de mari dimensiuni la care tabelele de dirijare ar fi voluminoase. Comutatoarele sint grupate in regiuni, fiecare comutator cunoscind detaliat caile din regiunea proprie, dar necunoscind structura interna a altor regiuni. Doua regiuni sint legate prin conectarea unui anumit nod din prima regiune cu un anumit nod din a doua regiune. Tabela de dirijare se poate reduce, ea avind cite o intrare pentru fiecare nod din regiunea proprie si cite o intrare pentru fiecare din celelalte regiuni.

Atunci când se folosește dirijarea ierarhică, ruterele sunt împărţite în ceea ce vom numi regiuni (regions), fiecare ruter ştiind toate detaliile necesare pentru a dirija pachete spre destinaţie în cadrul

regiunii sale, dar neştiind nimic despre organizarea internă a celorlalte regiuni. Când rețele diferite sunt interconectate, este natural să privim fiecare rețea ca pe o regiune, pentru a elibera ruterele dintr-o rețea de sarcina de a cunoaște structura topologică a celorlalte.

#### Dirijarea cu difuzare

Dirijarea unui pachet catre toate celelalte noduri se poate face prin tehnica inundarii. Pentru a evita degradarea performantelor retelei se poate recurge la algoritmii descrisi in continuare.

In dirijarea multidestinatie, pachetul contine o lista cu adresele destinatarilor. Cind pachetul ajunge la un comutator, acesta determina, pe baza adreselor, pe ce linii trebuie sa transmita in continuare pachetul, partitionind totodata lista adreselor intre duplicatele transmise pe aceste linii.

In dirijarea cu difuzare se poate utiliza ca traseu orice arbore de acoperire minimal. Ca alternativa, algoritmul se poate baza pe urmarirea cailor inverse: cind un pachet ajunge la un comutator, daca el a fost receptionat pe legatura folosita de obicei pentru a transmite catre sursa acestui pachet, atunci el a sosit pe calea cea mai scurta si este de obicei prima copie receptionata de comutator. Ca urmare, ea este acceptata, iar comutatorul o transmite in continuare pe fiecare linie cu exceptia celei pe care a sosit.

### 12. Controlul si evitarea congestionarii si a blocarii

#### Algoritmi de evitare a congestionarii

- \* Prealocarea zonelor tampon. Este aplicabila circuitelor virtuale si consta in rezervarea uneia sau mai multor zone tampon in fiecare nod intermediar, la deschiderea circuitului. In lipsa de spatiu, se alege o alta cale sau se rejecteaza cererea de stabilire a circuitului.
- ☼ Distrugerea pachetelor. Daca nu exista spatiul necesar memorarii, pachetul receptionat de un nod este ignorat. Deoarece prin aceasta se pot ignora pachete de confirmare, care ar duce la eliberarea spatiului ocupat de pachetele confirmate, se mentine cel putin un tampon de receptie pentru fiecare linie, permitinduse inspectarea pachetelor primite. De asemenea, se poate limita (inferior si superior) numarul zonelor tampon de transmisie ale fiecarei linii.
- \* Pachete de permisiune. Se initializeaza reteaua cu pachete de permisiune (in numar fix). Cind un nod vrea sa transmita, el captureaza un pachet de permisiune si trimite in locul lui pachete de date. Receptorul regenereaza pachetul de permisiune. Se garanteaza astfel ca numarul maxime de pachete nu depaseste numarul de pachete de permisiune, fara a se asigura distribuirea lor conforme necesitatilor nodurilor. In plus, pierderea pachetelor de permisiune conduce la scaderea capacitatii retelei.
- \* Pachete de soc. Sint transmise de comutatoare surselor de date pentru a micsora rata de generare a pachetelor.
- \* Evitarea blocarii definitive. Blocarea reprezinta o situatie limita a unei retele congestionate, cind lipsa de spatiu impiedica transmiterea vreunui pachet. O solutie de evitare a blocarii definitive este utilizarea in fiecare nod a m+1 zone tampon, m fiind lungimea maxima a cailor retelei. Un pachet sosit de la calculatorul gazda local este acceptat in zona 0. In urmatorul nod trece in 1, apoi in 2 s.a.m.d. Zona "m" a unui nod poate fi goala, poate contine un pachet pentru gazda locala, care este livrat, sau are un pachet pentru un nod distant, care este distrus. In toate cazurile zona "m" se elibereaza, putind avansa

un pachet din zona "m-1",apoi "m-2" etc.

O alta varianta pastreaza pentru fiecare pachet o informatie de vechime. La comunicarea dintre doua noduri A si B putem intilni situatiile urmatoare (presupunem ca A are de transmis lui B un pachet mai vechi decit B catre A):

- B are un tampon liber si poate primi cel mai vechi pachet al lui A catre B;
- B nu are un tampon liber, dar are un pachet pentru A si poate primi, prin schimb, cel mai vechi pachet al lui A catre B;
- B nu are nici un tampon liber si nici un pachet catre A; in acest caz, B este fortat sa transmita lui A un pachet la alegere si sa primeasca cel mai vechi pachet al lui A catre B.

#### 13. Protocolul IP (descriere)

Protocolul IP este un protocol prin care datele sunt trimise de la un calculator la altul prin intermediu Internetului.

Fiecare calculator (cunoscut sub denumirea de "gazdă"), are pe Internet cel puțin o adresă IP unică, care îl identifică între toate computerele din rețea. Când cineva trimite sau primește informații mesajul este împărțit în pachete ( pana la 64 KO ). Fiecare pachet cuprinde adresa expeditorului și pe cea a destinatarului.

Fiecare pachet este trimis, prima dată la un calculator-pasarelă. Calculatorul pasarelă citește destinația pachetelor și trimite pachetele către o altă pasarelă, și așa mai departe, până ce pachetul ajunge la pasarela vecină cu computerul destinatar.

Adresa IP este utilizată la nivelul programelor de prelucrare în rețea. În schimb, la nivelul utilizatorilor cu acces la Internet, identificarea calculatoarelor se face printr-un nume de gazdă gestionat de sistemul DNS.

O datagramă IP (un pachet) constă dintr-o parte de antet și o parte de text. Antetul are o parte fixă de 20 octeți și o parte optională de lungime variabilă.

Fiecare gazdă și ruter din internet are o adresă IP, care codifică adresa sa de rețea și de gazdă. Combinația este unică: în principiu nu există două mașini cu aceeași adresă IP. Toate adresele IP sunt de 32 biți și sunt folosite în câmpurile "Adresă sursă" și "Adresă destinație" a pachetelor IP. Este important de observat că o adresă IP nu se referă la o gazdă. Se referă, de fapt, la o interfață de rețea. Cu alte cuvinte, dacă o gazdă este în două rețele, trebuie să folosească două adrese IP.

Rețelele sunt dinamice și este posibil ca 2 pachete IP de la aceeași sursă să plece pe căi diferite (BGP – protocolul porților de graniță) și să ajungă la aceeași destinație. Pachetele IP (dupa cum s-a mai spus) nu au garanția că vor ajunge la destinație, acest lucru fiind lăsat în seama protocoalelor adiacente (TCP UDP etc).

#### 14. / 15. Nivelul Transport si caracteristici ale acestuia

#### Nivelul transport

- Servicii furnizate
  - transfer de date eficient, sigur si cu raport cost performanta bun
  - interfaţa uniforma cu utilizatorii
- Caracteristici
  - servicii capăt la capăt (host to host)
  - doua tipuri de servicii:
    - orientate pe conexiune (connection oriented)
    - fără conexiune (connectionless)

# **Model simplificat**

PRIMITIVA	Unitatea de date trimisă	Explicații
listen	(nimic)	Se blochează până când un
		proces încearcă să se conecteze
connect	CON. , REQ.	Încearcă să stabilească
		conexiunea
send	DATA	Transmite informaţie
receive	(nimic)	Se blochează până când
		primeşte date trimise
disconnect	DISCON. REQ.	Trimisă de partea care vrea să se
		deconecteze
accept	CON. ACCEPTED	Trimisa de partea care acceptă
		să se conecteze

# Adresare:

PORT	PROTOCOL USE
21	FTP File transfer
23	Telnet
25	SMTP e-mail
69	TFTP Trivial File Transfer Protocol
79	Finger Lookup info about a user
80	HTTP World Wide Web
110	POP-3 Remote e-mail access
119	NNTP USENET news

#### **16. Protocolul TCP**

# **Corectitudinea segmentelor TCP**

- 1. Suma de control (checksum) din antet include
  - antet + incarcatura segment TCP
  - pseudo-antet
  - > adresele IP sursa si destinatie
  - protocolul (6 pentru TCP)
  - lungime segment TCP (include antetul)

# Algoritm:

- **♦** la transmisie
  - > aduna cuvinte de 16 biti in complement fata de 1
  - > complementeaza rezultatul
  - > scrie rezultatul in antet

# la receptie

- > aduna cuvinte de 16 biti rezultatul trebuie sa fie zero
- 2. Acknowledgement number :urmatorul octet asteptat

# **Controlul congestiei**

- Fluxul de date transmis pe o conex. TCP limitat de minimul dintre:
  - a. dimensiunea fereastrei receptorului
  - b. capacitatea retelei (fereastra de congestie)
- Algoritm de stabilire fereastra de congestie
  - a. transmite un segment de dimensiune maxima pe conexiunea stabilita
  - **b.** se dubleaza dimensiunea (rafala de segmente) la fiecare transmisie confirmata la timp
  - c. la primul timeout se opreste procedeul si fereastra ramane la valoarea ultimei transmisii confirmate la timp (fara timeout)
- Algoritmul de control al congestiei
  - a. foloseste un prag (threshold)
  - la un timeout pragul setat la jumatate din fereastra de congestie se aplica procedeul de crestere (exponentiala) a fereastrei de congestie pana se atinge pragul
  - c. peste prag se aplica o crestere liniara (cu cate un segment maxim o data)

### 17. Elemente de performanta

Cresterea performantei canalelor de comunicatie (1 Gbps a devenit o realitate frecventa) a facut ca gatuirile in performanta retelelor sa se mute la nivelul calculatoarelor gazda. Tratarea lor reclama modificari (uneori importante) in solutia de sistem adoptata sau in implementarea protocoalelor.

Un exemplu din prima categorie este alegerea plasamentului pentru anumite module de retea, in spatiul utilizator sau in spatiul nucleu. De regula, sosirea unui pachet provoaca o comutare de la procesul aflat in executie la nucleu unde este tratata receptia si o a doua comutare de la nucleu la procesul receptor pentru livrarea datelor.

# 18. Nivelul Aplicatie

#### Trei elemente de baza:

- O schema de adresare a documentelor in Internet (URL Uniform Resource Locator)
- Un limbaj de formatare a documentelor (HTML HyperText Markup Language)
- Un protocol pentru transportul mesajelor specializate prin retea (HTTP HyperText Transfer Protocol)

#### Interacțiunea client - server

- Browser determina URL
- Browser cere DNS-ului adresa IP pentru www.w3.org
- DNS raspunde cu 18.23.0.23
- Browser deschide o conexiune TCP la port 80 pe 18.23.0.23
- Browser trimite o comanda GET /hypertext/www/TheProject.html

- Server www.w3.org trimite fisierul TheProject.html
- Conexiunea TCP este inchisa
- Browser afișează conținutul din TheProject.html
- Browser extrage si afiseaza toate imaginile din TheProject.html (se deschide o noua conexiune TCP pentru fiecare imagine)

#### **URL – Uniform Resource Locator**

scheme://host[:port#]/path/.../[;url-params][?query-string][#anchor] scheme protocol (http, ftp etc.) host nume / adresa IP a serverului Web port# numar port server Web (80 pentru http) path calea de la radacina serverului la document url-params pentru identificarea sesiunii query-string valori din formular HTML anchor referinta la un marcaj pozitional din document exemplu http://www.situlmeu.ro/cv/test;id=8079?name=valentin&x=true#aici

# **HTML - HyperText Markup Language**

- Definit ca o aplicatie SGML Standard Generalized Markup Language
- Aplicatia are patru parti
  - Declaratia SGML caractere si delimitatori
  - DTD (Document Type Definition) constructiile de marcare valide (sintaxa)
  - Specificarea semanticii asociate
  - Instante de documente cu continut si markup

#### **HTTP**

- Protocol "stateless"
- Foloseste paradigma request/response
  - clientul si serverul comunica direct sau prin proxy-uri
  - structura mesajelor:
- linia de comanda / raspuns
- linii de antet
- linie blank
- corp mesaj

### 19.DNS, mail, www, ftp (o aplicatie la alegere).

DNS (Domain Name System) este un sistem distribuit, cu o structura ierarhica, de pastrare si interogare a unor date arbitrare. DNS-ul este folosit pentru a traduce nume de domenii in adrese IP si invers.

Majoritatea serviciilor din internet se bazeaza pe DNS pentru buna lor functionare, astfel daca DNS nu functioneaza sau este prea lent atunci paginile web nu vor putea fi accesate si nici e-mail-urile nu vor putea fi transmise.

Denumirea domeniilor faciliteaza localizarea unei resurse din retea de catre utilizatori fiind mult mai usor sa retina o adresa de tip www.mywebserver.com decat adresa numerica de 32 de biti, spre exemplu 192.168.100.101. Translatia nume/ip este transparenta pentru utilizator.

DNS-ul este practic compus din 3 componente: **Resolvere DNS**, **Servere DNS**, **date DNS** sub forma de inregistrari de resurse (**Resource Records - RR**). Internetul, ca intreg, contine milioane de RR-uri care sunt impartite pe zone. Fiecare zona are un numar de servere DNS autorizate care raspund de zona respectiva.