# Programação em assembly

Variáveis escalares e controlo de fluxo IA32

#### IA32 – Variáveis escalares

Contêm apenas um valor de um tipo de dados primitivo: caracter, inteiro, vírgula flutuante, etc.

Podem ser alocadas na memória ou em registos.

A utilização eficiente dos registos depende do compilador e do nível de optimização utilizado.

As variáveis globais são alocadas na memória.

O seu endereço só é determinado pelo *linker*.

Em assembly aparecem referenciadas pelo seu nome.

### IA32 – Variáveis escalares

```
int i, j;
int main ()
 j=10;
  i = j * 4; }
main:
 pushl %ebp
 movl %esp, %ebp
 movl $10, j ; j=10
 movl j, %eax ; %eax=j
 sall $2, %eax ; %eax = j*4
 movl %eax, i ; i=%eax
 leave
```

```
leave ⇔ movl %ebp,%esp;popl %ebp
```

ret

## IA32 – Variáveis Escalares

```
int i, j, k;
int main ()
{  j = 10;
  k = 20;
  i = 100 + k/j; }
```

### IA32 - if .. then .. else

```
int i, j, k;
main ()
{
    i = 5;
    j = 10;
    k = j * i;
    if (k<10)
        return (0);
    else
        return (1);
}</pre>
```

#### Optimização:

• k em %eax

```
main:
 pushl %ebp
 movl %esp, %ebp
 mov1 $5, i ; i = 5
 movl $10, j ; j = 10
 movl j, %eax
 imull i, %eax ; %eax = j*i
 cmpl $10, %eax ; %eax - 10
 ige else
 movl $0, %eax ; return (0)
 jmp fim_if
else:
 movl $1, %eax ; return (1)
fim if:
 leave
 ret
```

## IA32 - for (..; ..; ..)

```
int i, ret;
int main ()
{
  ret = 1;
  for (i=10;i>1;i--)
   ret = ret * i;
  return (ret);
}
```

#### Optimização:

• i em %eax

```
main:
 pushl %ebp
 movl %esp, %ebp
 movl $1, ret ; ret = 1
 movl $10, eax; i = 10
 ciclo:
 imull %eax, ret ; ret *= %eax
 decl %eax ; i--
teste:
 cmpl $1, %eax ; i > 1 ??
 ia ciclo
 movl ret, %eax ; return (ret)
 leave
 ret
```

## Sumário

Tema	Hennessy [COD]	Bryant [CS:APP]
Variáveis escalares e controlo de fluxo		Sec 3.6