{移动报表需求文档}

需求规格书

目录	
1 文档变更历史	1
2 本次需求核心目标	2
3 上版本遗留问题	2
4 需求说明	2
4.1 首页	2
4.2 总览表格	3
4.3 总览图形	4
4.4 项目阶段表格	5
4.5 项目阶段图形	5
4.6 项目状态表格	7
4.7 项目状态图形	8
4.8 项目类型	9
4.9 项目类型表格	0
4.10 项目类型图形	1
4.11 风险类型表格	2
4.12 风险类型图形	3
4.13 工作量	4
4.14 阶段人天表格1	5
4.15 阶段人天图形10	5

4.16 阶段人数表格	17
4.17 阶段阶段图形	18
4.18 阶段任务数表格	19
4.19 阶段任务数图形	20
4.20 筛选	21
4.20.1 筛选	21
4.20.2 中心/部门	22
4.20.3 筛选结果	23
4.20.4 项目详情	24
4.20.5 人员列表	25
4.21 搜索	26
4.22 数据来源	27
4.23 公共部分	29

1、文档变更历史

文档操作历史						
版本	日期	创建/修改人		变更描述	状态	
变更描述: 新建、	修改、增加	修改、增加 完成状态: 设计中、讨论中、已评审				
评审记录						
评审时间	ą	多与评审人员		评审结果	备注	
	_					
评审结果: 待修改、已通过						

2、本次需求的核心目标

1.报表统计:让用户在移动端可以查看jira上的核心报表数据

2.绘图:将报表以图形方式展示,更加直观的体现报表数据

3、上版本遗留问题

4、需求说明

4.1 首页



【首页】

字段说明:

①展示字段包括:

总览、项目阶段分析、项目状态分析、项目类型分析、工作量分析、项目筛选/搜索

②跳转:总览→总览表格、项目阶段分析→项目阶段表格、项目状态分析→ 项目状态表格、项目类型分析→项目类型、工作量分析→工作量类型、项目筛选/搜索 →筛选/搜索

4.2 总览表格



【总览表格】

字段说明: (所有表格/图形页面,默认展示表格)

①展示字段包括:

月份(2017.7)、总数、规划项目数量、部门内部项目数量、合计

②字段说明:

月份: 当前年份7月1日之前展示1月~6月的数据,7月1日之后包含7月1日展示7月~12月

规划项目数量:在建项目数量+战略项目=规划项目数量, jira参数=项目类型 jira位置=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

部门内部项目数量:部门级项目数=部门内部项目数量,jira参数=项目类型 jira位置=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-1159

合计:横向求和

总数:纵向求和

③跳转:图形→总览图形、返回→首页

4.3 总览图形



【总览图形】

字段说明:

①展示字段包括:

项目数、月份(2017.7)、规划项目数量、部门项目数量

②柱状图说明:

此图型为总览表格的柱状图版,字段规则与总览表格中一致

X轴:时间、当前年份7月1日之前展示1月~6月的数据,7月1日之后包含7月1日展示7月~12月

Y轴:项目数量,6个节点(包含0),节点最大值=规划项目数量&部门项目数量中的最大值向上取整数(...50/...00),依据节点最大值均分(其余表格Y轴一律沿用此规则)

③跳转:表格→总览表格、返回→首页

4.4 项目阶段分析表格



【项目阶段分析表格】

字段说明:

①展示字段包括:

部门、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支持中心、总数、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段,项目总数

②字段说明:

中心名称:jira参数=问题类型(类型)、jira位置

=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

项目阶段:jira参数=流程图-状态值、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

统计时间:以当前年7月1日为节点,7月1日之前展示1月~6月的统计数据,7月1日之

后展示7月~12月的统计数据(其余表格均使用此统计方式)

项目总数:横向求和

总数:纵向求和

③跳转:图形→项目阶段分析图形、返回→首页

4.5 项目阶段分析图形



【项目阶段分析图形】

字段说明:

①展示字段包括:

项目数、月份(周、日)、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段②图型说明:


数据来源同项目阶段分析表格一致

X轴:时间(默认展示月)(其余表格设计到日月周的切换一律沿用此规则)

月=当前年份7月1日之前展示1月~6月的数据,7月1日之后包含7月1日展示7月~12月

日=6个节点,以当前日为基础,向过去推5天的数据,展示形式=7.26

周=6个节点,以当前周为基础,向过去推5周的数据,展示形式=7.week1(如下图)



Y轴:项目数量

字段颜色: 阶段

③跳转:表格→项目阶段分析表格、返回→首页

④交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、阶段项目

数

4.6 项目状态分析表格



【项目状态分析表格】(默认展示)

字段说明:

①展示字段包括:

部门、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支持中心、总数、未启动、 正常进行、已延期、部分上线、暂停/取消、已上线

②字段说明:

中心名称:jira参数=问题类型(类型)、jira位置

=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

项目状态:jira参数=项目编辑-项目状态、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

总数:纵向求和

③跳转:图形→项目状态分析图形、返回→首页

4.7 项目状态分析图形



【项目状态分析图形】

字段说明:

①展示字段包括:

项目数、月份(周、日)、未启动、正常进行、已延期、部分上线、暂停/取消、已上 线

②图形说明:

数据来源同项目状态分析表格一致

X轴:时间

Y轴:项目数量

字段颜色:项目状态

③跳转:表格→项目状态分析表格、返回→首页

④交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、状态项目

数

4.8 项目类型



【项目类型】

字段说明:

①展示字段包括:

项目类型分析、项目风险分析

②跳转:项目类型分析→项目类型分析表格、项目风险分析→项目风险分析表格、返回 →首页

4.9 项目类型分析表格



【项目类型分析表格】

字段说明:

①展示字段包括:

部门、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支持中心、总数、在建工程、 战略项目、部门级项目

②字段说明:

中心名称: jira参数=问题类型(类型)、jira位置

=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

项目状态:jira参数=项目类型、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

总数:纵向求和

③跳转:图形→项目类型分析图形、返回→项目类型

4.10项目类型分析图形



【项目类型分析图形】

字段说明:

①展示字段包括:

项目数、月份(周、日)、未启动、正常进行、已延期、部分上线、暂停/取消、已上线

②图形说明:

数据来源同项目类型分析表格一致

X轴:时间

Y轴:项目数量

字段颜色:项目类型

③跳转:表格→项目类型分析表格、返回→项目类型

④交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、项目类型

数

4.11项目风险类型分析表格



【项目风险类型分析表格】

字段说明:

①展示字段包括:

部门、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支持中心、总数、沟通风险、资源风险、硬件风险、依赖风险

②字段说明:

中心名称: jira参数=问题类型(类型)、jira位置

=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988


项目状态:jira参数=项目编辑-风险类型、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

总数:纵向求和

③跳转:图形→项目风险类型分析图形、返回→项目类型

4.12项目风险类型分析图形



【项目风险类型分析图形】

字段说明:

①展示字段包括:

项目数、月份(周、日)、沟通风险、资源风险、硬件风险、依赖风险

②图形说明:

数据来源同项目风险类型分析表格一致

X轴:时间

Y轴:项目数量


字段颜色:项目风险类型

③跳转:表格→项目风险类型分析表格、返回→项目类型

④交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、项目风险

类型数

4.13工作量类型



【工作量类型】

字段说明:

①展示字段包括:

项目阶段人天分析、项目阶段人数分析、项目阶段任务数量分析

②跳转:项目阶段人天分析→项目阶段人天分析表格、项目阶段人数分析→项项目阶段 人数分析表格、项目阶段任务数量分析→项目阶段任务数量分析表格、返回→首页

4.14项目阶段人天分析表格



【项目阶段人天分析表格】

字段说明:

①展示字段包括:

部门、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支持中心、人天数合计、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段、总人天数

②字段说明:

中心名称:jira参数=问题类型(类型)、jira位置

=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

项目阶段:jira参数=流程图-状态值、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

人天(工作量):jira参数=日志填写、jira位置=


http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988 计算方式=抓取一个任务下所有子任务内和任务内的日志,累加,D*8+H*1+W*5*8,为总工时,/8

人天数合计:纵向求和

总人天数:横向求和

③跳转:图形→项目阶段人天分析图形、返回→工作量类型

4.15项目阶段人天分析图形



【项目阶段人天分析图形】

字段说明:

①展示字段包括:

人天数、月份(周、日)、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段

②图形说明:

数据来源同项目阶段人天分析表格一致

X轴:时间

Y轴:人天数

字段颜色:项目阶段

③跳转:表格→项目阶段人天分析表格、返回→工作量类型

④交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、项目阶段

人天数

4.16项目阶段人数分析表格



【项目阶段人数分析表格】

字段说明:

①展示字段包括:

部门、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支持中心、人天数合计、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段、总人数

②字段说明:

中心名称:jira参数=问题类型(类型)、jira位置

=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

项目阶段:jira参数=流程图-状态值、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

人数:jira参数=项目编辑-参与人、jira位置=


http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988 计算方式=抓取任务下子任务的分配人

人数合计:纵向求和

总人数:横向求和

③跳转:图形→项目阶段人数分析图形、返回→工作量类型

4.17项目阶段人数分析图形



【项目阶段人数分析图形】

字段说明:

①展示字段包括:

人数、月份(周、日)、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段

②图形说明:

数据来源同项目阶段人天分析表格一致

X轴:时间

Y轴:人数

字段颜色:项目阶段

③跳转:表格→项目阶段人数分析表格、返回→工作量类型

④交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、项目阶段

人数

4.18项目阶段任务数分析表格



【项目阶段任务数分析表格】

字段说明:

①展示字段包括:

部门、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支持中心、人天数合计、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段、总任务数

②字段说明:

中心名称:jira参数=问题类型(类型)、jira位置

=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

项目阶段:jira参数=流程图-状态值、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

任务数:jira参数=所有子任务数、jira位置=

http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988 计算方式=如果子任


务在月底创建,下月初完成,算作上个月任务

任务数合计:纵向求和

总任务数:横向求和

③跳转:图形→项目阶段任务数分析图形、返回→工作量类型

4.19项目阶段任务数分析图形



【项目阶段任务数分析图形】

字段说明:

①展示字段包括:

人数、月份(周、日)、需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段

②图形说明:

数据来源同项目阶段人天分析表格一致

X轴:时间

Y轴:任务数

字段颜色:项目阶段


③跳转:表格→项目阶段任务数分析表格、返回→工作量类型

④交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、项目阶段

任务数

4.20 筛选

4.20.1 筛选



【筛选】

字段说明:

① 展示字段包括:

选择中心/部门(非必填)

选择类型(非必填)=选择类型(默认值),全部,在建工程,战略项目,部门级

选择阶段(非必填)=选择阶段(默认值),全部,需求阶段,设计阶段,开发阶段,测试阶段,上线阶段

选择风险类型(非必填)=选择风险类型(默认值),全部,沟通风险,资源风险,硬件风险,依赖风险

选择状态(非必填)=选择状态(默认值)、全部、未启动,正常进行,已延期,部分上线,暂停/取消,已上线

② 字段说明:

其中"选择类型、选择阶段、选择风险类型、选择状态"这几个字段代表"空",也就是筛选维度中不包含值=上述四个选项的维度;"全部"代表某个筛选维度下取全部的值进行筛选。若筛选维度均为默认值则在项目列表中展示所有项目

此页面所有值需要状态保留,从下级页面返回至此页面保留用户当初筛选维度

③ 展示说明:中心最大字符数=10,部门最大字符数=10超出用...代替


④ 规则说明:

中心/部门、类型、阶段、风险类型、状态处于同一级筛选维度,无需做对应递减, 点击筛选时再根据所选维度进行筛选

⑤ 跳转:

选择中心/部门→选择中心、筛选→筛选结果、搜索→搜索、返回→首页

4.20.2 中心/部门



【中心/部门】

字段说明:

① 展示字段包括:

全部(默认值)、大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支撑中心; 部门=中心下的单个部门、中心下的全部部门(默认值)

② 字段说明:

"选择中心"的全部=全部中心作为维度,对应的部门也是展示全部中心的所有部门、其中全部中心=大数据中心、技术中心、架构部、商城技术部、基础支撑中心

③ 展示规则:

一页显示20条,上拉加载更多,一次加载20条 部门最大字符数=小于30字符,超出用"..."代替

④ 筛选规则:

中心 > 部门,根据中心的值展示对应部门

⑤ 排序规则

部门排序按首字母 "0~1>A~Z>特殊符号" 进行排序

⑥ 跳转:

中心值→部门、中心返回→筛选、部门值→筛选、部门返回→中心

4.20.3 筛选结果



【筛选结果】

字段说明:

① 展示字段包括:

项目名称、若无筛选结果=当前筛选条件无结果

② 展示规则:

根据筛选以列表的形式展示项目,若无匹配项目显示"当前筛选条件无结果"即可一页20条,上拉加载更多,一次加载20条项目最大字符数=小于30字符,超出用"..."代替

③ 排序规则

时间倒叙(创建时间)

④ 跳转:

项目名称→项目详情、返回→筛选

4.20.4 项目详情



【项目详情】

字段说明:

① 展示字段包括:

项目名称、项目开始时间(2017.7.20)、项目结束时间、当前阶段、项目进度、项目进度指示、工作量(人天)、项目成员、项目燃尽图

② 字段说明:

当前阶段=需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、上线阶段

项目进度=已经工作的时间/总时间,若项目状态=已完成,那么项目进度默认=100

项目进度指示=http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUSPM-988

工作量(人天)=日志

项目成员=从参与人员抓取,若分配的子任务中有参与人员以外的人员,也要算在内,显示总数

燃尽图=x轴时间(取开始时间和结束时间,中间节点小于等于6个),y轴子项目数(若没有子项目取项目整体进度)

③ 跳转:

项目成员→成员、返回→筛选结果/搜索(返回入口)

④ 交互:点击图形中的任意曲线,显示点击位置的曲线值;展示字段:日期、子项目剩余数(项目整体进度)

4.20.5 人员列表



【项目详情】

字段说明:

① 展示字段包括:

成员名称

② 展示规则:

一页20条,上拉加载更多,一次加载20条

③ 排序规则:

部门排序按首字母 "0~1 > A~Z > 特殊符号" 进行排序

④ 跳转:

返回→项目详情

4.21搜索



【捜索】

字段说明:

① 搜索规则:

支持项目名称搜索,精准搜索;点击搜索进入对应的详情页;若无搜索结果在本页 用MSG的方式展示"无搜索结果

② 跳转规则:

筛选→筛选、搜索→项目详情页、返回→首页

4.22 数据来源

名 称	Jir a参 数	Jira位置	备注
规划项目数量	项目类型	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	规划项目数量= 在建项目数量+ 战略项目
部门内部项目数量	项目类型	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	部门内部项目书 =部门级项目数
项目阶段	流程图状态值	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	
中心名称	问题类型(类型)	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	
项目状态	项目编辑项目状态	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	
项 <u>目</u>	项 目	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	

314	NZ		
类型	类型		
风险类型	项目编辑风险类型	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	
工作量	日志填写	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	抓取一个任务下 所有子任务内和 任务内的日志, 累加, D*8+H*1+W*5 *8,为总工时,/8
人数	项目编辑参与人	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	抓取任务下子任 务的分配人
	所有子任务数	http://jira.intra.gomeplus.com/browse/GOMEPLUS PM-988	如果子任务在月 底创建,下月初 完成,算作上个 月任务

4.23 公共项

说明:

所有报错用MSG方式提示,包含但不限于"服务器错误""网络状态异常"等等

加载方式一律先跳转后加载

字符数:1汉字=2字符 其余=1字符